Padrões GRASP

Marum Simão Filho

marumsimao@gmail.com

Agenda

- Responsabilidades
- Princípios e Padrões
- Padrões GRASP Básicos
- Padrões GRASP Avançados

- A qualidade de um projeto orientado a objetos está fortemente relacionada com a distribuição de responsabilidades.
- Segundo Booch e Rumbaugh,
 "Responsabilidade é um contrato ou obrigação de um tipo ou classe."
- Responsabilidades são atribuídas aos objetos durante o design.

- As responsabilidades de um projeto podem ser divididas em "conhecer" e "fazer".
 - As responsabilidades do tipo "conhecer" (knowing) estão relacionadas à distribuição das características do sistema entre as classes:
 - Sobre dados privativos e encapsulados; sobre objetos relacionados; sobre coisas que pode calcular ou derivar.
 - As responsabilidades do tipo "fazer" (doing) estão relacionadas com a distribuição do comportamento do sistema entre as classes:
 - Fazer alguma coisa em si mesmo; iniciar uma ação em outro objeto; controlar e coordenar atividades em outros objetos.

- A principal característica da atribuição de responsabilidades está em não sobrecarregar os objetos com responsabilidades que poderiam ser delegadas
 - O objeto só deve fazer o que está relacionado com a sua abstração. Para isso, delega as demais atribuições para quem está mais apto a fazer;
 - Quando o objeto não sabe quem é o mais apto, pergunta para algum outro objeto que saiba.


- A tradução de responsabilidades em classes e métodos depende da granularidade da responsabilidade.
- Métodos são implementados para cumprir responsabilidades.
 - Uma responsabilidade pode ser cumprida por um único método ou uma coleção de métodos trabalhando em conjunto.
- Responsabilidades do tipo knowing geralmente são inferidas a partir do modelo conceitual (são os atributos e relacionamentos).

Princípios X Padrões

- Os princípios de projeto fornecem os fundamentos necessários para o entendimento do que é um bom projeto.
- Entretanto, não é retratado claramente como se pode obter um bom projeto.
- Para facilitar o entendimento de como fazer um bom projeto, esse conhecimento foi codificado na forma de padrões.

Padrões GRASP

- Introduzidos por Craig Larman em seu livro "Applying UML and Patterns".
- GRASP: General Responsibility and Assignment Software Patterns
 - Padrões de Software Gerais para Atribuição de Responsabilidade
- Descrevem os princípios fundamentais da atribuição de responsabilidades a objetos, expressos na forma de padrões.
- Ajudam a compreender melhor a utilização de vários conceitos do paradigma OO em projetos mais complexos.



Padrões GRASP

- Padrões Básicos
 - Information Expert
 - Creator
 - High Cohesion
 - Low Coupling
 - Controller
- Padrões Avançados
 - Polymorphism
 - Pure Fabrication
 - Indirection
 - Protected Variations

• Problema:


- Precisa-se de um princípio geral para atribuir responsabilidades a objetos.
- Durante o design, quando são definidas interações entre objetos, como selecionamos quais responsabilidades devem estar em quais classes?

• Solução:

- Atribuir uma responsabilidade ao especialista da informação: a classe que possui a informação necessária para satisfazer a responsabilidade.
- Comece a atribuição de responsabilidades ao declarar claramente a responsabilidade.

Exemplo:

– Na situação abaixo, qual classe deveria ser a responsável por calcular o total geral de uma venda (Sale)?




Exemplo:

- Um novo método é criado para a classe Sale.
- A nova responsabilidade é representada por uma operação no diagrama de interação.



- Exemplo:
 - Mas como a classe Sale vai calcular o valor total?
 - Somando os subtotais. Mas quem gera os subtotais?
 - A responsabilidade para cada subtotal é atribuída a SalesLineItem (item de linha do pedido).



• Exemplo:

- O subtotal depende do preço do produto.
- Mas quem deve ser responsável por fornecer o preço de cada item de venda?
- ProductSpecification é o especialista que conhece o preço, portanto a responsabilidade é dele.

Exemplo: Sale time getTotal() lineItems[i]: t = getTotal 1 *: st = getSubtotal : Sale SalesLineItem SalesLineItem 1.1: p := getPrice() quantity getSubtotal() :Product Description Product Description description price itemID New method getPrice()

Benefícios:

- Conduz a projetos onde o objeto de software faz o que o objeto real faria.
- Mantém o encapsulamento e não aumenta o acoplamento, pois utiliza informações próprias.
- Distribui o comportamento uniformemente entre as classes do sistema, aumentando a coesão das mesmas.

• Contraindicações:

– Em algumas situações, a solução sugerida pelo especialista pode ser indesejada. Por exemplo, quem deve persistir uma venda no banco de dados?


Problema:

- A criação de objetos é uma atividade comum em sistemas OO.
- Quem deveria ser responsável pela criação de uma nova instância de uma classe?

• Solução:


- Atribua à classe A a responsabilidade de criar instâncias da classe B se:
 - A contém objetos de B
 - A agrega objetos de B
 - A registra objetos de B
 - A usa objetos de B
 - A tem os dados necessários para a inicialização de objetos de B.

- Exemplo:
 - Que classe deve ser responsável por criar uma instância do objeto SalesLineItem abaixo?



Exemplo:

- A nova responsabilidade é traduzida em uma operação em um diagrama de sequência.
- Um novo método é criado na classe para expressar isto.



• Benefícios:

 Não aumenta o acoplamento, pois a visibilidade entre as classes envolvidas já existia.

Contraindicações:

 Criação de objetos complexos (há padrões mais elaborados para isso).

• Problema:

- Como manter a complexidade sob controle?
- Classes que fazem muitas tarefas não relacionadas são:
 - mais difíceis de entender,
 - mais difíceis de manter e de reusar,
 - mais vulneráveis à mudança.

Solução:


 Atribuir uma responsabilidade para que a coesão se mantenha alta.

- Coesão é o que mesmo?
 - Uma medida de quão relacionadas ou focadas estão as responsabilidades de um elemento.
- Exemplo:
 - Uma classe Cão é coesa se tem operações relacionadas ao Cão (morder, correr, comer, latir)
 - e apenas ao Cão (não terá, por exemplo, validar, imprimirCao, listarCaes).
- Alta coesão promove o design modular.

Cenários

- Coesão muito baixa: uma única classe é responsável por muitas coisas em áreas funcionais diferentes.
- Coesão baixa: uma classe é a única com responsabilidades de uma tarefa complexa.
- Coesão alta: a classe tem responsabilidades moderadas em uma área funcional e colabora com outras classes para cumprir as tarefas.


- Exemplo:
 - Que classe é responsável por criar um pagamento (Payment) e associá-lo a uma venda (Sale)?



Fazer um pagamento não é responsabilidade de Registrar. *Register* assumiu responsabilidade por uma coisa que é parte de *Sale*.


Exemplo:

 Numa solução melhorada, Register delega a responsabilidade a Sale, aumentando a coesão de Register.



A criação do processo de pagamento agora é responsabilidade da venda e não do registro. Faz mais sentido pois o pagamento é parte de *Sale*.

- Como um princípio básico, uma classe com alta coesão:
 - tem um número relativamente pequeno de métodos,
 - a funcionalidade desses métodos é altamente relacionada,
 - e não executa muito trabalho.



• Benefícios:

- Clareza e facilidade de compreensão do projeto;
- Simplificação das atividades de manutenção;
- Favorecimento do baixo acoplamento;
- Facilidade de reutilização, uma vez que a classe é bem específica.
- Alguns casos de coesão moderada trazem benefícios, como, por exemplo, o padrão Facade.


• Problema:

– Como prover baixa dependência entre classes, reduzir o impacto de mudanças e obter alta reutilização?

Solução:


 Atribuir as responsabilidades de modo que o acoplamento entre classes permaneça baixo.

- Acoplamento é o que mesmo?
 - É uma medida de quanto um elemento está conectado a, ou depende de, outros elementos.
 - Uma classe com acoplamento forte depende de muitas outras classes: tais classes podem ser indesejáveis.
 - O acoplamento está associado à coesão: quanto maior a coesão, menor acoplamento, e vice-versa.




- Tipos de acoplamento entre as classes A e B:
 - A classe A tem um atributo do tipo da classe B;
 - A classe A é subclasse da classe B;
 - A classe A tem um método que referencia a classe
 B através de parâmetro, variável local ou retorno de mensagem;
 - B é uma interface e A uma classe que implementa
 B.

A ClasseA tem um atributo do tipo ClasseB



```
public class ClasseA {
    ClasseB obj;
    // ...
}
```

A ClasseA é uma subclasse de ClasseB




```
public class ClasseA extends ClasseB {
    // ...
}
```

 A ClasseA tem um método que, de alguma forma, referencia uma instância de ClasseB, seja através de um parâmetro, variável local ou retorno.

```
ClasseA ClasseB : void
```

 A ClasseB é uma interface e a ClasseA implementa esta interface



Low Coupling (Baixo Acomplamento)

Exemplo:

– Suponha que temos que criar um objeto pagamento e associá-lo à venda. Que classe deve ser responsável por isso?


Payment

Register

Sale

Low Coupling (Baixo Acomplamento)

- Exemplo:
 - Qual das soluções provê o menor acoplamento?



Low Coupling (Baixo Acomplamento)

- Classes que, por natureza, são genéricas e que têm alta probabilidade de reutilização deveriam ter acoplamento baixo.
- O caso extremo do baixo acoplamento é o não acoplamento: contraria o princípio da orientação a objetos, qual seja, objetos conectados, trocando mensagens entre si.
- O acoplamento alto não é o problema em si. O problema é o acoplamento a classes que, de alguma forma são instáveis: sua interface, sua implementação ou sua mera presença.


• Problema:

– Quem deve ser o responsável por tratar um evento de uma interface de entrada?

Solução:

- Atribuir responsabilidades para receber ou tratar um evento do sistema para:
 - uma classe que representa todo o sistema ou subsistema (facade controller);
 - uma classe que representa um cenário de caso de uso (controlador de caso de uso ou de sessão).

Exemplo:



Exemplo:

- Utilize uma classe com papel de controlador, seja do sistema ou do caso de uso.
- Essa classe normalmente n\u00e3o executa trabalho algum, apenas delega para outras classes executarem.

- Os controladores devem somente coordenar a tarefa, delegando a sua execução para os outros objetos do sistema.
- O uso de controladores *Facade* (representantes do sistema ou do negócio) é válido somente quando existem poucos eventos de sistema.
- Em sistemas com muitos eventos, o uso de tratadores artificiais, um por cada caso de uso, é mais indicado.

• Benefícios:

- Diminui a sensibilidade da camada de apresentação em relação à lógica de negócio.
- Facilita a reutilização de componentes específicos de negócio.

Padrões GRASP


- Padrões Básicos
 - Information Expert
 - Creator
 - High Cohesion
 - Low Coupling
 - Controller
- Padrões Avançados
 - Polymorphism
 - Pure Fabrication
 - Indirection
 - Protected Variations

• Problema:


- Como lidar com alternativas baseadas no tipo?
- Como criar componentes de software plugáveis?
- Deseja-se evitar variação condicional (if-thenelse): pouco extensível.
- Deseja-se substituir um componente por outro sem afetar o cliente.

Solução

- Não use lógica condicional para realizar alternativas diferentes baseadas em tipo.
- Atribua responsabilidades ao comportamento usando operações polimórficas.
- Refatore!



Exemplo:



Pure Fabrication (Pura Invenção)

• Problema:

- Que objeto deve ter a responsabilidade, quando você não quer violar High Cohesion e Low Coupling, mas as soluções oferecidas por Expert não são adequadas?
- Atribuir responsabilidades apenas para classes do domínio conceitual pode levar a situações de maior acoplamento e menos coesão.

Pure Fabrication (Pura Invenção)


Solução

 Atribuir um conjunto altamente coesivo de responsabilidades a uma classe artificial que não representa um conceito do domínio do problema.

Pure Fabrication (Pura Invenção)

Exemplo:

- Apesar de Sale ser a candidata lógica para ser a Expert para salvar a si mesma em um banco de dados, isto levaria o projeto a ter alto acoplamento, baixa coesão e baixo reuso.
- Uma solução seria criar uma classe responsável somente por isto.



Protected Variations (Variações Protegidas)

Problema:

– Como projetar objetos, subsistemas e sistemas para que as variações ou instabilidades nesses elementos não tenham um impacto indesejável nos outros elementos?




Protected Variations (Variações Protegidas)


Solução:


- Identificar pontos de variação ou instabilidade potenciais.
- Atribuir responsabilidades para criar uma interface estável em volta desses pontos.
- Evite enviar mensagens a objetos muito distantes.
- Encapsulamento, interfaces, polimorfismo, indireção, padrões, máquinas virtuais e brokers são motivados por este princípio.


Protected Variations (Variações Protegidas)

Exemplos:









Indirection (Indireção)

Problema:

- Onde atribuir uma responsabilidade para evitar acoplamento direto entre duas ou mais coisas?
- Como desacoplar objetos para que seja possível suportar baixo acoplamento e manter elevado o potencial de reuso?



Indirection (Indireção)


Solução:

- Atribua a responsabilidade a um objeto intermediário para mediar as mensagens entre outros componentes ou serviços para que não sejam diretamente acoplados.
- O objeto intermediário cria uma camada de indireção entre os dois componentes, que não mais dependem um do outro: agora ambos dependem da indireção.


Indirection (Indireção)

Exemplo:

 A comunicação entre duas classes pode ser intermediada por um adaptador, que se torna responsável pela indireção.



"A maioria dos problemas em ciência da computação podem ser resolvidos por um outro nível de indireção." Dijkstra



Referências

- Utilizando UML e Padrões Uma Introdução à Análise e ao Projeto Orientados a Objetos. Craig Larman.
 Bookman.
- Designing Object-Oriented Software. Wirfs-Brock, Wilkerson e Wiener. Prentice Hall.
- Padrões Para Atribuir Responsabilidades. Jacques
 Philippe Sauvé.
 http://jacques.dsc.ufcg.edu.br/cursos/map/html/pat/expert.htm.
- Padrões GRASP. Leonardo Gresta Paulino Murta.
 Instituto de Computação UFF.
- Padrões de Design com Aplicações em Java. Helder da Rocha. www.argonavis.com.br.

Padrões GRASP

Obrigado!!!

Marum Simão Filho marumsimao@gmail.com