Appendix **E**

其他運算子

www.gotop.com.tw

為了避免本書過於龐大,本書主要章節並未談到兩類運算子。第一類是位元運算子(bitwise operator),處理值的個別位元,這些運算子皆繼承自 C。第二類是兩個成員提領運算子(dereferencing operator),這是 C++11 新加入的運算子,分別是 alignof 和 noexcept。本附錄將簡短地摘要這些運算子。

位元運算子

位元運算子是用來處理整數值的位元。例如,左移運算子將位元移向左方,而位元否定運算子,將每個 0 變成 1,1 變成 0。整個算起來 C++ 有 6 個這種運算子: << ,>>, ~, & , | ,和 ^。

移位運算子

左移(left-shift)運算子的語法為:

value << shift

此處 value 為要移位的整數值, shift 為移位的位元數目,例如:

13 << 3

意思是將值 13 的所有位元向左移 3 位元。左移後空出的位元填入 0;移出的位元則捨棄(請參考圖 E.1)。

因為每個位元所在位置代表的值,正好是其右邊位元所代表之值的兩倍(參考附錄 A),所以每向左移動一位元,等於乘以 2,同理,移動兩位元等於乘以 2^2 ,移動 n 位元等於乘以 2^n 。因此, 13 << 3 之值是 13×2^3 ,結果是 104。




圖 E.1 左移運算子

左移運算子常見於組合語言,但是組合語言的左移運算子,直接更改暫存器內 部的值,而 C++ 的左移運算子,可以在不改變原值下產生新值。例如敘述:

```
int x = 20;
int y = x << 3;
```

上例並未改變x之值,運算式x << 3,亦如x + 3,是利用x的值產生新值, x本身並未改變。

如果希望運用左移運算子修改變數值,則必須配合指定運算子。使用方式可採 用一般的指定運算子,或結合移位與指定的 <<= 運算子:

右移(right shift)運算子(>>),則是向右移動位元,它的語法為: value >> shift

此處 value 是要移位的整數值, shift 為移位的位元數目。例如: 17 >> 2

意思是將 17 值的所有位元,向右移 2 個位元。對於 unsigned 整數,右移後留 下的空白填入 0,移出的位元則捨去。至於 signed 整數,右移留下的空白可能填入 0 或填入原先最左位元的值。這得視各編譯程式作法而定(請參考圖 E.2,此例是 填入 0)。

向右移一位元等於整數值除以 2。一般來說,右移 n 位元等於整數值除以 2ⁿ。






圖 E.2 右移運算子

如果希望移位後同時取代變數值,則 C++ 也提供右移-並-指定(right-shift-and-assign)運算子:

```
int q = 43;

q >>= 2; //replace 43 by 43 >> 2, or 10
```

在某些系統上,以左移和右移運算子,執行整數乘以2或除以2,結果可能會較一般乘除運算子迅速,但隨著編譯程式最佳化日益成熟,二者差異已變得很小。

邏輯位元運算子

邏輯位元運算子(logical bitwise operator)與一般的邏輯運算子很類似,唯一差別是前者是針對個別的位元,後者是針對整個值。例如一般的否定運算子(!)和位元的否定(或補數)運算子(~)。!運算子將 true(非零值)值變成 false(零)值,將 false值變成 true值。而~運算子將每一位元值變成相反值(1變0,0變1)。例如,unsigned char 型態值3:

unsigned char x = 3;

運算式!x的結果為0。要看~x之值,先以二進位表示3:00000011,然後將每個0變成1,每個1變成0,結果變為111111100,或是十進位值252(請參考圖E.3,這為16位元的範例)。新值稱為原始值的補數(complement)。

位元 OR 運算子(|)結合兩個整數值產生一個新整數值。如果二個值的對應位元皆為 1,或有一值的位元為 1,則新值的該位元為 1;如果二個值的對應位元皆為 0,則新值的該位元為 0(參考圖 E.4)。





表 E.1 總結 | 運算子的組合情形。

表 E.1 b1 | b2 之值

位元值	b1 = 0	b1 = 1
b2 = 0	0	1
b2 = 1	1	1

|= 運算子結合位元 OR 運算子和指定運算子:

a |= b; // set a to a | b

位元 XOR 運算子(^)結合兩個整數值產生一個新整數值。如果二個值的對應 位元其中有一位元為1,另外一位元為0,則新值的該位元為1,如果二個值的對應 位元皆為 0 或皆為 1,則新值的該位元為 0(請參考圖 E.5)。

表 E.2 總結 ^ 運算子的組合情形。






圖 E.5 位元 XOR 運算子

表 E.2 b1 ^ b2 之值

位元值	b1 = 0	b1 = 1
b2 = 0	0	1
b2 = 1	1	1

^= 運算子結合位元 XOR 運算子和指定運算子:

a ^= b; // set a to a ^ b

位元 AND 運算子(&)將兩個整數值組合成一個新整數值。如果二個值的對應 位元皆為 1,則新值的該位元為 1,其它情形則位元值等於 0 (請參考圖 E.6)。




圖 E.6 位元 AND 運算子

表 E.3 總結 & 運算子的組合情形。



表 E.3 b1 & b2 之值

位元值	b1 = 0	b1 = 1
b2 = 0	0	0
b2 = 1	0	1

&= 運算子結合位元 AND 運算子和指定運算子:

a &= b; // set a to a & b

另一種表示方式

C++ 提供數種位元運算子的另一種表示方式,如表 E.4 所示。提供字元集中沒 有傳統位元運算子的區域。

表 E.4 位元渾算子的表示方式

標準表示方式	另一種表示方式
&	bitand
&=	and_eq
	bitor
=	or_eq
~	compl
^	xor
^=	xor_eq

這些另一種表示方式的用法如下:

```
b = compl a bitand b; // same as b = ~a & b;
                      // same as c = a ^ c;
c = a xor b;
```

一些常見的位元運算技巧

一般控制硬體時,需要將某些位元變成開或關,或者檢查位元狀態。位元運算 子正好執行這些運算。我們很快的看過這些方法。

在下面的例子中,lottabits 代表一個平常的值,bit 代表對應特定位元的值。位 元的標號方式是從右到左,起始位元為位元0,所以位元n代表的值為 2^n 。例如,只有

www.gotop.com.tw

位元 3 为 1 的整數代表的值为 2^3 ,或为 8。一般說來,每個位元代表 2 的次方,如附錄 A 描述的二進位數字。所以用 bit 表 2 的次方,這對應特定位元为 1,而其它位元为 0。

打開位元

以下兩敘述將 lottabits 對應到 bit 值,代表的位元設為 1:

```
lottabits = lottabits | bit;
lottabits | = bit;
```

無論先前 lottabits 對應到 bit 的位元為何,最後此位元值均為 1。原因是 OR 運算子,無論 1 與 0 或 1 的組合,結果均為 1。而 lottabits 的其它位元值均未改 變,原因是 0 與 0 作 OR 運算,結果為 0; 0 與 1 作 OR 結果為 1。

切換位元

以下二敘述會切換 lottabits 對應到 bit 值代表的位元。也就是原為開者 (on),現在變成關 (off),原為關者,現在變成開:

```
lottabits = lottabits ^ bit;
lottabits ^ = bit;
```

1與0作 XOR,結果為1,打開關閉的位元;1與1作 XOR,結果為0,關閉打開的位元。lottabits 其它位元並未改變,原因是0與0作 XOR,結果為0,0 與1作 XOR,結果為1。

關閉位元

下面的敘述將 lottabits 對應到 bit 值,代表的位元設為 0:

lottabits = lottabits & ~bit;

無論先前 lottabits 該位元狀態為何,最後位元值均為 0。首先,~bit 將原先設為 0 的位元變成變成 1,原先只有一個設為 1 的位元變成 0。lottabits 的其它位元並未改變,因為任何值與 1 作 AND,結果與原來之值相同。

下面是執行相同功能更簡潔的作法:

lottabits &= ~bit;

測試位元值

假設您想知道 lottabits 對應到 bit 值代表的位元,其值為 1 或 0?下面的檢查方法不一定有用:

if (lottabits == bit)

//no good



原因是如果 lottabits 的對應位元為 1,則其它位元也可能為 1,所以只要 lottabits 值中該位元為 1,則以上敘述成立。修正方法是先將 lottabits 和 bit 作 AND,這產生的值是其他位元皆為 0,因為 0 和任何值作 AND 都是 0。只有對應於 bit 值的位元不會改變,因為1與任何值作 AND,就是該值。因此正確的測試如下:

```
if(lottabits & bit == bit)
                                //test a bit
```

真實世界的程式設計師會將此測試簡化成:

```
if(lottabits & bit)
                          //testing a bit
```

因為 bit 有一個位元設為 1, 而其餘位元設為 0, 則 lottabits & bit 不是 0(這 測試為 false) 就是 bit,這是非 0 值,測試為 true。

成員提領運算子

C++ 允許定義一個指標, 指向類別成員, 這些指標的宣告和提領都要使用特殊 的表示方式。要瞭解涵蓋哪些,我們先看一個範例類別:

```
class Example
private:
    int feet;
    int inches;
public:
    Example();
    Example(int ft);
    ~Example();
    void show_in() const;
    void show ft() const;
    void use_ptr() const;
};
```

以 inches 資料成員為例。沒有特定的物件, inches 是一個標籤。也就是說, 類別定義 inches 為成員識別字,但是在實際配置記憶體之前,您需要一個物件:

```
Example ob; // now ob.inches exists
```

因此,您結合識別字 inches 和特定的物件,就可以指定實際的記憶體位置(在 成員函數中,您可以省略物件的名稱,但是此物件會被理解為指標所指的物件)。

C++ 允許您定義成員指標指向識別字 inches:

```
int Example::*pt = &Example::inches;
```

這指標有一點不同於一般的指標。一般的指標指向特定的記憶體位置。但是 pt 指標不會指向特定的記憶體位置,因為此宣告沒有標示特定的物件。相反的,指

www.gotop.com.tw

標 pt 標示在任何 Example 物件中 inches 成員的位置。就像識別字 inches 一樣,pt 的設計是要用來與物件識別字結合。基本上,運算式 *pt 會代表識別字 inches 的 角色。因此,您可以用物件識別字標示要存取哪一個物件,以及 pt 指標標示該物件的 inches 成員。例如,類別成員函數可以用下面的程式碼:

```
int Example::*pt = &Example::inches;
Example ob1;
Example ob2;
Example *pq = new Example;
cout << ob1.*pt << endl; // display inches member of ob1
cout << ob2.*pt << endl; // display inches member of ob2
cout << po->*pt << endl; // display inches member of *po</pre>
```

此處的 ·* 和 ->* 都是成員提領運算子(member dereferencing operator)。當您有了特定的物件,如 ob1,則 ob1 .*pt 表示 ob1 物件的 inches 成員。同樣的,pq->*pt 表示 pq 所指物件的 inches 成員。

改變上述範例的物件,就能改變使用哪一個 inches 成員。但是您也可以改變 pt 指標本身。因為 feet 的型態與 inches 相同,您可以將 pt 重設為指向 feet 成員, 而不是 inches 成員,然後 obl.*pt 會參考 obl 的 feet 成員:

基本上,*pt 的組合會取代成員名稱,而且可以用來標示不同的成員名稱(相同的型態)。

您也可以使用成員指標標示成員函數。這語法有一點複雜。指向一般 void 型態,無引數之函數的指標其官告敘述如下:

```
void (*pf)(); // pf points to a function
```

宣告指標指向成員函數,必須表示此函數屬於特定的類別。例如,下面是宣告指標指向 Example 類別的成員函數:

```
void (Example::*pf)() const; // pf points to an Example member function
```

這表示可以使用 pf 之處與使用 Example 成員函數之處相同。注意 Example::*pf 必須在括號內。您可以將特定成員函數的位址設給此指標:

```
pr = &Example::show_inches;
```

注意,與一般函數指標指定不一樣的地方,是您必須使用位址運算子。作此指 定後,您可以使用物件去呼叫此成員函數:



}

您需要將整個 ob3.*pf 包在括號中,以清楚地標示此運算式表示函數名稱。

因為 show_feet() 與 show_inches() 有相同的原型,所以您也可以使用 pf 存取 show_feet() 成員函數:

```
pf = &Example::show_feet;
(ob3.*pf)();
             // apply show_feet() to the ob3 object
```

這類別定義在範例程式 E.1 中,包含 use_ptr() 成員函數,它用成員指標存取 Example 類別的資料成員和函數成員。

範例程式 E.1 memb_pt.cpp

```
// memb_pt.cpp -- dereferencing pointers to class members
#include <iostream>
using namespace std;
class Example
private:
    int feet;
    int inches;
public:
    Example();
    Example(int ft);
    ~Example();
    void show_in() const;
    void show_ft() const;
   void use_ptr() const;
};
Example::Example()
{
    feet = 0;
    inches = 0;
}
Example::Example(int ft)
    feet = ft;
    inches = 12 * feet;
}
Example::~Example()
{
```



```
void Example::show_in() const
    cout << inches << " inches\n";</pre>
void Example::show_ft() const
    cout << feet << " feet\n";</pre>
}
void Example::use_ptr() const
    Example yard(3);
    int Example::*pt;
    pt = &Example::inches;
    cout << "Set pt to &Example::inches:\n";</pre>
    cout << "this->pt: " << this->*pt << endl;</pre>
    cout << "yard.*pt: " << yard.*pt << endl;</pre>
    pt = &Example::feet;
    cout << "Set pt to &Example::feet:\n";</pre>
    cout << "this->pt: " << this->*pt << endl;</pre>
    cout << "yard.*pt: " << yard.*pt << endl;</pre>
    void (Example::*pf)() const;
    pf = &Example::show_in;
    cout << "Set pf to &Example::show_in:\n";</pre>
    cout << "Using (this->*pf)(): ";
    (this->*pf)();
    cout << "Using (yard.*pf)(): ";</pre>
    (yard.*pf)();
}
int main()
    Example car(15);
    Example van(20);
    Example garage;
    cout << "car.use_ptr() output:\n";</pre>
    car.use_ptr();
    cout << "\nvan.use_ptr() output:\n";</pre>
    van.use_ptr();
    return 0;
```



節例程式 E.1 的執行結果如下:

```
car.use_ptr() output:
Set pt to &Example::inches:
this->pt: 180
yard.*pt: 36
Set pt to &Example::feet:
this->pt: 15
yard.*pt: 3
Set pf to &Example::show in:
Using (this->*pf)(): 180 inches
Using (yard.*pf)(): 36 inches
van.use_ptr() output:
Set pt to &Example::inches:
this->pt: 240
yard.*pt: 36
Set pt to &Example::feet:
this->pt: 20
yard.*pt: 3
Set pf to &Example::show_in:
Using (this->*pf)(): 240 inches
Using (yard.*pf)(): 36 inches
```

這範例在編譯期間指定指標值。在更複雜的類別中,您可以使用成員指標指向 資料成員和成員函數,而確實的指標和成員連結會在執行期決定。

alignof(C++11)

電腦系統對資料儲存於記憶體有些限制。例如,有些系統可能會要求 double 值要儲存於偶數位置的記憶體,然而有些系統必需置於 8 倍數的記憶體位置。 alignof 運算子以一資料型態為其參數,並傳回一整數,表示其對齊需求型態。對 齊需求能決定資訊如何在結構安排的情形,如範例 E.2 所示。

範例程式 E.2 align.cpp

```
// align.cpp -- checking alignment
#include <iostream>
using namespace std;
struct things1
{
    char ch;
    int a;
    double x;
```



```
};
struct things2
    int a;
    double x;
char ch:
};
int main()
    things1 th1;
    things2 th2;
    cout << "char alignment: " << alignof(char) << endl;</pre>
    cout << "int alignment: " << alignof(int) << endl;</pre>
    cout << "double alignment: " << alignof(double) << endl;</pre>
    cout << "things1 alignment: " << alignof(things1) << endl;</pre>
    cout << "things2 alignment: " << alignof(things2) << endl;</pre>
    cout << "things1 size: " << sizeof(things1) << endl;</pre>
    cout << "things2 size: " << sizeof(things2) << endl;</pre>
    return 0;
```

以下是其輸出結果:

```
char alignment: 1
int alignment: 4
double alignment: 8
things1 alignment: 8
things2 alignment: 8
things1 size: 16
things2 size: 24
```

每一結構的對齊需求皆為 8。從輸出結果得知,結構的大小需為 8 的倍數,以便儲存。在範例程式 E.2 中,每一結構的大小為 13,但因對齊需求的關係,必須以 8 的倍數來填充。由於在結構中的 double 需以 8 的倍數加以對齊,所以在 thing2 中比 thing1 結構使用更多的內部填充。



noexcept(C++11)

關鍵字 noexcept 用來表明函數不會丟出例外。它也可以當作一運算子,用來 決定它的運算元(或運算式)是否會丟出例外。假使運算元會丟出例外,則回傳 false,否則,回傳 true。例如,請考慮以下的宣告:

int hilt(int); int halt(int) noexcept;

運算式 noexecept (hilt) 應會是 false。因為 hilt()沒有保證例外不會被丟出。 但 noexecept (halt) 則會是 true。

