# Appendix A

## 基數

在文明發展的過程中,使用過許多表示數字的系統。有一些系統,好比說羅馬數字,對於算術來說較為不方便。在另外一方面,北印度(Hindi)數字系統經過修改並傳至歐洲以後,成為阿拉伯數字,並且這個數字系統對於數學家、科學家與商人等所需要的計算,都相當的適合。現代電腦數字系統基於佔位符(placeholder)的概念,使用首次出現在北印度數字系統的符號 0。然而,他們將這樣的使用原則歸納統合至其它的基數上。雖然現今我們使用的標記都是以 10 作為基數(下一節會加以說明),但在電腦的世界中,常常還是使用以 8 (八進位),16 (十六進位)和 2 (二進位)為基數的數字。

## 十進位數字(以10為基數)

我們書寫數字的方法是以 10 的次方為基礎,例如數字 2468,2 代表 2 個 1000,4 代表 4 個 100,6 代表 6 個 10,8 代表 8 個 1:

 $2468 = 2 \times 1000 + 4 \times 100 + 6 \times 10 + 8 \times 1$ 

1000 等於  $10\times10\times10$ ,或 10 的三次方,並且可以寫成  $10^3$ 。以此記法,上面運算式可表示成:

 $2468 = 2 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 6 \times 10^1 + 8 \times 10^0$ 

因為我們皆以 10 的次方為基礎表示數值,所以稱之基數 10 的表示法,或十進位 (decimal)表示法。其實也可以選擇其它數字作為基數,C++提供基數 8 (八進位)和基數 16 (十六進位)表示整數(注意,10<sup>0</sup>等於 1,此定理適用任何非零數字的 0 次方)。



#### 八進位整數(以8為基數)

八進位(octal)數字是以 8 的次方為基礎,所以基數 8 表示法使用數字 0-7 表示數字。C++以前置詞 0 表示八進位表示法。因此,0177 為一八進位數值,你可 以用 8 的次方轉換成基數 10 的同等值:

八進位	十進位	
0177	$= 1 \times 82 + 7 \times 81 + 7 \times 80$	
	$= 1 \times 64 + 7 \times 8 + 7 \times 1$	
	= 127	

UNIX 作業系統一般以八進位表示數值,所以 C++和 C 提供八進位表示法。

#### 十六進位數值(以16為基數)

十六進位(hexidecimal)數值是以 16 的次方為基礎, 意思是十六進位的 10 表示的值是 16 + 0, 或 16。為了表示 9 到 16 之間的值,我們需要更多的數字,標 準的十六進位表示法,是採用字母 a-f。C++ 接受大小寫的 a-f字元,如表格 A.1 所示。

表 A.1 十六進位的數字

十六進位數字	十進位值
a 或 A	10
b 或 B	11
c 或 C	12
d 或 D	13
e 或 E	14
f或F	15



C++以 0x 或 0X 表示十六進位數值。因此 0x2B3 為十六進位數值。從十六進位轉成十進位值,方法如下:

十六進位	十進位
0x2B3	$= 2 \times 16^2 + 11 \times 16^1 + 3 \times 16^0$
	$= 2 \times 256 + 11 \times 16 + 3$
	= 691

硬體文件一般皆以十六進位表示,如記憶體位置和埠(port)的位置。

### 二進位數值(以2為基數)

無論是以十進位,八進位,或十六進位表示整數,電腦內部均存成二進位(binary)或基數 2 的值。二進位表示法只使用兩種數字 0 或 1。例如,10011011為一個二進位數字。注意 C++ 並未提供數值的二進位表示法。二進位數值是以 2 的次方為基礎:

二進位  
+進位  

$$10011011 = 1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4$$

$$+ 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$= 128 + 0 + 0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1$$

$$= 155$$

二進位表示法與電腦記憶體的用法十分相符,其中每個獨立單元稱之位元(bit),每個位元可以設成開或關。一般 0 代表關,1 代表開。記憶體一般的組成單位為位元組(byte),每個位元組有 8 個位元。位元在位元組內的位置正好對應成 2 的次方,因此最右位元是位元 0,下一位元是位元 1,以此類推。例如,圖 A.1表 2-位元組的整數。



															)
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0

値 = 1 x 
$$2^{11}$$
 + 1 x  $2^{8}$  + 1 x  $2^{5}$  + 1 x  $2^{1}$  = 2048 + 256 + 32 + 2 = 2338

圖 A.1 一個為 2-位元組的整數值

## 二進位和十六進位

十六進位表示法經常是看二進位資料的方便方法,如記憶體位址或是儲存位元旗標指定的整數。原因是每個十六進位數字會對應至 4 個位元。表 A.2 顯示這種對應關係。

表 A.2 十六進位的數字和等值的二進位

十六進位數字	等值之二進位
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
A	1010
В	1011
С	1100

十六進位數字	等值之二進位
D	1101
Е	1110
F	1111

要將十六進位值轉成二進位,只要將十六進位數字取代成,對應等值的二進位即可。例如,十六進位值 0xA4 對應的二進位是 1010 0100。同樣的,二進位值也可以容易的轉成十六進位表示法,作法是以 4 位元為單位,將它轉成等值的十六進位數字。例如二進位值 1001 0101 會轉成 0x95。

#### 何謂 Big Endian 和 Little Endian?

説也奇怪,兩個都使用整數的二進位表示式的電腦平台,但也許不會代表相同的數字。例如,Intel 機器利用 Little Endian 架構儲存位元組,而 Motorola 處理器,IBM 大型主機,SPARC 處理器,以及 ARM 處理器都使用 Big Endian 架構(但是,最後兩個系統可以指定使用兩者中的任何一種方法)。

名詞 Big Endian 和 Little Endian 是衍生自 "Big End In"和 "Little End In"——這是記憶體字組(一般是 2-位元組單元)之位元組的參考順序。在 Intel 電腦上 (Little Endian),是先儲存低順位 (low-order) 的位元組。這意思是十六進位值,如 0xABCD 會以 (0xCD 0Xab) 儲存在記憶體中。Motorola (Big Endian) 機器則以相反的順序儲存相同的值,所以 0xABCD 以 (0xAB 0xCD) 儲存在記憶體中。

對於這些專有名詞,Jonathan Swift 在  $Gulliver's\ Travels$  書中作了很完整的解釋。 Swift 虛構了一個小人國,並且在裡面有兩個愛爭論的派系,來挖苦許多政治爭論的不合理事物:在 Big Endian 那裡,主張打破雞蛋的位置要在較為粗圓的端點;而 Little Endian 則是支持雞蛋要由較細小的端點那裡打破。

你是一個軟體工程師,應該瞭解你所使用之平台的字組順序。除此以外,它會影響傳送於網路上之資料的解釋方式,以及資料如何儲存在二進位檔案中。在上面的範例中,2-位元組記憶體樣式 0xABCD 在 Little Endian 機器上會解釋為十進位值52,651,而在 Big Endian 機器上解釋為十進位值43,981。



