



Recherche WIRESHARK : Répondre aux questions suivantes

1) Quelle est l'adresse IP du site blinky.insa-rouen.fr



- 2) Quel protocole (nom + protocole de transport + port) est à l'origine de cette conversion?
- 3) Par quoi débute le dialogue avec le serveur hébergeant blinky.insa-rouen.fr?
- 4) Quel(s) protocoles(s) + port(s) sont utilisés durant ce dialogue ?
- Répondre aux questions Wooclap à votre rythme



Astuces Wireshark:

- Ctrl+F permet de chercher une chaine de caractères
- Un clic droit sur une trame permet de suivre un flux




L'adresse IP de blinky.insa-rouen.fr est le 172.29.8.9

La conversion s'est effectuée avec le protocole DNS, utilisant le protocole de transport UDP sur le port 53.

Dans Wireshark, on peut retrouver la première trame du DNS avec CTRL+F 'chaine de caractère' + 'insa-rouen'.

Le dialogue avec le serveur web peut être filtré en utilisant le menu conversation, et en retrouvant le dialogue entre votre IPv4 et celle du serveur, ensuite un clic droit permet de transformer cette ligne en filtre qui n'affichera que le dialogue avec le serveur Web.

Le dialogue débute par une connexion CTP en 3 étapes nommée '3 way handshake'. Ensuite le dialogue se fait d'abord en protocole HTTP, sur le protocole de transport TCP et vers le port 80.




<u>ATTENTION</u>: Les captures d'écrans affichées sur les pages de correction n'ont pas été réalisées à l'INSA et vont afficher des adresses IP différentes du TD

La réponse n'est pas affichée ici mais dans la trame de réponse du DNS et donnera l'adresse IP 172.29.8.9 pour l'hôte blinky.insa-rouen.fr

Attention, lors du TD il y a eu parfois confusion, les adresses IP qui s'affichent sur la trame capturée, que cela soit lors de la question (comme ici) ou lors de la trame de réponse du serveur DNS sont les adresses du demandeur et du serveur DNS, en aucun cas l'adresse recherchée.

L'adresse se retrouve dans la partie DNS de la trame, ici avec le fond jaune.



Sur cette capture Wireshark de consultation de la page Web du TD, , le PC client utilise l'adresse IP 192.168.1.22 et le serveur est en 192.168.1.24

J'utilise un filtre Wireshark pour ne conserver à l'écran que le dialogue entre les deux hôtes

ip.addr==192.168.1.22 && ip.addr==192.168.1.24

La première ligne de dialogue trouvée utilise le protocole de transport TCP. Aucune couche supérieure n'est visible! Il n'y a donc aucune application (Niveau 7) d'impliquée.


Le dialogue visible dure sur 3 échanges, il ne nomme le 'Three Way Handshake'

Trame 19, le client demande une connexion **[SYN]** au serveur sur son port 80 à partir de son port 54516

Trame 20, le serveur répond sur le port indiqué trame 19, avec un accusé de réception de la demande [ACK]

tout en demandant lui aussi une demande de connexion TCP [SYN] au client pour assurer les échanges de données.


Trame 21, le client accepte la demande de connexion du serveur [ACK]



A partir de la trame 22 commence le dialogue HTTP : HyperText Transfert Protocol La commande envoyée par le Firefox est un GET / HTTP/1.1 qui peut se comprendre par 'Je souhaite obtenir la page web du dossier racine (/)'

Le protocole de transport utilisé est bien sur TCP avec les ports vus précédemment. Si l'on affiche le contenu de la demande HTTP, des éléments qui auraient du appartement à la couche 'session' (Connection keep alive par exemple) et 'présentation' (accept language fr ...) sont visibles mais noyés dans la couche 7 application.

Trame 23, le serveur répond avec le code 200 OK.




Avec Wireshark, il est possible de SUIVRE un dialogue, voici ce qui s'affiche avec un clic droit sur la trame 22 en choisissant SUIVRE puis FLUX HTTP

En rouge, ce qui vient du PC client et en bleu du serveur Web.

A noter : la page web, en général contenue dans un fichier texte, s'affiche après le dialogue lié au protocole HTTP (de HTTP/1/1 200 OK à la ligne date) elle débute par le texte https://example.com/https://example.com/html

Les navigateurs demandent automatiquement si une icone nommée favicon.ico est disponible pour illustrer la page web dans le navigateur (demande en rouge avec les flêches)



Utilisation du DNS

L'analyse permet de trouver le protocole DNS (Domain Name System)

L'outil en ligne de commande nslookup permet d'interroger un serveur DNS

• Pour voir le serveur DNS utilisé par la carte réseau :

Linux:saisir resolvctl status

Windows: saisir IPCONFIG /ALL



• Saisir moodle.insa-rouen.fr et analyser le résultat



13

Sous Linux il est aussi possible d'utiliser la commande dig pour interroger les DNS.

13

Utilisation du DNS

Exemple de résultat effectué lors du TD connecté au 'TdREseauGm3':

nslookup

Serveur par défaut : dlinkrouter.tdgm Indication du serveur DNS par défaut (ici notre 'box')

Address: 192.168.4.254 Adresse IP du serveur DNS

> moodle.insa-rouen.fr Informations sur la demande

Serveur : dlinkrouter.tdgm le serveur dns se nomme dlinkrouter du domaine tdgm

Address: 192.168.4.254 II ne fait autorité que pour les demandes en .tdgm

Informations sur la réponse

Réponse ne faisant pas autorité : Indique que le DNS à sous traité la demande a un autre DNS

Nom : moodle-2018.insa-rouen.fr Nom réel de la demande (l'enregistrement A)

Address: 193.49.10.217 Adresse IP de la demande

Aliases: moodle.insa-rouen.fr Indique l'utilisation d'un CNAME DNS

Notre 'box' regroupant un ensemble de fonctions, elle fait aussi office de serveur DNS.

L'adresse IP 192.168.4.254 se retrouve tout au long des TD mais dans le cadre d'une infrastructure plus importante les services (DHCP, DNS par exemple) seraient hébergés sur des serveurs distincts.

Le domaine DNS de notre box se nomme tdgm et la box porte le nom dlinkrouter, son FQDN est dlinkrouter.tdgm. Ce serveur DNS ne fait autorité que pour les hôtes de ce domaine.

Nous n'avons pas utilisé cette possibilité lors des TD car nous avons utilisé les adresses IP directement.

Utilisation du DNS autorité pour insa-rouen.fr

Interrogation d'un autre serveur DNS

> server 194.254.19.131 La commande server permet de changer de serveur DNS

Serveur par défaut : ns.insa-rouen.fr ns.insa-rouen.fr est le serveur principal de l'établissement

Nom réel de la demande (l'enregistrement A)

Address: 194.254.19.131 Le serveur se nomme ns dans le domaine insa-rouen.fr

> moodle.insa-rouen.fr Informations sur la demande

Serveur : ns.insa-rouen.fr

moodle-2018.insa-rouen.fr

Address: 194.254.19.131

Nom:

<u>Informations sur la réponse</u>

Address: 193.49.10.217 Adresse IP de la demande

Aliases: moodle.insa-rouen.fr Indique l'utilisation d'un CNAME DNS



Les demandes invisibles



Pour que cette analyse soit pertinente, votre PC ne doit pas avoir d'autre activités

Fermer votre navigateur WEB






- Avec Wireshark, saisir le filtre d'affichage DNS et faire une nouvelle capture
- Ouvrir votre navigateur Web et attendre que la page vide s'affiche



• Il y a-t-il eu des requêtes DNS?



Vous pouvez réaliser cette expérience chez vous, en fermant le maximum d'applications ouvertes, en général vous pouvez voir que des requêtes DNS multiples



Pour ce test, j'ouvre la page web du site www.tf1.fr et je n'affiche que les demandes DNS (dns.qry.type == 1) et je n'affiche pas les réponses (dns.flags.response == 1)






Comment héberger un serveur sur un réseau privé avec du NAT?

- Le serveur possède une IP privé non routable sur Internet
- Le routeur possède un firewall bloquant toute communication entrante
- LES ÉTAPES DU TD :
- 1. Proposer un serveur sur votre portable
- 2. Un nmap depuis l'extérieur montre les ports ouverts (démo de mon PC)
- 3. Ouverture du ou des ports
- 4. Nouveau nmap et test de connexion depuis un des PC de la salle

L'objectif est ici de montrer qu'un serveur accessible dans notre réseau local est indisponible une fois hors de ce réseau (coté Internet).

Les ports ouverts sur le serveur ne le sont pas sur le routeur.

Il faut ajouter une règle dans le routeur qui est la seule IP visible de l'Internet.



Pour les besoins du TD, notre boitier utilise deux réseaux IPv4 privés. Pour une box 'familiale' le coté côté WAN utilise une adresse IP Publique.

Configuration TD:

- Les PC portables utilisent le WiFi 'TdReseauGm3'
 Les adresses réseaux sont en 192.168.4.0/24
 Un PC relié par un câble utiliserait le commutateur intégré, sur le même réseau.
 La passerelle utilise l'adresse 192.168.4.254
- Le PC de la salle de TD utilise le réseau pédagogique de l'INSA Les adresses réseaux sont en 172.29.0.0/16 La passerelle est en 172.29.0.3 Le PC utilisé lors de l'exercice précédent se nomme blinky.insa-rouen.fr (172.29.8.9)

Installation rapide d'un serveur Web

Les informations de cette page sont disponibles sur le site : http://192.168.4.21/

Sur votre UBUNTU:

- sudo apt update
- sudo apt install apache2
- Le serveur Web est accessible, vous pouvez consulter la page par défaut sur le http://127.0.0.1
- La page web source est /var/www/html/index.html
- Il faut se donner les droits pour la modifier (chown)
- Modifier la page permet de la reconnaitre, sinon nous avons tous la même

Contrôle du bon fonctionnement

Quels ports sont ouverts en écoute sur votre PC?

- Sous Linux: netstat -nat
- Sous Windows: netstat -n -a -p tcp
- Notes :

L'option -n conserve l'affichage de l'adresse IP

- -a affiche toutes les connexions
- -t affiche les connexions TCP (-p tcp sous Windows)
- Que donne en comparaison un nmap sur votre PC?
- Demander à un autre utilisateur de se connecter sur votre serveur Web en utilisant votre adresse IP
- La connexion est elle bonne ?
- Pouvez-vous vous connecter à votre serveur Web depuis un des PC de la salle BOAR205 ?

L'objectif est ici de montrer qu'un serveur accessible dans notre réseau local est indisponible une fois hors de ce réseau (coté Internet).

Les ports ouverts sur le serveur ne le sont pas sur le routeur.

Il faut ajouter une règle dans le routeur qui est la seule IP visible de l'Internet.

Configuration Firewall (Uncomplicated FireWall)

Sur votre UBUNTU:

- Par défaut le firewall est inactif sudo ufw status → Etat : inactif Le serveur Web est accessible
- Activer le pare-feu : sudo ufw enable
 Le serveur web est il encore accessible depuis un autre poste ?
- Autoriser Apache dans le firewall sudo ufw allow Apache
 Faire un sudo ufw status pour voir l'impact depuis l'autre poste
- Les fichiers de configuration sont visibles dans le dossier /etc/ufw (fichiers .rules)

On montre ici l'impact du firewall intégré au système d'exploitation

Héberger un serveur derrière un routeur										
Create New	/ Rule	Virtual Server ×		×	(Create New Rule Port Forwarding				
Name:	HTTP	4 200				Name:	MonSen	veurWeb		
Local IP: Protocol:	TCP	4.200	192.108.4.200 (PO-F8ZM			Local IP:	192.168	4.200	<< Computer Name	~
External Port:	80					TCP Port:	80]	
Internal Port:	80					UDP Port:]	
Schedule:	Always E	Apply				Schedule:	Always 8	Enable V	ĺ	
Create New Rule Firewall								Apply		
	Name:	Justelnsa			Tı	rois exem	ples	de réglages	de notre box :	
Source IP Address Range:		WAN	193.49.0.0-193.49.254.2	54	•	Port Fo	rwar	ding : redirec	tion de port sir	mple
Destination IP Address Range:		LAN	192.168.4.200		•	Virtual	Serve	er : redirectio	n avec possibil	ité
Protocol & Port Range:		TCP	80-443						de destination	
Schedule:		Always Enable	·		•	Firewal	l : Re	striction d'ac	cès en fonctior	ı de
		Apply				_	_		ns ports seuler	

Attention, les écrans affichés ici concerne l'interface de configuration du routeur DLINK utilisé en TD et peuvent varier suivant le matériel utilisé.

Le plus simple: Port Forwarding

La zone **Name** est une simple zone de texte utilisée ici pour indiquer qu'il s'agit d'un serveur Web.

La zone **Local Ip** est automatiquement remplie par la liste déroulante de droite (computer Name) qui affiche les PC du réseau.

Le **TCP Port** est le numéro de port à rediriger, ici le 80.

Le port 80 du routeur sera redirigé sur le port 80 du 182.168.4.200

Le mode **Virtual Server** reprend les même réglages mais permet de dissocier le port externe (du routeur) de l'interne (notre serveur).

Ainsi, si notre serveur web est en écoute sur le port 8080, un port non standard, son accès sera transparent pour les utilisateurs (voir le cas du téléphone de l'exercice vu précédemment)

Le **firewall** est une autre fonction importante de nos 'box'.

L'exemple affiché permet de restreindre l'accès au serveur Web configuré dans le Port

forwarding a une plage d'adresse IP publique appartenant à l'INSA **Protocol & Port Range** : Les ports TCP 80 à 443 de l'adresse 192.168.4.200 sont ouverts pour toutes machines possédant une adresse IP en 193.49.0.0 à 193.49.254.254


Dans cette configuration, les PC pédagogiques de l'INSA sont exclus puisqu'ils utilisent une adresse en 194.254.19.x

Il est possible d'ajouter une plage horaire pour tous les réglages (Schedule).

Configuration redirection de ports

Votre site Web n'est pas visible pour les postes hors de votre réseau local Démo : nmap / modification firewall / nmap

- Indiquez moi votre adresse IP et votre serveur sera accessible sur l'adresse
 IP de notre boitier TdReseauGm3 côté WAN
- Le socket ouvert sera 'IP du boitier': 'adresse de votre hôte'
 Par exemple, pour le PC d'adresse 192.168.4.33, la page sera visible sur le socket 172.29.8.14:33



Nous n'avons pas eu le temps de faire cette opération.

Lors du TD, seul un serveur web était accessible du réseau pédagogique (des PC de la salle) vers le réseau Wifi de notre TD.

Pour afficher la page Web depuis les PC de la salle de cours, il faut aller sur le site http://172.29.8.14. La fonction utilisée par notre box 'DLINK' pour réaliser cette ouverture était le port forwarding.

Seul défaut, un seul serveur est accessible par cette méthode, tous les serveur web étant en écoute sur le même port 80.

Pour rendre accessible les autres serveurs Web, il faut ouvrir d'autre ports sur notre 'box' avec la fonction 'virtual server' qui permet de changer le port d'entrée et de sortie. Ce qui permet, par exemple, d'ouvrir le port 81 de l'adresse 172.29.8.14 et de la rediriger vers une adresse interne, par exemple 192.168.4.120 et le port 80. Pour afficher depuis le réseau des PC de la salle de cours, il faut aller sur le site , il faut aller sur le site http://172.29.8.14:81, on spécifié a la fois l'adresse IP et le port à consulter.

