



Etat de nos connaissances actuelles.



### Réseaux (Couche 3) L'adresse IP « Internet Protocol »

- A chaque interface réseau d'une machine (host), est associée un mot de 32 bits appelé adresse IP (ou adresse internet).
- Elle est utilisée pour toutes les communications avec l'interface de cette machine.
- Sur un même réseau, chaque ordinateur doit avoir une adresse IP unique!



32 bits = 4,3 milliards.

Note : dans les années 1970, il y avait 3,7 milliards d'habitant sur la planète au moment de la création du protocole IP

Il existe aussi le protocole IPv6 avec une adresse longue de 128 bits soit  $3.4 \times 10^{38}$  adresses possibles

## Techniques d'adressages IP



#### **Unicast (point à point)**

Vers un seul destinataire



#### Multicast (point à multipoint)

 Vers tous ceux qui appartiennent au même groupe multicast (qui se sont "abonnés" à ce groupe)



#### **Broadcast (point à multipoint)**

• Vers tous les équipements du "réseau local"



#### Anycast (point à point ou point à multipoint)

Vers un groupe de plusieurs adresses possibles
 Exemple : le plus proche ou le plus rapide


En multicast, un envoi vers plusieurs et tout les destinataires reçoivent. En anycast, un envoi vers plusieurs mais un seul reçoit, par exemple le plus proche. Note : Le boadcast IP est bien moins fréquent que le broadcast sur la couche de liaison.

## **Adresses IPv4**

• Chaque adresse de 32 bits est en fait un couple {netid, hostid}



- netid correspond à un réseau (adresse de réseau)
- hostid à une interface réseau connectée (adresse de l'hôte)



Note: sous windows, IPCONFIG /ALL, ne fait pas apparaître l'adresse de loopback alors que sous Linux, un ip a montre l'interface « lo »

Les limites 'standards' du réseau : Les classes																							
Classe	1	8			8	16				16		24			3								
Α	0	Adresse de réseau (net id)				Adresse de l'hôte (host id)																	
В	1	0 Adresse de			de	réseau (net id)						Adresse de l'hôte (host id)											
С	1	1 0 Ac				Ad	dresse de réseau (net id)				t id)	Adresse hôte Host i				id							
D	1	1 1 0					Adresse multicast																
Ε	1	1 1	1 1 0				Réservé pour u			ur une utilisa	une utilisation future												
		Oct	et 1	(8	bit	s)			(	Octet	2		-	Octet	3				Oc	tet	4		
Classe Valeurs premier octet				Classe Valeurs pre				aleurs p	ren	emier octet			Rappel valeurs puissance de 2										
А		0 à 1	27							D	2	24 à 239				2 <sup>7</sup>	2 <sup>6</sup>	2 <sup>5</sup>	2 <sup>4</sup>	<b>2</b> <sup>3</sup>	2 <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	<b>2</b> º
В		128 à 191				E	2	240 à 255			1	6	3	1	8	4	2	1					
С		192 à 223 Exemple : 192.168.0.				13 <del>-</del>	13 → Classe C → 254 hôtes possibles				8	4	1 2	6									

De nos jours, le réseau se résonne sans classe (classless) mais il est utile de connaître les classes car il y est toujours fait référence.

Avec 192.168.0.13, on est théoriquement sur une classe C, il reste 256 adresses possibles mais le standard indique que 0 est pris pour désigner le réseau (ici le réseau est 192.168.0.0) et 255 est pris pour l'adresse de broadcast (192.168.0.255). Il ne reste que 254 adresses pour les hôtes du réseau.


# Cas des adresses privées : RFC 1918 (1995)

- Le manque de gestion rigoureuse des adresses IP et leur consommation exponentielle ont conduit à la notion de réseau privé.
- Les adresses sont séparées en deux groupes : adresses publiques et adresses privées
- Un réseau privé n'utilise jamais ses adresses pour aller sur l'Internet
- Si un réseau ne doit pas aller sur Internet : le choix des adresses est libre
- Si un réseau doit communiquer avec l'Internet : il faut utiliser une des classes d'adresses IP privées



En règle générale, il faut toujours utiliser des adresses IP privées.

#### Réseau privé et bloc réservé: RFC 3330 (09/2002) 0.0.0.0/8 « Ce » réseau RFC 1700 10.0.0.0/8 (00001010) Réseau privé (16 million d'hôtes possibles) RFC 1918 14.0.0.0/8 **Public-Data Networks** RFC 1700 24.0.0.0/8 Réseau télévision cablé RFC 3330 39.0.0.0/8 Réservé mais allouable RFC 1797 127.0.0.0/8 Interface de loopback (pour chaque interface réseau) RFC 1700 128.0.0.0/16 Réservé mais allouable RFC 3330 169.254.0.0/16 Lien local RFC 3330 172.16.0.0/12 (10101100) Réseau privé (1 million d'hôtes possibles 16\*65536) **RFC 1918** 191.255.0.0/16 Réservé mais allouable RFC 3330 192.0.0.0/24 Réservé mais allouable RFC 3330 192.0.2.0/24 Test-Net RFC 3330 **IMPORTANT** 6to4 Relay Anycast 192.88.99.0/24 RFC 3068 192.168.0.0/16 (65536 hôtes possibles 256x256) **RFC 1918** A SAVOIR : les 198.18.0.0/15 Network Interconnect Device Benchmark Testing RFC 2544 3 réseaux privés : \* 10.0.0.0/8 223.255.255.0/24 Réservé mais allouable RFC 3330 \* 172.16.0.0/12 224.0.0.0/4 Multicast (classe D) RFC 3171 \* 192.168.0.0/16 240.0.0.0/4 Réservé pour un usage futur (class E) RFC 1700





# Cas du réseau privé

- 1) RÉSEAU PRIVÉ RFC1918 DE 1996 (SOURCE WIKIPEDIA)
- Ces adresses ne sont pas routées sur Internet.
- Un réseau privé peut être numéroté librement dans la plage IP d'adresse.
- Ces adresses ne sont pas uniques, plusieurs réseaux pouvant utiliser les mêmes adresses
  (Par opposition aux adresses publiques d'Internet qui sont uniques)
- Afin de relier des réseaux privés à l'Internet, on utilise des points de traduction d'adresses
  Network address translation (NAT).

Préfixe	Plage IP	Nombre d'adresses	Equivalence
10.0.0.0/8	10.0.0.0 - 10.255.255.255	2 <sup>32-8</sup> = 16 777 216	= 1 classe A
172.16.0.0/12	172.16.0.0 - 172.31.255.255	$2^{32-12} = 1048576$	= 16 classes B
192.168.0.0/16	192.168.0.0 - 192.168.255.255	$2^{32-16} = 65536$	= 256 classes C







En général, sur un réseau local on utilise un seul réseau IP mais il est possible de faire cohabiter plusieurs réseaux IP.


# Définition du masque réseau


(Wikipedia)


LE MASQUE DE RÉSEAU

- Un masque de sous-réseau (subnet mask) indique le nombre de bits d'une adresse IPv4 utilisés pour identifier le sous-réseau (net ID).
  Deux exemples de notation du masque :
  255.255.255.0 → 3 octets à 1 = 24 bits à 1 = /24
- Ce masque indique aussi le nombre d'hôtes possibles dans ce sous-réseau, c'est ce qui est non masqué (Host ID).

**Exemple :** 255.255.255.0 → 8 bits non masqué = 256 possibilités. Dans ces possibilités, il y en a toujours une pour l'adresse de réseau et une pour l'adresse de broadcast.







## Définition du routeur




- Définition (WIKIPÉDIA)
- Un routeur est un élément intermédiaire dans un réseau informatique assurant le routage des paquets.
- Son rôle est de faire transiter des paquets d'une interface réseau vers une autre, selon un ensemble de règles formant la table de routage.
- C'est un équipement de couche 3 du modèle OSI.
- Il ne doit pas être confondu avec un commutateur (switch) de la couche 2 ou un concentrateur (hub) de la couche 1.


# Déroulement du processus de transmission

- La source détermine si l'adresse IP de destination est locale ou distante grâce au couple **IP/masque**.
- Elle calcule l'adresse IP de réseau de la destination ainsi que la sienne.
- Le calcul est : adresse IP (en binaire) & (et) masque (en binaire)
- Si les adresses IP de réseau sont les mêmes, alors la source émet la trame avec l'adresse de couche 2 de la destination (Adresse physique/MAC).

L'émission est ainsi directe!



## Déroulement du processus de transmission



Destination dans un réseau différent de celui de la source

- Par contre, si les adresses IP de réseau sont différentes, alors la source encapsule la trame avec l'adresse de couche 2 de sa passerelle par défaut puis l'envoie.
- La passerelle par défaut, à savoir généralement un routeur, reçoit cette trame. Ce routeur va déterminer le chemin à emprunter afin d'atteindre le réseau de destination. Ceci se fait grâce aux informations de couche 3 fournies par le paquet ainsi que par l'analyse d'une table de routage.

