Tutorial de Instalação do RCSSServer e do RCSSMonitor:

A primeira coisa a ser considerada é o idioma da sua distribuição do Linux pois em algumas situações de execução do simulador ocorreram erros com linguagens que utilizam a vírgula como separador decimal, como o Português. Como padrão recomenda-se a língua Inglesa.

Instalando o Simulador:

Abra o terminal e digite a seguinte linha de código:

sudo apt-get install g++ build-essential libboost-all-dev qt4-dev-tools libaudio-dev libgtk-3-dev libxt-dev

• Em seguida:

sudo apt-add-repository ppa:gnurubuntu/rubuntu

sudo apt-get update

• Por fim. instale o servidor e o monitor:

sudo apt-get install rcssserver

sudo apt-get install ressmonitor

Baixando o agent2d e a librcsc:

Os links de download direto são esses abaixo, caso necessário baixar outra versão de um dos dois usar o terceiro link que leva para o repositório da Robocup onde vários softwares relacionados podem ser encontrados.

http://en.sourceforge.jp/projects/rctools/downloads/55186/agent2d-3.1.1.tar.gz/

http://en.sourceforge.jp/projects/rctools/downloads/51941/librcsc-4.1.0.tar.gz/

http://en.sourceforge.jp/projects/rctools/releases/

Instalando o agent2d e a librcsc:

Primeiro, extraia os arquivos baixados anteriormente e depois, no terminal, vá para o diretório onde o agent2d e a librosc estão.

• Instalando a libroso: digite as seguintes linhas de código uma por vez

cd librcsc-X.X.X/ (os X correspondem a versão, nesse caso 3.1.1)

./configure (sh./configure caso haja problemas de permissão)

make

sudo make install

Instalando o agent2d: digite as seguintes linhas de código uma por vez

cd agent2d-X.X.X/

./configure (sh./configure caso haja problemas de permissão)

make

sudo make install

Realizando uma partida:

Abra o terminal e execute o servidor e o monitor, é importante primeiro executar o servidor antes do monitor, se a ordem for trocada o monitor não mostrará a partida.

- Executar o servidor e monitor: rcssserver & e rcssmonitor &
- Vá para o diretório do agent2d e execute:

./start.sh -t nome_do_time

Abra um segundo terminal e repita os passos acima para inserir um segundo time ao servidor. Quando os dois forem inseridos (visível pelo monitor) execute o comando Ctrl + K para começar a partida.