ISE 22/23 - Tema 1: Introducción a la ingeniería de servidores

Obtener las mejores características de un servidor para un presupuesto dado

Objetivos:

- Identificar el concepto de servidor y sus características
- Conocer conceptos básicos de la ing de servidores
- Visión general de comparación de prestaciones
- Ley de Amdahl y mejora del tiempo de respuesta de una solicitud a un servidor

1.1. ¿Qué es un servidor?

- Sistema informático:
 - Conjunto de elementos hardware, software y peopleware interrelacionados entre sí que permite obtener, procesar y almacenar información.
 - **Hardware**: conjunto de componentes físicos que forman el sistema informático: procesadores, memoria, almacenamiento, cables, etc.
 - **Software**: conjunto de componentes lógicos que forman el sistema informático: sistema operativo y aplicaciones.
 - **Peopleware**: conjunto de recursos humanos. En nuestro caso, personal técnico que instala, configura y mantiene el sistema (administradores, analistas, programadores, operarios, etc.) y los usuarios que lo utilizan.
 - Clasificación de sistemas informáticos:
 - Según paralelismo:

	Una instrucción	Múltiples instrucciones
Un dato	SISD	MISD
Múltiples datos	SIMD	MIMD

Según uso:

- Uso general
- Uso específico

Sistemas empotrados (embedded)

Sistemas informáticos acoplados a otro dispositivo o aparato, diseñados para realizar funciones dedicadas, frecuentemente con fuertes restricciones de tamaño, tiempo de respuesta (sistemas de tiempo real), consumo y coste.

Suelen estar formados por un microprocesador, memoria y una amplia gama de interfaces de comunicación (microcontrolador).

Ej. taxímetro, cámara de vigilancia, cajero automático...

Servidores

Son sistemas informáticos que, formando parte de una red, proporcionan servicios a otros sistemas informáticos (clientes).

Servidores

Un servidor no es necesariamente una máquina de última generación de grandes proporciones; un servidor puede ser desde un ordenadorcillo hasta un conjunto de clústers de computadores en un Centro de Procesamiento de Datos (clúster: asociación de computadores que pueden ser percibidos externamente como un único sistema).

Tipos de servidores

- Servidor web: almacena documentos HTML, imágenes, archivos de texto, etc. y distribuye este contenido a clientes que lo soliciten en la red.
- Servidor de archivos: permite el acceso remoto a archivos almacenados en él o directamente accesibles por este.
- Servidor de base de datos: provee servicios de base de datos a otros programas u otras computadoras.
- Servidor de comercio-e: cumple o procesa transacciones comerciales (comercio electrónico). Valida el cliente y genera un pedido al servidor de bases de datos.
- Servidor de correo-e: almacena, envía, recibe, re-enruta y realiza otras operaciones relacionadas con e-mail para los clientes de la red.

- Servidor DHCP: asigna dinámicamente una dirección IP y otros parámetros de configuración de red a cada dispositivo que entra en una red.
- Servidor DNS: devuelve la dirección IP asociada a un nombre de dominio.
- Servidor de impresión: controla una o más impresoras y acepta trabajos de impresión de otros clientes de la red.

Clasificación según arquitectura de servicio

Según la arquitectura de servicio, es decir, cómo se establece la interacción entre el servidor y sus clientes, podemos distinguir entre


• Sistema aislado: sistema computacional que no interactúa con otros sistemas.



- o Arquitectura monolítica en la que no existe distribución de la información.
- Arquitectura cliente/servidor: es un modelo de aplicación distribuida en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes. Suele tener dos tipos de nodos/niveles en la red:



- los clientes (remitentes de solicitudes)
- o los servidores (receptores de solicitudes)
- **Arquitectura cliente/servidor de varios niveles**: el servidor se subdivide en varios niveles de (micro-)servidores más sencillos con funcionalidades diferentes en cada nivel.



- o Mejora la distribución de carga entre los diversos servidores.
- Es más escalable.
- Pone más carga en la red.

- Más difícil de programar y administrar.
- **Ejemplo:** arquitectura 3 niveles:
 - Nivel 1: Clientes.
 - Nivel 2: Servidores de comercio-e que interactúan con los clientes.
 - Nivel 3: Servidores de bases de datos que almacenan/buscan/gestionan los datos para los servidores de e-comercio.
- Arquitectura cliente-cola-cliente: habilita a todos los clientes para desempeñar tareas semejantes interactuando cooperativamente para realizar una actividad distribuida, mientras que el servidor actúa como una cola que va capturando las peticiones de los clientes y sincronizando el funcionamiento del sistema.



- Aplicaciones:
 - Intercambio y búsqueda de ficheros (BitTorrent, eDonkey2000, eMule).
 - Sistemas de telefonía por Internet (Skype).

1.2. Fundamentos de ISE

Diseño, configuración y evaluación de un servidor

Recursos físicos, lógicos y humanos:

- Placa base
- Sistema Operativo
- Memoria
- Aplicaciones
- Microprocesador
- Conexiones de red
- Fuente de alimentación
- Cableado
- Periféricos (E/S, Almacenamiento)
- Refrigeración
- Administración...

Requisitos funcionales:


- **Prestaciones-Performance:** Medida o cuantificación de la velocidad con que se realiza una determinada carga o cantidad de trabajo (workload/load).
 - Medidas fundamentales de prestaciones de un servidor:
 - **Tiempo de respuesta (response time) o latencia (latency):** Tiempo total desde que se solicita una tarea al servidor o a un componente del mismo y la finalización de la misma.

Por ejemplo:

- Tiempo de ejecución de un programa.
- Tiempo de lectura de un determinado fichero de un disco.
- **Productividad (throughput) o ancho de banda (bandwidth):** Cantidad de trabajo realizado por el servidor o por un componente del mismo por unidad de tiempo.

Por ejemplo:

- Programas ejecutados por hora.
- Páginas por hora servidas por un servidor web.
- Correos por segundo procesados por un servidor de correo.
- Peticiones por minuto procesadas por un servidor de comercio electrónico.
- Formas típicas de la productividad (X) y tiempo de respuesta (R) de un servidor frente a la carga:



- ¿Qué afecta a las prestaciones? Una de nuestras principales misiones será analizar nuestro servidor para determinar los factores que afectan a su rendimiento, y encontrar posibles soluciones para su mejora.
 - Componentes hardware

- Características y configuración (encontrar cuellos de botella)
- SO
 - Tipo de SO
 - Política de planificación de procesos
 - Configuración de memoria virtual
- Aplicaciones
 - Hotspots
 - Acceso a E/S, swapping...
 - Fallos de caché, de página...
- ¿Cómo podemos mejorarlas?
 - Actualización de componentes
 - Reemplazar por dispositivos más rápidos
 - Añadir nuevos componentes
 - Distribución de carga (load balancing), mayor carga a componentes más rápidos
 - Ajuste o sintonización
 - Configuración de hw
 - Parámetros del SO
 - Optimización de programas
- **Disponibilidad-Availability:** Un servidor está disponible si se encuentra en estado operativo (respondiendo a las peticiones de los clientes).
 - Tiempo de inactividad (Downtime): cantidad de tiempo en el que el sistema no está disponible.
 - Tiempo de inactividad planificado: Por ejemplo, actualizaciones de sw o hw que requieran re-arranques.
 - Tiempo de inactividad no planificado: Surgen de algún evento físico tales como fallos en el hardware, anomalías ambientales o fallos software.
 - Una alta disponibilidad implica que el sistema sea tolerante a fallos.
 - ¿Cómo mejoramos la disponibilidad de un servidor?
 - S.O. modulares que permitan actualizaciones sin re-iniciar el sistema.
 - Inserción de componentes en caliente (hot-plugging).
 - Reemplazo en caliente de componentes (hot-swapping).

- Sistemas redundantes de discos (RAID 1).
- Sistemas redundantes de alimentación.
- Sistemas de red redundantes.
- Sistemas completos redundantes con distribución de carga (load balancing).
- **Fiabilidad:** Un sistema es fiable cuando desarrolla su actividad sin errores.

Soluciones:

- Uso de sumas de comprobación (checksums, bits de paridad) para detección y/o corrección de errores (memorias ECC, Error Correcting Code)
- Comprobación de recepción de paquetes de red y su correspondiente retransmisión, etc.
- **Seguridad:** Un servidor debe ser seguro ante:
 - La incursión de individuos no autorizados (confidencialidad).
 - La corrupción o alteración no autorizada de datos (integridad).
 - Las interferencias (ataques) que impidan el acceso a los recursos.

Soluciones:

- Autenticación segura de usuarios.
- Encriptación de datos.
- o Antivirus.
- Parches de seguridad actualizados.
- Cortafuegos (firewalls).
- Extensibilidad: Hace referencia a la facilidad que ofrece el sistema para aumentar sus características o recursos.

Soluciones:

- Tener bahías o conectores libres para poder añadir más almacenamiento, memoria, etc.
- Uso de Sistemas Operativos modulares (para extender la capacidad del S.O.)
- Uso de interfaces de E/S estándar (para facilitar la incorporación de nuevos tipos de dispositivos al sistema).
- o Cualquier solución que facilite que el sistema sea escalable.
- **Escalabilidad:** Hace referencia a la facilidad que ofrece el sistema para poder aumentar de forma significativa sus características o recursos para enfrentarnos a un aumento significativo de la carga.
 - Soluciones:

- Cloud computing + virtualización.
- Servidores modulares /clusters.
- Arquitecturas distribuidas /arquitecturas por capas.
- Storage Area Networks (SAN).
- Programación paralela (software escalable).
- Todos los sistemas escalables son extensibles pero no a la inversa.
- **Mantenimiento:** Hace referencia a todas las acciones que tienen como objetivo prolongar el funcionamiento correcto del sistema.

Es importante que el servidor sea fácil de mantener. Para ello, puede ser conveniente usar:

- S.O. con actualizaciones automáticas (parches de seguridad, actualización de drivers, etc.)
- Cloud computing: El proveedor se encarga del chequeo periódico de componentes y su actualización.
- Automatización de copias de seguridad (respaldo o backup).
- Automatización de tareas de configuración y administración (Ansible, Chef, Puppet).
- **Coste:** Tenemos que adaptarnos al presupuesto. No solo se ha de tener en cuenta el coste hw y sw sino también el de mantenimiento, personal (administrador, técnicos, apoyo...), proveedores de red, alquiler del local donde se ubica el servidor, consumo eléctrico (tanto del servidor como de la refrigeración)...

Podría contribuir a abaratar el coste:

- Cloud computing.
- Usar sw de código abierto (open source).
- Reducir costes de electricidad (eficiencia energética):
 - Ajuste automático del consumo de potencia de los componentes electrónicos según la carga.
 - Free cooling: Utilización de bajas temperaturas exteriores para refrigeración gratuita.

1.3. Introducción a la comparación de características entre servidores

Motivación

El computador de mejores prestaciones (el más rápido), para un determinado conjunto de programas, será aquel que ejecuta dicho conjunto de programas en el tiempo más corto.

Cuando se comparan las prestaciones, en lugar de dar los tiempos de ejecución obtenidos se suele indicar:

- ¿Cuántas veces es más rápido un computador que otro? (ya que decir "menos tiempo" suena negativo a nivel de marketing)
- ¿Qué tanto por ciento de mejora aporta el equipo más rápido con respecto al más lento?

Tiempos de ejecución

Tiempos de ejecución mayores/menores

- Sea t_A=tiempo de ejecución de un determinado programa en la máquina A (ídem para t_B).
 - Ejemplo: t_A=10s, t_B=5s → t_A es 10/5=2 veces t_B (el doble). En general, t_A es t_A/t_B veces t_B.
 - Igualmente, en el ejemplo anterior: t_B es t_B/t_A = 5/10 = 0,5 veces t_A (la mitad).
- El "cambio relativo de t_A con respecto a t_B", Δt_{A,B} (%), viene dado por:

$$t_A = t_B + \frac{\Delta t_{AB} (\%)}{100} \times t_B$$

- De donde: $\Delta t_{A,B}$ (%) = $\frac{t_A t_B}{t_B} \times 100 = \left(\frac{t_A}{t_B} 1\right) \times 100$
 - En el ejemplo anterior, el cambio relativo de t_A con respecto a t_B es 100%.
 - Igualmente, el cambio relativo de t_B con respecto a t_A sería -50%.
- Uso del "lenguaje común" en el ejemplo anterior:
 - "t_A es un 100% mayor que t_B". "t_B es un 50% menor que t_A".
 - "t_A es 2 veces mayor que t_B"(¡ojo!, "1 vez mayor" quiere decir "iguales").

Speedup o ganancia

¿Qué máquina es más rápida? Speedup

- Sea t_A=tiempo de ejecución de un determinado programa en la máquina A (ídem para t_B).
- La "velocidad" de la máquina A para ejecutar dicho programa será inversamente proporcional a t_A: v_A=D/t_A (siendo D la "distancia recorrida por la máquina" = cómputo realizado). Igualmente v_B=D/t_B, donde hemos utilizado la misma distancia "D" ya que han realizado la misma cantidad de cómputo (el mismo programa).
- Para ese programa, se define la ganancia en velocidad (speedup o aceleración) de la máquina A con respecto a la máquina B como:

$$S_B(A) = \frac{v_A}{v_B} = \frac{t_B}{t_A}$$

 El cambio relativo de v_A con respecto a v_B (% de cambio en velocidad al reemplazar la máquina A por la B) viene dado por:

$$\Delta v_{A,B}(\%) = \frac{v_A - v_B}{v_B} \times 100 = \left(\frac{v_A}{v_B} - 1\right) \times 100 = (S_B(A) - 1) \times 100$$

Ejemplo

- Supongamos que, para un determinado programa, t_A=36s y t_B=45s.
- En ese caso, la ganancia en velocidad (=speedup) de la máquina A con respecto a la máquina B sería:

$$S_B(A) = \frac{v_A}{v_B} = \frac{t_B}{t_A} = \frac{45}{36} = 1,25$$

El cambio relativo de v_A con respecto a v_B (% de mejora) viene dado por:

$$\Delta v_{A,B}(\%) = \frac{v_A - v_B}{v_B} \times 100 = (S_B(A) - 1) \times 100 = 25\%$$

- Usando el "lenguaje común" diremos que, para ese programa:
 - La máquina A es 1,25 veces "más rápida que" la B (¡ojo!, "1 vez más rápido" o "ganancia en velocidad = 1" quieren decir "misma velocidad")
 - La máquina A es un 25% más rápida que la B.
- Igualmente:
 - La máquina B es (S_A(B)-1=36/45-1 = -0,2) un 20% más lenta que la A.

Relación prestaciones/coste

Coste y relación prestaciones/coste

- Supongamos que, siguiendo el ejemplo anterior (t_A=36s y t_B=45s):
 - El computador A cuesta 625 €.
 - El computador B cuesta 550 €.
- El computador A es 625/550 = 1,14 veces "más caro que" el B (un 14% más caro)
- ¿Cuál ofrece mejor relación prestaciones/coste para nuestro programa?

$$\begin{split} \frac{Prestaciones_A}{Coste_A} &= \frac{v_A}{Coste_A} \propto \frac{1/t_A}{Coste_A} = \frac{1/36s}{625 @ } = 4.4 \times 10^{-5} s^{-1} / @ \\ \frac{Prestaciones_B}{Coste_B} &= \frac{v_B}{Coste_B} \propto \frac{1/t_B}{Coste_B} = \frac{1/45s}{550 @ } = 4.0 \times 10^{-5} s^{-1} / @ \end{split}$$

 El computador A presenta una mejor relación prestaciones/coste que el B (1,1 veces "mayor" = un 10% mayor) para nuestro programa.


$$\frac{Prestaciones_A/_{Coste_A}}{Prestaciones_B/_{Coste_B}} = \frac{4.4 \times 10^{-5}}{4.0 \times 10^{-5}} = 1.1$$

1.4. Introducción a la mejora del tiempo de respuesta de un servidor - Ley de Amdahl

Una de las formas más habituales de mejorar el tiempo de respuesta de un servidor consiste en reemplazar un componente del mismo por otro más rápido.

El caso más sencillo para evaluar la mejora conseguida consiste en suponer que en el servidor sólo se ejecuta un único proceso monohebra (no hay acceso simultáneo a dos o más recursos del sistema). En ese caso, supongamos que:

- El servidor tarda un tiempo To en ejecutar dicho proceso.
- Mejoramos el sistema reemplazando uno de sus componentes por otro k veces "más rápido" (suponiendo k>1), es decir, un (k-1)×100% "más rápido".
- Este componente se utilizaba durante una fracción f del tiempo To (f=1 significa que se usaba el 100% del tiempo).
- ¿Cuál es la ganancia en velocidad (speedup) en la ejecución de ese proceso que conseguimos con el cambio?




Ley de Amdahl

Ley de Amdahl

 ¿Cuál es la ganancia en velocidad S (speedup) del sistema después de mejorar k veces un componente?

s un componente?
$$T_m = (1 - f) \times T_o + \frac{f \times T_o}{k}$$



$$S = \frac{1}{1 - f + f/k}$$
 Ley de Amdahl

- Casos particulares de la ley
 - Si f = 0 ⇒ S = 1: no hay ninguna mejora en el sistema.
 - Si f= 1 ⇒ S = k : el sistema mejora tantas veces como el componente.

• Si
$$k \to \infty$$
: $S \to \lim_{k \to \infty} S = \frac{1}{1 - f}$

To

Fracción f de To

Fracción 1-f de To

Recurso mejorado

k veces

Ejemplo de cálculo


- · La utilización de un disco duro es del 60% para un programa monohebra dado ejecutado sobre un determinado sistema informático.
- ¿Cuál será la ganancia en velocidad del sistema si se duplica la velocidad del disco?

$$S = \frac{1}{1 - 0.6 + 0.6/2} = 1.43$$
 El sistema es ahora 1,43 veces "más rápido" (un 43% más rápido) que antes.


¿Cuál es la ganancia máxima que se podría conseguir actuando sólo sobre el disco?

$$S_{max} = \lim_{k \to \infty} S = \frac{1}{1 - f} = \frac{1}{1 - 0.6} = 2.5$$

El sistema como mucho podría llegar a ser 2,5 veces "más rápido" (un 150% más rápido) que antes actuando sólo sobre el disco.



Generalización de la ley de Amdahl



- Una mejora es más efectiva cuanto más grande es la fracción de tiempo en que ésta se aplica. Es decir, hay que optimizar los elementos que se utilicen durante la mayor parte del tiempo (caso más común)
- on la ley de Amdahl podemos estimar la ganancia en velocidad (speedup) de la ejecución de un único trabajo (un hilo) en un sistema después de mejorar k veces un componente, es decir, su tiempo de respuesta óptimo en ausencia de otros trabajos.