

Ingeniería en Informática

Sistemas de Bases de Datos

PL/SQL 02 Introducción

Docente Tatiana Ilabaca W. Segundo semestre de 2023



Objetivos

Aplicar SELECT...INTO...FROM en bloques de programación

Aplicar los tipos %TYPE y %ROWTYPE en la declaración de variables

Crear y aplicar excepciones en bloques de programación



- Permite asignar a una o más variables el o los valores devueltos por un SELECT.
- Para ejecutar SELECT... FROM se necesita especificar la cláusula INTO, de lo contrario generará un error.
- El resultado del SELECT debe ser una sola fila (o ninguna).
- Si el SELECT no retorna filas (nulo) se carga la excepción NO_DATA_FOUND.
- Si el SELECT retorna más de una fila se carga la excepción TOO_MANY_ROWS.

SELECT...INTO...FROM

SELECT retorna una fila o ninguna

Mostrar la fecha y hora de una infracción en particular.

SELECT...INTO...FROM

```
DECLARE
fecha DATE;
hora CHAR(5);
BEGIN
SELECT fechaIN, horaIN INTO fecha, hora
FROM INFRACCION WHERE numeroIN=&NRO_INFRACCION;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Fecha: '||fecha);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Hora: '||hora);

EXCEPTION
WHEN NO_DATA_FOUND THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Infracción no encontrada');
END;
```

SELECT retorna más de una fila.

Mostrar el rut y género de las personas de nacionalidad chilena.

```
DECLARE
rut CHAR(9);
genero CHAR(1);
BEGIN
SELECT rutPR, generoPR INTO rut, genero
FROM PERSONA WHERE codigoNC=1;

EXCEPTION
WHEN TOO_MANY_ROWS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('La consulta devuelve más de una fila');
END;
```

SELECT...INTO...FROM

- Flexibiliza la definición de los tipos de datos de las variables.
- %TYPE define el tipo de dato de una variable en base al tipo de dato de una columna en particular.

Tipos %TYPE -%ROWTYPE

• %ROWTYPE define el tipo de dato de una variable en base a la estructura de fila de una tabla.

NUMEROIN	NUMBER (7,0)	
RUTPR	CHAR (9 BYTE)	
FECHAIN	DATE	
HORAIN	CHAR (5 BYTE)	
TIPOIN	VARCHAR2 (100	BYTE)
PERMISOTEMP	NUMBER (1,0)	
NUMEROPM	NUMBER (8,0)	
COVIDDIAG	NUMBER (1,0)	
COVIDSOSP	NUMBER (1,0)	
COVIDNOTIF	NUMBER (1,0)	

Tipos %TYPE -

%ROWTYPE

 Ejemplo 1: Mostrar el tipo de infracción para una infracción en particular.

```
DECLARE
         VARCHAR2 (100);
tipo
BEGIN
SELECT tipo N INTO tipo FROM INFRACCION WHERE numeroIN=&NRO_INFRACCION;
DBMS OUTPUT. PUT LINE ('Tipo de infracción: '||tipo);
END;
DECLARE
         INFRACCION.tipoIN%TYPE;
tipo
BEGIN
SELECT tipoIN INTO tipo FROM INFRACCION WHERE numeroIN=&NRO INFRACCION;
DBMS OUTPUT.PUT LINE('Tipo de infracción: '||tipo);
END;
```

Tipos %TYPE -%ROWTYPE • Ejemplo 2: Mostrar los datos de la comuna de San Antonio.

```
DECLARE
          NUMBER (5,0);
codigo
region
          NUMBER (2,0);
           CHAR (9);
etapa
BEGIN
SELECT codigo(M, codigoRG, etapaCM INTO codigo, region, etapa
FROM COMUNA WHERE nombreCM='SAN ANTONIO';
DBMS OUTPUT.PUT LINE ('Código: '||codigo);
DBMS OUTPUT.PUT LINE ('Código de Región: '||region);
DBMS OUTPUT.PUT LINE('Etapa: '||etapa);
END;
DECLARE
filaCom
            COMUNA%ROWTYPE;
BEGIN
SELECT * INTO filaCom
FROM COMUNA WHERE nombreCM='SAN ANTONIO';
                                                     nombreVar.nombreCol
DBMS OUTPUT.PUT LINE ('Código: '||filaCom.codigoCM);
DBMS OUTPUT.PUT LINE ('Código de Región: '||filaCom.codigoRG);
DBMS OUTPUT.PUT LINE('Etapa: '||filaCom.etapaCM);
END;
```

DECLARE

-- Declaraciones

BEGIN

-- Ejecución

EXCEPTION

-- Excepción

END;

Excepciones

- Corresponde a una advertencia o condición de error.
- Se controlan dentro de su propia sección.
- Cuando ocurre un error se transfiere el control a las sentencias que se encuentren en la sección EXCEPTION.
- Una vez finalizada la ejecución de la excepción, no continúa ejecutándose la sección anterior.
- Permite controlar tipos de errores provocados por las sentencias DML, errores aritméticos, de conversión ,etc..

Predefinidas

- Proporcionadas por el propio lenguaje
- Controlan las situaciones de error más comunes
- No se declaran
- Son válidas en cualquier bloque
- Ejemplos: NO_DATA_FOUND, ZERO_DIVIDE, etc.

Tipos de Excepciones

Definidas por el usuario

- Deben ser declaradas en la sección DECLARE
- Se les asigna el tipo EXCEPTION
- Se lanzan utilizando la sentencia RAISE
- Es local al bloque donde fue declarada

Tipos de Excepciones

 Ejemplo: Ingresar una persona mayor de edad que no exista en la base de datos.

```
DECLARE
rut.
            PERSONA.rutPR%TYPE;
existe
            NUMBER (1,0);
            PERSONA.fechaNacimPR%TYPE;
fechaNac
ERROR EXISTE
                 EXCEPTION:
ERROR MENOR EDAD EXCEPTION;
BEGIN
rut:='&RUT';
SELECT COUNT (rutPR) INTO existe FROM PERSONA WHERE rutPR=rut;
IF (existe=1) THEN
    RAISE ERROR EXISTE;
ELSE
    fechaNac:='&FECHA NACIMIENTO';
   IF(EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE)-EXTRACT(YEAR FROM fechaNac) < 18) THEN
        RAISE ERROR MENOR EDAD;
   ELSE
        DBMS OUTPUT.PUT LINE('Datos ingresados correctamente');
    END IF:
END IF;
EXCEPTION
WHEN ERROR EXISTE THEN DBMS OUTPUT.PUT LINE('Persona ya se encuentra ingresada');
WHEN ERROR MENOR EDAD THEN DBMS OUTPUT.PUT LINE('La persona es menor de edad');
WHEN OTHERS THEN DBMS OUTPUT.PUT LINE('Un error inespecífico');
END;
```

- Implementa cada uno de los ejemplos de esta diapositiva.
- 2. A medida que vayas avanzando ejecuta y observa las salidas de cada programa.

Actividad