COMO INSTALAR EM OUTRO COMPUTADOR

Recebimento e Estoque de Metal BR3R · passo a passo para deixar o botão ATUALIZAR SAP e os e-mails funcionando

VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DESTE COMPUTADOR

✓ NAVEGADOR
Edge/Chrome — consegue ler a pasta.

✕ PASTA AUTORIZADA
Nenhuma pasta autorizada ainda — faça o passo 3.

! PASTA DO SAP
Ainda não confirmada — será pedida no primeiro ATUALIZAR SAP.

! ATALHO DO SAP
Sem registro de uso nesta pasta. Faça o passo 4 e o primeiro ATUALIZAR SAP (passo 5).

! VOZ DO AVISO
Sem voz masculina — use o Edge (Antônio). O aviso funciona com qualquer voz.

ANTES DE COMEÇAR — O COMPUTADOR PRECISA TER

- **Windows** com **Microsoft Edge** ou **Google Chrome** (outros navegadores não leem a pasta automaticamente).
- **SAP GUI** instalado e um **usuário SAP** com acesso às transações **MB51** e **MB52**.
- Acesso ao drive **O:** — pasta `O:\Publico\10- LOGÍSTICA\78 - PAINEL DE EXPEDIÇÃO BR3R\Arquivos HTML \Projeção Metal\`
- **Outlook** (versão clássica) configurado, para montar os e-mails Metal Latas e Metal Tampas.
- **Excel** instalado (o SAP grava as planilhas .XLSX).

PASSO A PASSO

1

Abrir o painel no Edge ou Chrome

1. Copie o arquivo `Recebimento_e_Estoque_de_Metal_BR3R.html` para o computador (ou abra direto da pasta compartilhada).
2. Clique com o botão direito no arquivo → **Abrir com** → **Microsoft Edge** (ou Chrome).
3. Dica: arraste a aba para a barra de favoritos para abrir rápido nas próximas vezes.

2

Habilitar o Scripting no SAP PODE PRECISAR DA TI

1. Abra o **SAP Logon**.
2. Clique no ícone do menu (canto superior esquerdo) → **Opções**.
3. Vá em **Acessibilidade e Scripting** → **Scripting**.
4. **Marque** "Ativar scripting".
5. **Desmarque** "Notificar quando um script se conecta ao SAP GUI" e "Notificar quando um script abre uma conexão".
6. Clique em **OK** e feche/abra o SAP Logon de novo.

> Se a opção "Ativar scripting" estiver cinza (bloqueada), peça à TI para liberar o SAP GUI Scripting para o seu usuário (parâmetro `sapgui/user_scripting`).

3 Autorizar a pasta no navegador

1. Clique no botão abaixo (ou em **recarregar da pasta** na linha de links do painel).
2. Na janela, escolha exatamente a pasta `O:\Publico\10- LOGÍSTICA\78 - PAINEL DE EXPEDIÇÃO BR3R\Arquivos HTML\Projeção Metal\`
3. Clique em **Selecionar pasta** e depois em **Permitir / Editar arquivos**.
4. Confira em **pasta do SAP** se o caminho é o mesmo da pasta escolhida.

4 Instalar o atalho do SAP SÓ UMA VEZ POR COMPUTADOR

1. Clique no botão abaixo — o navegador baixa o arquivo `RelatorioMetalSAP.vbs` .
2. Abra a pasta **Downloads** e dê **dois cliques** no arquivo.
3. Se o Windows mostrar "O Windows protegeu o computador": clique em **Mais informações** → **Executar assim mesmo**.
4. Deve aparecer a mensagem **"Instalado com sucesso! (versão 8)"**.

> Se o antivírus apagar o arquivo ou aparecer "Não consegui registrar o atalho", peça à TI para liberar scripts `.vbs` (wscript.exe) para o seu usuário.

5 Primeira atualização (ATUALIZAR SAP)

1. Deixe o **SAP aberto e logado** (sem nenhuma transação em andamento).
2. Clique em **ATUALIZAR SAP** no painel.
3. O navegador pergunta **"Abrir Relatorio de Metal BR3R?"** → marque **Sempre permitir** e clique em **Abrir**.
4. Na janela do Windows **"Atualizar o Relatório de Metal pelo SAP?"** → clique em **Sim**.
5. Se o SAP estiver fechado, o script pede **uma única vez** o nome da conexão: digite exatamente como aparece no SAP Logon.
6. Aguarde o aviso **amarelo "SAP ATUALIZANDO..."** ficar **verde** (cerca de 1 a 3 minutos). O painel carrega sozinho.

6 Avisos de segurança do SAP (só na primeira vez)

1. Ao gravar as planilhas, o SAP pode perguntar se permite o acesso ao arquivo: marque **Memorizar minha decisão** e clique em **Permitir**.
2. Se perguntar se deve **executar o programa / exibir o arquivo** (abrir no Excel): marque **Memorizar** e clique em **Rejeitar** — assim a planilha é gravada sem abrir o Excel e nada fica travado.

7 Planilha da Novelis

1. Baixe a planilha do site da Novelis e salve na mesma pasta Projeção Metal, com **"Novelis"** no nome.
2. O painel usa sempre a mais recente (se tiver mais de 2 dias, aparece um aviso amarelo).

8 E-mails e aviso de voz OPCIONAL

1. Deixe o **Outlook clássico aberto**: depois da atualização, os e-mails Metal Latas e Metal Tampas abrem sozinhos (ou use os botões E-MAIL LATAS / E-MAIL TAMPAS).
2. Para a voz masculina do aviso, use o **Edge** e escolha **Antônio** na lista ao lado de "testar voz".

SE ALGO DER ERRADO

O QUE APARECE	O QUE FAZER
Clico em ATUALIZAR SAP e nada acontece	Refaça o passo 4 (instalar o atalho) e tente de novo. Confira se o navegador não bloqueou o pop-up "Abrir Relatorio de Metal BR3R?".
"O PAINEL ESTÁ LIGADO A OUTRA PASTA"	No painel, clique em **trocar pasta autorizada** e escolha exatamente a pasta Projeção Metal do drive O:.
"Não foi possível conectar ao SAP"	Abra e faça login no SAP. Confira o passo 2 (Scripting ativado).
"Não consegui carregar a variante..."	O usuário SAP precisa enxergar as variantes **/METAL LATAS** (MB51), **///METAL TR** e **/3RIOS ESTOQUE** (MB52). Teste abrindo a transação manualmente e clicando em "Obter variante".
"A planilha ... está aberta"	Feche o Excel (se precisar, pelo Gerenciador de Tarefas) e clique em ATUALIZAR SAP de novo.
"O atalho do SAP deste computador está desatualizado"	Refaça o passo 4 com o painel novo.
Fica amarelo e não termina (15 min)	Veja o SAP (pode haver uma janela aberta esperando resposta) e mande o arquivo `RELMETAL_PAINEL.txt` da pasta e o log em `%LOCALAPPDATA%\RelatorioMetalBR3R\logs`.