

GUIDA PER CLAUDE: PROTOCOLLO PER IL MIGLIORAMENTO DEL PROFIT FACTOR (PF)

Questo documento delinea la strategia operativa per affrontare i motori EA che presentano un Profit Factor (PF) inferiore a 1.0 nelle finestre In-Sample (IS), evitando il curve-fitting e rispettando i criteri del progetto ABTG.

1. La Regola Zero: Mai ottimizzare i parametri di un motore senza edge

Come sancito dalle regole di progetto, se un motore base non dimostra un edge statistico, restringere la griglia dei parametri (es. infittire i periodi delle EMA) porterà solo a isolare picchi di rumore destinati a fallire in forward.

* **Azione:** Su un motore in sofferenza, si deve esplorare cambiando *meccanismi*, *simboli*, *timeframe* o *gestione dell'uscita*.

2. Rivoluzionare la Gestione dell'Uscita (Exit Strategy)

Il vero "edge" si nasconde quasi sempre nell'uscita, non nell'ingresso. Un PF basso spesso deriva da trade vincenti lasciati correre fino al ritorno allo Stop Loss.

* **Trailing Stop Dinamico:** Testare logiche di trailing alternative. Sul Dow Apertura US, passare da un trailing a punti fissi a uno basato sulla "base della candela M5 precedente" ha elevato il PF da 1,238 a 1,371 a parità di logica d'ingresso.

* **Parziali e Breakeven:** Mettere ad asse parametri come `InpTP1Pct` (percentuale di chiusura al primo target) e `InpTP_RR` (rapporto rischio/rendimento). Uscite anticipate o spegnimento totale delle chiusure parziali (0%) possono ribaltare le metriche di DrawDown (DD).

3. Shift del Timeframe (Frequenza e Costo Opportunità)

Un sistema che soffoca su H4 (stop eccessivamente larghi, operazioni intrappolate in inversioni di macro-regime) potrebbe sbloccarsi su H1 o M15.

* **Azione:** Il cambio di TF aumenta la frequenza operativa (`n`), che aiuta ad abbattere l'impatto statistico delle singole perdite e a fornire un quadro chiaro prima. Assicurarsi però che il nuovo TF non infranga la frontiera del costo dello spread ($\text{stop} \geq 40 \times \text{spread}$).

4. Filtri Asimmetrici e del Contesto (Filtro Spazio)

Non cercare di "azzeccare" più trade, ma di filtrare quelli che non hanno fisicamente lo spazio per arrivare a target.

* **Filtro dello Spazio (`InpSpaceMode`):** Valutare se inserire logiche che calcolano lo spazio libero fino al primo ostacolo (es. EMA sul TF superiore) prima di aprire la posizione. Se il rischio/rendimento verso l'ostacolo è svantaggioso, si salta il trade. Questo riduce le perdite senza intaccare la frequenza dei veri trend.

* **Filtro VWAP o Trend di Fondo:** Aggiungere un vincolo di concordanza direzionale (es. operare long solo se il prezzo è sopra la VWAP di sessione o se concorda con una EMA lenta).

5. Analisi del Regime di Mercato

Se un EA come l'EMA200 H4 sull'Oro performa male nel 2017-2023 ma esplode nel 2024-2026, il motore potrebbe essere regime-dependent (es. funziona solo in mercati toro o ad alta volatilità).

* **Azione:** Invece di cestinare il motore, identificare matematicamente il regime tramite indicatori di volatilità (ATR su TF D1) e codificare un filtro che spenga l'EA durante i cicli laterali o a bassa direzionalità.