CHAPITRE 5 : L'ANALYSE DE BOX & JENKINS

SECTION 1 : APPROCHE ÉCONOMIQUE DES SÉRIES TEMPORELLES

L'étude des séries temporelles est l'étude de l'évolution d'une variable aléatoire (ou processus aléatoire) qui a pour principal objectif de faciliter l'élaboration de prévisions conjoncturelles (le court ou le très court terme).

1. DÉFINITION

On appelle <u>série temporelle</u> une suite d'observations chiffrées et ordonnées dans le temps.

Le temps est la caractéristique principale des séries temporelles.

On note Y_t la série étudiée et t le temps associé. Sur un graphique on porte Y_t en ordonnées et t en abscisses.

2. LES COMPOSANTES D'UNE SÉRIE TEMPORELLE

On peut distinguer quatre composantes :


♠ ● le trend,

♠ ② le cycle,

♠ 4 les variations accidentelles.

3. REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES

La seule représentation graphique de séries temporelles se présente sous la forme suivante :



4. LA MODÉLISATION

Pour modéliser une série temporelle il existe deux grandes catégories de méthodes :

→ **O** Des méthodes statistiques :

- -Désaisonnalisation par la régression linéaire,
- -Désaisonnalisation par les moyennes mobiles (séries CVS)...
- -Le lissage exponentiel simple, double, multiple...

→ **Des méthodes autoprojectives** :

construites à partir de la seule connaissance du passé de la série, de la forme :

$$y_t = f(y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_{t-p})$$

C'est l'objet de ce chapitre.

SECTION 2: APPROCHE MATHÉMATIQUE DES SÉRIES TEMPORELLES

1. DÉFINITION D'UN PROCESSUS STATIONNAIRE

Un processus est stationnaire du second ordre (c'est à dire les deux premiers moments : la moyenne et la variance) ou <u>faiblement stationnaire</u> s'il respecte les conditions suivantes :

- \triangleright E(y_t) = E(y_{t±n}) = m \forall t et \forall n. La moyenne est constante et indépendante du temps.
- $ightharpoonup extstyle{Var(y_t)} < \infty$ (= σ^2). La variance est finie et indépendante du temps.
- $ightharpoonup Cov(y_t,y_{t\pm k}) = \sigma(k)$. La covariance est indépendante du temps. Elle ne dépend que de la différence de temps seule et non du temps.

Une série temporelle est donc stationnaire si elle est la réalisation d'un processus stationnaire. Ceci implique que la série ne comporte ni tendance, ni saisonnalité et aucun facteur n'évoluant avec le temps.

Exemples de quelques processus stationnaires :

- Un processus *bruit blanc* (ε_t), que l'on peut définir comme une suite de variables aléatoires réelles homoscédastiques et indépendantes. On l'appelle aussi processus IID (processus discret formé de variables mutuellement Indépendantes et Identiquement Distribuées).
- Un processus moyenne mobile (MA) qui est une combinaison linéaire de *bruits blancs* de la forme :

$$Y_t = \sum \beta_i \, \varepsilon_{t-i}$$

2. LA FONCTION D'AUTOCOVARIANCE : σ(k)

La fonction d'autocovariance mesure la covariance pour un couple de valeurs séparées par un intervalle de longueur k appelé retard. Elle apporte simultanément de l'information sur la variabilité de la série et sur les liaisons temporelles. Elle se définie de la manière suivante :

$$\sigma(\mathbf{k}) = \mathbf{cov}(y_t, y_{t+k}) = \mathbf{cov}(y_t, y_{t-k})$$

 \triangleright C'est une fonction paire : $\sigma(k) = \sigma(-k)$

Si k=0 : $cov(y_t,y_t) = Var(y_t) = \sigma(0)$

3. LA FONCTION D'AUTOCORRELATION : ACF

Définition:

La fonction d'autocorrélation est une fonction notée $\rho(k)$ qui mesure la corrélation entre le processus Y_t et le processus Y_{t+k} qui est le processus d'origine décalée d'une valeur k. En général les valeurs admissibles pour k sont les suivantes :

$$N/6 \le k \le N/3$$
 (Box & Jenkins suggérent N/4)
 $k = N/5$ si $N \ge 150$

On recherchera par exemple l'autocorrélation entre :

$$Y_t \text{ et } Y_{t+1} \\ Y_t \text{ et } Y_{t+2} \\ Y_t \text{ et } Y_{t+3}......$$

Mais pas entre Y_{t+1} et Y_{t+2}

Formule:

$$\rho(k) = \frac{COV(Y_t, Y_{t+k})}{\sqrt{VAR(Y_t)} \times \sqrt{VAR(Y_{t+k})}}$$

$$= \frac{COV(Y_t, Y_{t+k})}{\sqrt{\sigma(0)} \times \sqrt{\sigma(0)}}$$

$$= \frac{\sigma(k)}{\sigma(0)}$$

Avec :
$$\rho(0) = 1$$

 $\rho(k) = \rho(-k)$ fonction symétrique
 $\rho(k) \in [-1, 1]$

La représentation graphique de cette fonction s'appelle un corrélogramme.

La matrice de corrélation est une matrice symétrique. Elle se construit comme suit :

$$\rho = \begin{bmatrix} 1 & \rho(1) & \dots & \rho(k) \\ \rho(1) & & \vdots & & \\ \vdots & & \rho(1) \\ \rho(k) & \dots & \rho(1) & 1 \end{bmatrix}$$

4. LA FONCTION D'AUTOCORRELATION PARTIELLE : PACF

Pour calculer les PACF on applique les OLS sur l'équation suivante :

$$Y_t = a_1 Y_{t-1} + a_2 Y_{t-2} + \dots + a_k Y_{t-k} + \varepsilon_t$$

Et on retient les a_k comme valeur de l'autocorrélation partielle.

Prenons le cas où k=2 :

$$Y_t = a_1 Y_{t-1} + a_2 Y_{t-2} + \varepsilon_t$$

On veut donc mesurer la relation entre Y_t et Y_{t-2} en prenant en compte l'effet de Y_{t-1} sur Y_t . En d'autres termes on recherche la relation entre Y_t et Y_{t-2} conditionnellement aux variables intermédiaires (ici Y_{t-1}). On a donc :

$$r(k) = cor(Y_t, Y_{t-k} | Y_{t-1},...,Y_{t-k+1})$$

On peut aussi tracer le corrélogramme du PACF. Ce dernier évolue comme l'ACF entre [-1,+1].

Plus spécifiquement nous avons les formules suivantes :

$$r(0) = 1$$
 [par définition]

$$r(1) = \rho(1)$$

$$r(2) = rac{igg| egin{array}{c|c} 1 &
ho(1) \\
ho(1) &
ho(2) \\ \hline 1 &
ho(1) \\
ho(1) & 1 \\ \hline \end{array}}{=} rac{
ho(2) -
ho^2(1)}{1 -
ho^2(1)}$$

$$r(3) = egin{array}{c|cccc} 1 &
ho(1) &
ho(1) \\
ho(1) & 1 &
ho(2) \\
ho(2) &
ho(1) &
ho(3) \\ \hline 1 &
ho(1) &
ho(2) \\
ho(1) & 1 &
ho(1) \\
ho(2) &
ho(1) & 1 \\ \hline \end{array}$$

$$=\frac{\rho(3)-2\rho(2)\rho(1)-\rho(1)^2\rho(3)+\rho(1)^3+\rho(2)^2\rho(1)}{1-2\rho(1)^2+2\rho(2)\rho(1)^2-\rho(2)^2}$$

A l'ordre k nous avons :

$$r(k) = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho(1) & \dots & \rho(1) \\ \rho(1) & \vdots & \vdots \\ \rho(k-1) & \dots & \rho(1) & \rho(k) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho(1) & \dots & \rho(1) \\ \rho(1) & \dots & \rho(k-1) \\ \vdots & & \rho(1) \\ \vdots & & & \rho(1) \end{vmatrix}}$$

5. L'OPÉRATEUR RETARD

On note L l'opérateur retard tel que :

$$LY_t = Y_{t-1}$$

On peut appliquer m fois cet opérateur, on a la relation :

$$L^{m}Y_{t} = Y_{t-m}$$

Sous forme polynômiale nous avons :

$$B(L)Y_t = \left(\sum_{i=0}^P \alpha_i L^i\right) Y_t = \sum_{i=0}^P \alpha_i Y_{t-i}$$

6. L'OPÉRATEUR DE DIFFÉRENTIATION

On note A l'opérateur (1-L) et d l'ordre de différentiation. On a donc :

$$\Delta^d Y_t = (1-L)^d Y_t$$

pour d=1
$$\Delta Y_t = (1-L) Y_t = Y_t - Y_{t-1}$$

pour d=2
$$\Delta^2 Y_t = (1-L)^2 Y_t = (1-2L+L^2) = Y_t - 2Y_{t-1} + Y_{t-2}$$

Pour des ordres supérieurs à 2, il est plus judicieux d'utiliser la formule :

$$\Delta^{d} = \Delta \left(\Delta^{d-1} \right)$$

7. SÉRIES EN L ET INVERSE D'UN POLYNOME

Soit le processus suivant :

(1 -
$$\alpha$$
L) $Y_t = \varepsilon_t$

(1 - α L) est un polynôme en L de degrés un. Pouvons-nous l'inverser ? C'est à dire pouvons-nous avoir :

(1)
$$Y_t = (1 - \alpha L)^{-1} \varepsilon_t$$

Plusieurs cas vont se présenter :

CAS 1	CAS 2	CAS 3	
α <1	$ \alpha >1$	$ \alpha =1$	
Le polynôme	Le polynôme	Le polynôme	
(1 - αL)	(1 - x/L)	(1 - αL)	
est inversible	est inversible	n'est pas	
		inversible	
		CF. théorie de la	
	•	coïntégration	

Cas n°1: Il existe un théorème :

« l'inverse d'un polynôme est une suite infinie »

$$(1 - \alpha L)^{-1} = \frac{1}{1 - \alpha L} = \sum_{i=0}^{+\infty} \alpha_i L^i$$

L'expression (1) devient :

$$Y_t = \sum_{i=0}^{+\infty} \alpha_i L^i \, \varepsilon_t = \sum_{i=0}^{+\infty} \alpha_i \, \varepsilon_{t-i}$$

Résumé et Conclusion

Pour le cas n°1, la condition d'inversibilité peut s'exprimer par deux éléments équivalents :

 \bigcirc 0 (1 – α L) est inversible si tous les coefficients de ce polynôme sont à l'<u>intérieur</u> du cercle unité c'est à dire si :

 $|\alpha| < 1$ à l'ordre 1.

A l'ordre 2 il faut rajouter d'autres hypothèses plus restrictives. De même pour les autres ordres.

 \bigcirc (1 – α L) est inversible si toutes les racines de ce polynôme sont à l'extérieur du cercle unité c'est à dire si :

 $|\lambda| > 1$ cela est valable pour tout ordre.

SECTION 3: LES PROCESSUS UNIVARIÉS

1) PRÉSENTATION DES PROCESSUS

Si on note Y_t la série étudiés au temps t (mois par exemple), intuitivement on peut penser que le mois précédent affecte le mois courant. On a alors l'expression :

$$Y_t = (cste +) \alpha_1 Y_{t-1}$$

Plus généralement on peut aussi penser que le mois courant dépend des mois ou des années antérieures. On a alors :

$$Y_t = (cste +) \alpha_1 Y_{t-1} + \alpha_2 Y_{t-2} + ...$$

Mais on peut supposer sans trop se tromper que la *mémoire* du phénomène se trouve dans un passé proche, il n'est donc pas utile de remonter trop loin dans le temps. On peut considérer, au delà d'une distance *p* entre deux événements, la dépendance comme *presque nulle*. Nous avons alors :

$$Y_t = (cste +) \alpha_1 Y_{t-1} + \alpha_2 Y_{t-2} + \dots + \alpha_p Y_{t-p}$$

Les paramètres este, α_1 , α_2 ,, α_p sont inconnus. Certains paramètres peuvent être nuls. Le nombre de retards p est aussi <u>inconnu</u> et représente la mémoire du phénomène.

- \blacktriangleright Une forte relation entre deux observations consécutives engendre une valeur élevée du coefficient α_1 . Au fur et à mesure que l'on s'éloigne dans le passé, les valeurs des coefficients α_i décroissent en fonction de i vers 0.
- \gt Si la série présente un caractère saisonnier, la valeur de α_i augmentera périodiquement pour les valeurs de i multiple de la périodicité. Dans ce cas il faut choisir une valeur de p assez grande, mais beaucoup de coefficients seront proches de 0.

Réécrivons la relation précédente sous la forme :

$$Y_{t}$$
 - α_{1} Y_{t-1} - α_{2} Y_{t-2} - - α_{p} Y_{t-p} = cste

Nous avons alors une équation aux différences d'ordre p avec un second membre constant, définie seulement sur la période d'observation t = 1,...., T.

Mais cette équation purement déterministe ne permet pas de décrire convenablement toutes les variations de la série. Il est nécessaire et parfois indispensable de faire intervenir dans cette équation un effet aléatoire pour prendre en compte toutes les causes des variations indépendantes du système et non mesurables. C'est par exemple :

- Les effets climatiques,
- Les effets biologiques,
- Les erreurs d'observations...

Pour prendre en compte cet effet aléatoire on varajouter un élément ω_t à l'équation de base :

$$Y_t = (cste +) \alpha_1 Y_{t-1} + \dots + \alpha_p Y_{t-p} + \omega_t$$

Les ωt sont supposés être des <u>bruits blancs</u>
Toutefois, cette simple (et seule) hypothèse ne rend pas compte de la diversité des situations : des conditions climatiques favorables sur une période assez longue peuvent entraîner une augmentation sensible de la production...mais aussi provoquer une modification des cours.

Cet exemple montre bien que l'effet de cette conjoncture climatique ne sera pas instantané mais qu'elle se perpétuera sur une période plus ou moins longue.

De ce fait l'hypothèse d'indépendance des erreurs doit être levée car trop restrictive. On va supposer alors que l'effet aléatoire ω_t est une somme pondérée d'effets aléatoires indépendants de la forme :

$$\omega_t = \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \dots + \beta_q \varepsilon_{t-q}$$

Les ε_t étant des bruits blancs.

Finalement l'équation que nous allons retenir est :

$$Y_{t} = (cste +) \alpha_{1} Y_{t-1} + \dots + \alpha_{p} Y_{t-p}$$

$$+ \epsilon_{t} + \beta_{1} \epsilon_{t-1} + \dots + \beta_{q} \epsilon_{t-q}$$

Nous allons étudier toutes les formes possibles :

MA-AR-ARMA-ARIMA-SARMA-SARIMA.

SECTION 4: LES PROCESSUS MOYENNES MOBILES: MA(q)

1. DÉFINITION

On appelle Moyenne Mobile d'ordre q [noté MA(q) : Moving Average] le processus défini de la manière suivante :

$$Y_t = \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \dots + \beta_q \varepsilon_{t-q}$$

En utilisant l'opérateur de retard L :

$$Y_t = (1 + \beta_1 L + ... + \beta_q L^q) \varepsilon_t$$

Finalement sous forme polynomiale:

$$Y_t = \beta(L) \varepsilon_t$$
 (1)

Avec:

ε_t un bruit blanc

 β_i des réels (on suppose généralement que β_0 = 1)

2. PROPRIÉTÉS 2.1. STATIONNARITÉ

Un MA(q) est <u>toujours stationnaire</u> car c'est une combinaison linéaire de variables aléatoires non corrélées (les ε_t). <u>Il est stationnaire par définition</u>.

2.2. CONDITIONS D'INVERSIBILITÉ

Le processus (1) admet une représentation autorégressive (inversibilité) si les racines du polynôme $\beta(L)$ sont à <u>l'extérieur</u> du cercle unité :

$$|\lambda_i| > 1$$

Le processus (1) peut maintenant s'écrire :

$$\varepsilon_t = \beta^{-1}(L) Y_t$$

Nous obtenons une représentation autorégressive du processus MA(q). La condition d'inversibilité assure que les coefficients du polynôme $\beta^{-1}(L)$ tendent vers zéro lorsque que L tend vers l'infini et, par conséquent que l'effet du passé diminue avec l'âge. De ce fait un processus MA(q) apparaît aussi comme un processus AR(∞):

$$MA(q) \Leftrightarrow AR(\infty)$$

3. CALCULS DE $\sigma(k)$, ACF et PACF

On va utiliser un MA(2) de la forme :

$$Y_t = (1 + \beta_1 L + \beta_2 L^2) \varepsilon_t$$

On suppose que ce processus est inversible.

3.1. CALCUL DE σ(k)

$$\sigma(0) = \operatorname{cov}(Y_t, Y_t)$$

$$= \operatorname{cov}(\varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \beta_2 \varepsilon_{t-2}, \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \beta_2 \varepsilon_{t-2})$$

$$= \operatorname{cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_t) + \operatorname{cov}(\beta_1 \varepsilon_{t-1}, \beta_1 \varepsilon_{t-1}) + \operatorname{cov}(\beta_2 \varepsilon_{t-2}, \beta_2 \varepsilon_{t-2})$$

$$= \sigma^2 + \beta_1^2 \sigma^2 + \beta_2^2 \sigma^2$$

$$\sigma(0) = (1 + \beta_1^2 + \beta_2^2)\sigma^2$$

$$\sigma(1) = cov(Y_t, Y_{t+1})$$

$$= cov(\varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \beta_2\varepsilon_{t-2}, \varepsilon_{t+1} + \beta_1\varepsilon_t + \beta_2\varepsilon_{t-1})$$

$$= cov(\varepsilon_t, \beta_1\varepsilon_t) + cov(\beta_1\varepsilon_{t-1}, \beta_2\varepsilon_{t-1})$$

$$= \beta_1 \sigma^2 + \beta_1\beta_2 \sigma^2$$

$$\sigma(1) = (\beta_1 + \beta_1\beta_2)\sigma^2$$

$$\sigma(2) = cov(Y_t, Y_{t+2})$$

$$= cov(\varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \beta_2\varepsilon_{t-2}, \varepsilon_{t+2} + \beta_1\varepsilon_{t+1} + \beta_2\varepsilon_t)$$

$$= cov(\varepsilon_t, \beta_2\varepsilon_t)$$

$$= \beta_2 \sigma^2$$

$$\sigma(2) = \beta_2 \, \sigma^2$$

Finalement:

$$\sigma(k) = 0 \text{ pour } k \ge 3$$

3.2. CALCUL DE L'ACF

Par définition nous avons :

$$\begin{cases} \rho(\mathbf{k}) = \sigma(\mathbf{k}) / \sigma(\mathbf{0}) \\ \rho(\mathbf{0}) = 1 \end{cases}$$

$$\rho(1) = \sigma(1) / \sigma(0) = (\beta_1 + \beta_1 \beta_2) / (1 + \beta_1^2 + \beta_2^2)$$

$$\rho(2) = \sigma(2) / \sigma(0) = \beta_2 / (1 + \beta_1^2 + \beta_2^2)$$

$$\rho(3)=0$$

Finalement:

$$\rho(k) = 0 \text{ pour } k \geq 3$$

3.3. CALCUL DU PACF

Le PACF d'un MA(2) est compliqué. La valeur initiale est égale à ρ (1) mais les valeurs suivantes ne peuvent pas être définies à partir d'une formulation générale.

Par définition nous avons :

$$| r(0) = 1$$

 $| r(1) = \rho(1)$

Calculons r(2):

$$r(2) = \frac{\rho(2) - \rho(1)^2}{1 - \rho(1)^2} = \frac{\left(\frac{\beta_2}{1 + \beta_1^2 + \beta_2^2}\right) - \left(\frac{\beta_1 + \beta_1\beta_2}{1 + \beta_1^2 + \beta_2^2}\right)^2}{1 - \left(\frac{\beta_1 + \beta_1\beta_2}{1 + \beta_1^2 + \beta_2^2}\right)^2}$$

La particularité du PACF est la suivante :

$$r(k) \neq 0$$
 pour $k \geq 2$

<u>SECTION 5 : LES PROCESSUS AUTORÉGRESSIFS :</u> <u>AR(p)</u>

1. DÉFINITION

On appelle <u>processus Autorégressif d'ordre p</u> [noté AR(p)] un processus qui génère l'observation courante à partir de ses observations passées de la forme :

$$Y_{t} + \alpha_{1} Y_{t-1} + \alpha_{2} Y_{t-2} + \alpha_{3} Y_{t-3} + \dots + \alpha_{p} Y_{t-p} = \varepsilon_{t}$$

En utilisant l'opérateur L :

$$(1 + \alpha_1 L + \alpha_2 L^2 + \alpha_3 L^3 + \dots + \alpha_p L^p) Y_t = \varepsilon_t$$

Sous forme polynomiale nous avons:

$$\alpha(L) Y_t = \varepsilon_t$$

Avec : ε_t un bruit blanc

α_i des réels (on suppose généralement

que $\alpha_0 = 1$)

2. PROPRIÉTÉS 2.1. INVERSIBILITÉ

Un AR(p) est toujours inversible. [cf. théorème de DOOB (1953)]

2.2. CONDITIONS DE STATIONNARITÉ

Un processus AR(p) est stationnaire si les racines du polynôme $\alpha(L)$ sont à <u>l'extérieur</u> du cercle unité :

$$|\lambda_i| > 1$$

Le processus AR(p) peut maintenant s'écrire :

$$Y_t = \alpha^{-1}(L) \varepsilon_t$$

Nous obtenons ainsi une représentation moyenne mobile d'un processus AR(p): les Y_t s'exprime linéairement en fonction des résidus. De ce fait un processus AR(p) apparaît aussi comme un processus $MA(\infty)$:

$$AR(p) \Leftrightarrow MA(\infty)$$

3. CALCULS DE $\sigma(k)$, ACF et PACF

On va utiliser un AR(2) de la forme :

$$Y_t = \alpha_1 Y_{t-1} + \alpha_2 Y_{t-2} + \varepsilon_t$$

On suppose que ce processus est stationnaire.

3.1. CALCUL DE $\sigma(k)$

A la différence d'un MA(2), ici il faut considérer deux cas :

Cas n°1 : k=0

$$\begin{split} \sigma(\mathbf{0}) &= \text{cov}(Y_t, \, Y_t) \\ &= \text{cov}(\alpha_1 Y_{t-1} + \alpha_2 Y_{t-2} + \epsilon_t, \, \alpha_1 Y_{t-1} + \alpha_2 Y_{t-2} + \epsilon_t) \\ &= \text{cov}(\alpha_1 Y_{t-1}, \, \alpha_1 Y_{t-1}) + \text{cov}(\alpha_2 Y_{t-2}, \, \alpha_2 Y_{t-2}) + \text{cov}(\epsilon_t, \, \epsilon_t) \\ &= \alpha_1^2 \text{ cov}(Y_{t-1}, \, Y_{t-1}) + \alpha_2^2 \text{ cov}(Y_{t-2}, \, Y_{t-2}) + \text{cov}(\epsilon_t, \, \epsilon_t) \\ &= \alpha_1^2 \, \sigma(\mathbf{0}) + \alpha_2^2 \, \sigma(\mathbf{0}) + \sigma^2 \end{split}$$

$$\sigma(\mathbf{0}) = \frac{\sigma^2}{1 - \alpha_1^2 - \alpha_2^2}$$

Cas n°2: k>0

On part de l'équation :

$$Y_{t} = \alpha_{1} Y_{t-1} + \alpha_{2} Y_{t-2} + \varepsilon_{t}$$

Multiplions chaque membre par Y_{t-k} :

$$Y_{t} Y_{t-k} = \alpha_1 Y_{t-1} Y_{t-k} + \alpha_2 Y_{t-2} Y_{t-k} + \epsilon_t Y_{t-k}$$

Prenons l'espérance mathématique :

$$E(Y_t Y_{t-k}) = \alpha_1 E(Y_{t-1} Y_{t-k}) + \alpha_2 E(Y_{t-2} Y_{t-k}) + E(\varepsilon_t Y_{t-k})$$

Nous obtenons l'équation de récurrence suivante :

$$\sigma(k) = \alpha_1 \sigma(k-1) + \alpha_2 \sigma(k-2)$$

Si k=1
$$\sigma(1) = \frac{\alpha_1}{1-\alpha_2}\sigma(0)$$

Si k=2
$$\sigma(2) = \frac{\alpha_1^2}{1-\alpha_2} + \alpha_2 \sigma(0)$$

Et ainsi de suite. Finalement :

$$\sigma(k) \neq 0$$
 pour $k \geq 3$

3.2. CALCUL DE L'ACF

Par définition nous avons :

$$\rho(\mathbf{k}) = \sigma(\mathbf{k}) / \sigma(\mathbf{0})$$

$$\rho(\mathbf{0}) = 1$$

Cas n°2: k>0

En divisant chaque membre de l'équation :

$$\sigma(k) = \alpha_1 \sigma(k-1) + \alpha_2 \sigma(k-2)$$

par $\sigma(0)$ on obtient l'équation de récurrence déterminant l'ACF :

$$\rho(k) = \alpha_1 \rho(k-1) + \alpha_2 \rho(k-2)$$

Si k=1
$$\rho(1) = \frac{\alpha_1}{1-\alpha_2}$$

Si k=2
$$\rho(2) = \frac{\alpha_1^2}{1-\alpha_2} + \alpha_2 = \frac{\alpha_1^2 + \alpha_2 - \alpha_2^2}{1-\alpha_2}$$

Et ainsi de suite. Finalement :

3.3. CALCUL DU PACF

Le PACF d'un AR(2) n'est pas compliqué. La valeur initiale est égale à ρ (1). r(2) peut être calculé facilement.

Par définition nous avons :

$$r(0) = 1$$

 $r(1) = \rho(1)$

Calculons r(2):

$$r(2) = \frac{\rho(2) - \rho(1)^2}{1 - \rho(1)^2} = \frac{\left(\frac{\alpha_1^2 + \alpha_2 - \alpha_2^2}{1 - \alpha_2}\right) - \left(\frac{\alpha_1}{1 - \alpha_2}\right)^2}{1 - \left(\frac{\alpha_1}{1 - \alpha_2}\right)^2}$$

La particularité du PACF est la suivante :

$$r(k) = 0$$
 pour $k \ge 3$

SECTION 6: LES PROCESSUS ARMA(p,q)

1. DÉFINITION

On appelle <u>processus ARMA d'ordre p et q [noté ARMA(p,q)]</u> un processus qui génère l'observation courante à partir de ses observations passées et des variables aléatoires passées et présentes de la forme :

$$Y_{t} + \alpha_{1} Y_{t-1} + \alpha_{2} Y_{t-2} + \alpha_{3} Y_{t-3} + \dots + \alpha_{p} Y_{t-p} =$$
 $\varepsilon_{t} + \beta_{1} \varepsilon_{t-1} + \dots + \beta_{q} \varepsilon_{t-q}$

En utilisant l'opérateur L on obtient :

(1 +
$$\alpha_1$$
 L + α_2 L² + α_3 L³ +.....+ α_p L^p) Y_t =
(1 + β_1 L +.....+ β_q L^q) ϵ_t

Soit sous forme polynomiale :

$$\alpha(L) Y_t = \beta(L) \varepsilon_t$$

Avec: ε_t un bruit blanc

 α_i des réels (avec $\alpha_0 = 1$)

 β_i des réels (avec $\beta_0 = 1$)

2. PROPRIÉTÉS 2.1. INVERSIBILITÉ

Un processus ARMA est <u>inversible</u> si les racines du polynôme $\alpha(L)$ sont en dehors du cercle unité. On a alors la représentation MA(∞) suivante :

$$Y_t = \alpha(L)^{-1} \beta(L) \epsilon_t$$

2.2. CONDITIONS DE STATIONNARITÉ

Un processus ARMA est <u>stationnaire</u> si les racines du polynôme $\beta(L)$ sont en dehors du cercle unité. On a alors la représentation $AR(\infty)$ suivante :

$$\alpha(L) \beta(L)^{-1} Y_t = \varepsilon_t$$

<u>3.</u>	CALCULS	DE	LA	<u>FONCTION</u>
D'AL	JTOCOVARIANCE	, DE	LA	FONCTION
D'AL	JTOCORRELATIO	N, DE	LA	FONCTION
D'AUTOCORRELATION PARTIELLE				

NB: il n'existe pas de résultat particulier concernant la forme des corrélogrammes de l'ACF et du PACF. Comme un ARMA est un mélange de processus AR et de processus MA, il s'avère très délicat d'identifier ce processus par une simple étude des fonctions d'autocorrélation.

Pour les calculs on va utiliser un ARMA(1,1) de la forme :

$$Y_t = \alpha Y_{t-1} + \varepsilon_{t-1} \beta \varepsilon_{t-1}$$

En supposant $|\alpha| < 1$ et $|\beta| < 1$

3.1. CALCUL DE $\sigma(k)$

Cas n°1 : k>0

On part de l'équation :

$$Y_t = \alpha Y_{t-1} + \varepsilon_{t-1} \beta \varepsilon_{t-1}$$

Multiplions chaque membre par Y_{t-k} :

$$Y_t Y_{t-k} = \alpha Y_{t-1} Y_{t-k} + \varepsilon_t Y_{t-k} - \beta \varepsilon_{t-1} Y_{t-k}$$

Prenons l'espérance mathématique :

$$E(Y_tY_{t-k}) = \alpha E(Y_{t-1}Y_{t-k}) + E(\varepsilon_tY_{t-k}) - \beta E(\varepsilon_{t-1}Y_{t-k})$$

Nous obtenons l'équation de récurrence suivante :

(1)
$$\sigma(\mathbf{k}) = \alpha \sigma(\mathbf{k} - 1) + \mathbf{E}(\varepsilon_t \mathbf{Y}_{t-\mathbf{k}}) - \beta \mathbf{E}(\varepsilon_{t-1} \mathbf{Y}_{t-\mathbf{k}})$$

Cas n°2 : k=0

$$\sigma(0) = \alpha \sigma(1) + E(\varepsilon_t Y_t) - \beta E(\varepsilon_{t-1} Y_t)$$

$$= \alpha \sigma(1) + \sigma^2 - \beta E(\varepsilon_{t-1} Y_t)$$
(2)

Car
$$E(\varepsilon_t Y_t) = E(\varepsilon_{t-1} Y_{t-1}) = E(\varepsilon_{t-k} Y_{t-k}) = E(\varepsilon_t^2) = \sigma^2$$

Intéressons-nous maintenant à $E(\varepsilon_{t-1} Y_t)$:

Soit $Y_t - \alpha Y_{t-1} = \varepsilon_{t-1} \beta \varepsilon_{t-1}$ que nous multiplions par ε_{t-1}

$$Y_{t} \varepsilon_{t-1} - \alpha Y_{t-1} \varepsilon_{t-1} = \varepsilon_{t} \varepsilon_{t-1} - \beta \varepsilon_{t-1} \varepsilon_{t-1}$$

Prenons l'espérance mathématique :

$$E(Y_{t} \varepsilon_{t-1}) - \alpha E(Y_{t-1}\varepsilon_{t-1}) = E(\varepsilon_{t} \varepsilon_{t-1}) - \beta E(\varepsilon_{t-1}^{2})$$

$$E(Y_t \, \varepsilon_{t-1}) - \alpha \, \sigma^2 = -\beta \, \sigma^2$$

Car
$$E(\varepsilon_t \varepsilon_{t-1}) = 0$$

Finalement nous obtenons:

$$E(Y_t \, \varepsilon_{t-1}) = (\alpha - \beta)\sigma^2$$

Que nous pouvons remplacer dans (2) :

$$\sigma(0) = \alpha\sigma(1) + (1 - \beta^2 + \alpha\beta)\sigma^2$$

Cas n°3 : k=1

On part de l'équation (1) dans laquelle on remplace k par 1 :

$$\sigma(1) = \alpha\sigma(0) + E(\epsilon_t Y_{t-1}) - \beta E(\epsilon_{t-1} Y_{t-1})$$

En remarquant que $E(\varepsilon_{t-1} Y_{t-1}) = \sigma^2$ et $E(\varepsilon_t Y_{t-1}) = 0$, on obtient :

$$\sigma(1) = \alpha\sigma(0) - \beta\sigma^2$$

On remarque une relation de dépendance entre $\sigma(1)$ et $\sigma(0)$. Après calcul nous obtenons :

$$\sigma(0) = \frac{1 + \beta^2 - 2\alpha\beta}{1 - \alpha^2}\sigma^2$$

$$\sigma(1) = \frac{(1 - \alpha\beta)(\alpha - \beta)}{1 - \alpha^2}\sigma^2$$

Cas n°4: k=2

$$\sigma(2) = \alpha\sigma(1) + E(\epsilon_t Y_{t-2}) - \beta E(\epsilon_{t-1} Y_{t-2})$$

Or les deux derniers termes étant nuls, on a l'équation de récurrence suivante :

$$\sigma(2) = \alpha \sigma(1)$$

Pour terminer : pour un ordre $k \ge 2$, on a l'équation :

$$\sigma(\mathbf{k}) = \alpha \sigma(\mathbf{k} - 1)$$

3.2. CALCUL DE L'ACF

Par définition nous avons :

$$\rho(\mathbf{k}) = \sigma(\mathbf{k}) / \sigma(\mathbf{0})$$

$$\rho(\mathbf{0}) = 1$$

$$\underline{\mathbf{a} \ l'ordre \ 1 \ uniquement}}$$

$$\rho(0) = 1$$

$$\rho(1) = \frac{(1 - \alpha\beta)(\alpha - \beta)}{1 + \beta^2 - 2\alpha\beta}$$

Pour les ordres $k \ge 2$, on a l'équation de récurrence :

$$\rho(\mathbf{k}) = \alpha \rho(\mathbf{k} - 1)$$

$$\rho(2) = \alpha \rho(1) = \alpha \frac{(1-\alpha\beta)(\alpha-\beta)}{1+\beta^2-2\alpha\beta}$$

$$\rho(3) = \alpha \rho(2)$$

3.3. CALCUL DU PACF

Par définition nous avons :

$$\begin{cases} r(0) = 1 \\ r(1) = \rho(1) \end{cases}$$

Calculons r(2):

$$r(2) = \frac{\rho(2) - \rho(1)^{2}}{1 - \rho(1)^{2}}$$

$$= \frac{\left(\alpha \frac{(1 - \alpha \beta)(\alpha - \beta)}{1 + \beta^{2} - 2\alpha \beta}\right) - \left(\frac{(1 - \alpha \beta)(\alpha - \beta)}{1 + \beta^{2} - 2\alpha \beta}\right)^{2}}{1 - \left(\frac{(1 - \alpha \beta)(\alpha - \beta)}{1 + \beta^{2} - 2\alpha \beta}\right)^{2}}$$

$$= \frac{\beta(1 - \alpha \beta)(\alpha - \beta)}{(1 - \alpha \beta)(1 - \alpha \beta + \beta^{2}) - \beta^{3}(\alpha - \beta)}$$

Pour les valeurs suivantes, on ne peut pas définir de formulation générale. !!!

SECTION 7: LES PROCESSUS ARIMA(p,d,q)

1. DÉFINITION

On appelle <u>processus ARIMA d'ordre p, q et d</u> [noté ARIMA(p,d,q)] un processus non stationnaire que l'on stationnarisera à un certain ordre (d). Sa forme polynomiale est la suivante :

$$\alpha(L) (1-L)^d Y_t = \beta(L) \varepsilon_t$$

En faisant le changement de variable :

$$(1-L)^d Y_t = W_t$$

On obtient un processus ARMA(p,q):

$$\alpha(L) W_t = \beta(L) \varepsilon_t$$

qui est stationnaire [Cf. la section précédente].

2. PROPRIÉTÉS

L'originalité d'un processus ARIMA est qu'il possède p + q racines en dehors du cercle unité (pour la stationnarité et l'inversibilité) mais aussi d racines égales à 1.

On peut calculer les ACF et PACF d'un tel processus, malheureusement on ne peut pas définir de formulation générale.

3. APPLICATIONS NUMÉRIQUES


Etudions un processus ARIMA(1,1,1):


$$(1-\alpha L)(1-L)Y_t = (1-\beta L) \varepsilon_t$$

Après développement nous obtenons :

$$Y_{t} = Y_{t-1} + \alpha Y_{t-1} - \alpha Y_{t-2} + \varepsilon_{t} - \beta \varepsilon_{t-1}$$

Pour avoir le corrélogramme de l'ACF et PACF choisissons (par exemple) les valeurs .6 pour α et .8 pour β :





Pour information un ARIMA(2,2,2) s'écrit :

$$(1-\alpha_1L-\alpha_2L^2)(1-L)^2Y_t = (1-\beta_1L-\beta_2L^2)\varepsilon_t$$

On va maintenant étudier les processus saisonniers.

SECTION 8: LES PROCESSUS SARMA(s,p,q,P,Q)

1. DÉFINITION

On appelle <u>processus SARMA d'ordre s,p,q,P,Q</u> [noté SARMA(s,p,q,P,Q)] un processus saisonnier (non stationnaire). Sa forme polynomiale est la suivante :

$$\alpha(L) A(L^s) Y_t = \beta(L) B(L^s) \varepsilon_t$$

α(L) est d'ordre p A(L^s) est d'ordre P β(L) est d'ordre q B(L^s) est d'ordre Q

2. PROPRIÉTÉS

On peut calculer les ACF et PACF d'un tel processus, malheureusement on ne peut pas définir de formulation générale.

3. APPLICATIONS NUMÉRIQUES


Etudions un processus SARMA(4,1,1,1,1):


 $(1-\alpha L)(1-aL^4)Y_t = (1-\beta L)(1-bL^4) \varepsilon_t$

Après développement nous obtenons :

$$Y_{t} = \alpha Y_{t-1} + a Y_{t-4} - a \alpha Y_{t-5} + \epsilon_{t} - \beta \epsilon_{t-1} - b \epsilon_{t-4} + b \beta \epsilon_{t-5}$$

Pour avoir le corrélogramme de l'ACF et PACF choisissons (par exemple) les valeurs .6 pour α et .4 pour β , .1 pour a et .3 pour b :





Pour information un SARMA(4,2,2,2,2) s'écrit :

(1-
$$\alpha_1$$
L- α_2 L²) (1- a_1 L⁴- a_2 L⁸)Y_t = (1- β_1 L- β_2 L²) (1- b_1 L⁴- b_2 L⁸) ϵ_t

On va maintenant étudier les processus non stationnaires et saisonniers.

SECTION 9: LES PROCESSUS SARIMA(s,p,d,q,P,D,Q)

1. DÉFINITION

On appelle <u>processus SARIMA d'ordre s,p,d,q,P,D,Q</u> [noté SARIMA(s,p,d,q,P,D,Q)] un processus non stationnaire et saisonnier. Sa forme polynomiale est la suivante :

$$\alpha(L) A(L^s) (1-L)^d (1-L^s)^D Y_t = \beta(L) B(L^s) \varepsilon_t$$

α(L) est d'ordre p A(L^s) est d'ordre P β(L) est d'ordre q B(L^s) est d'ordre Q

2. PROPRIÉTÉS

On peut calculer les ACF et PACF d'un tel processus, malheureusement on ne peut pas définir de formulation générale.

3. APPLICATIONS NUMÉRIQUES


Etudions un processus SARIMA(4,1,1,1,1,1,1):


$$(1-\alpha L)(1-aL^4)(1-L)(1-L^4)Y_t = (1-\beta L)(1-bL^4) \varepsilon_t$$

Après développement nous obtenons :

$$Y_{t} = (-\alpha-1)Y_{t-1} + \alpha Y_{t-2} - aY_{t-4} \\ + (a\alpha+\alpha+1+a)Y_{t-5} + (-a\alpha-\alpha)Y_{t-6} + aY_{t-8} \\ + (-a\alpha-a) Y_{t-9} + a\alpha Y_{t-10} + \epsilon_{t} - \beta \epsilon_{t-1} - b\epsilon_{t-4} + b\beta \epsilon_{t-5}$$

Pour avoir le corrélogramme de l'ACF et PACF choisissons (par exemple) les valeurs .6 pour α et .4 pour β , .1 pour a et .3 pour b :





Pour information un SARIMA(4,2,2,2,2,2,2) s'écrit :

(1-
$$\alpha_1$$
L- α_2 L²) (1- a_1 L⁴- a_2 L⁸) (1-L)²(1-L⁴)² Y_t = (1- β_1 L- β_2 L²) (1-b₁L⁴-b₂L⁸) ϵ_t

Nous pouvons aussi avoir:

ARI IMA SARI SIMA...

SECTION 10: LA METHODE DE BOX ET JENKINS

La méthode de Box et Jenkins (1976) permet d'élaborer des prévisions qui peuvent être qualifiées d'optimales. Cette méthode se décompose en quatre étapes :

- 1) L'identification,
- 2) L'estimation,
- 3) La vérification,
- 4) La prévision.

Il faut préciser <u>et c'est essentiel</u>, cette méthode ne fonctionne que sur des séries parfaitement stationnaires.

1: L'INDENTIFICATION

Cette étape est primordiale. Plus on sera rigoureux plus la prévision sera optimale. Cette étape nous permet de déterminer la loi de probabilité que suit la série étudiée.

Nous devons donner des valeurs aux paramètres :

1.1 : CHOIX DE d

Choisir d c'est différencier la série pour la rendre stationnaire. En économie d peut prendre une des valeurs suivantes : 0, 1 ou 2.

Procédure:

Examen des graphiques suivants :

- > données brutes,
- > moyennes des données brutes,
- > variances des données brutes

Examen des corrélogrammes suivants :

> ACF,

> PACF

112

Caractéristiques :

Les graphiques (brutes, moyennes et variances) doivent être stationnaires i.e. sans tendance.

Les corrélogrammes doivent tendre rapidement vers zéro.

<u>Identification des modèles non stationnaires et</u> transformation en modèles stationnaires :

La non stationnarité des séries économiques peut se présenter de différentes manières :

- 1) des moyennes non stationnaires et des variances stationnaires,
- 2) des moyennes stationnaires et des variances non stationnaires,
- 3) des moyennes et des variances non stationnaires.

1.1.1. En moyenne

La non stationnarité la plus fréquente est <u>la non</u> constance de <u>la moyenne</u> (arithmétique) entre différentes sous-périodes.

Une telle non stationnarité peut être aisément transformée en stationnarité par une opération de différenciation à un certain ordre. Par exemple à l'ordre 1:

$$X_t = (1-L) Y_t$$

Dans le cas général on a :

-
$$X_t = (1-L)^d Y_t$$

Dans cette nouvelle série il ne doit plus y avoir de trend apparent. Les différentes moyennes doivent être toutes identiques (à ϵ près).

1.1.2. En variance

On calcule des variances pour des sous-période puis on les représente graphiquement : si elles ne sont pas constantes on doit appliquer une procédure de transformation. La plus courante est la stationnarisation de la variance par les ln de la forme :

$$X_t = Ln Y_t$$

Nous devrions avoir maintenant une variance constante entre les sous-périodes.

Dans le cas où la variance et la moyenne ne sont pas stationnaires on effectue une double opération : transformation logarithmique puis différenciation de la série brute de la forme :

$$X_t = (1-L)^d Ln Y_t$$

1.2 : CHOIX DE p et q

Pour identifier l'ordre p d'un processus AR(p) on représente le corrélogramme du PACF et on note les valeurs qui sortent de l'intervalle de confiance.

Pour identifier l'ordre q d'un processus MA(q) on représente le corrélogramme de l'ACF et on note les valeurs qui sortent de l'intervalle de confiance.

1.3 : CHOIX DE s

Si une saisonnalité existe elle doit apparaître clairement sur le graphique des données brutes. Ensuite elle doit être confirmée par l'analyse du corrélogramme de l'ACF.

1.4 : CHOIX DE Q et P

Les paramètres Q et P existent si et seulement si une saisonnalité est présente. Pour déterminer leurs valeurs on regarde les corrélogrammes des ACF et PACF et on retient les valeurs multiples de s qui sortent des intervalles de confiance. On effectue aussi un changement de variable de la forme suivante

SI s=12 alors si sur l'ACF les 12 et 24^{ième} retards sortent de l'intervalle de confiance alors Q vaudra 2.

1.5 : CHOIX DE D

Si s existe alors D vaut 1 par défaut.

2: L'ESTIMATION

Cf. la méthode des OLS.

3: LA VERIFICATION

Cf. les tests de la méthode des OLS.

4: LA PREVISION

Mathématiquement les prévisions se conçoivent de la manière suivante :

Soit l'équation estimée suivante :

$$y_t = \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1}$$

La prévision en t+1 est donnée par :

$$y_{t+1} = \alpha_1 y_t + \alpha_2 y_{t-1} + \varepsilon_{t+1} + \beta_1 \varepsilon_t$$

Dans la pratique on fait d'abord des prévisions sur le passé et ensuite, si le passé est bien reproduit, on fait des prévisions sur le futur.

Fiabilité des prévisions (sur le passé) :

On veut juger de la précision avec laquelle le modèle estimé reproduit l'évolution passée de l'économie.

On test la fiabilité du modèle de simulation en comparant les données observées et les données calculées.

Une mesure quantitative de cette comparaison (c'est à dire une évaluation qualitative de la simulation) est fournie par le RMSE (root mean square error), les racines carrées des erreurs quadratiques qui se calculent comme suit :

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} (Y_t^s - Y_t^a)^2}$$

Avec:

Ys: la valeur simulée de Y

Ya: la valeur actuelle de Y

Le RMSE mesure la déviation de la variable simulée par rapport à son sentier historique. Pour que cette déviation soit la plus faible possible il faut que le RMSE soit le plus petit possible (compte tenu de l'ordre de grandeur de la variable). Nous pouvons aussi l'obtenir en pourcentage : c'est le RMSE percent error :

$$RMSPE = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} \left(\frac{Y_t^s - Y_t^a}{Y_t^a} \right)^2}$$

Il existe un autre critère permettant de juger si le modèle simule bien les points de retournements des données historiques et les changements rapides dans les données. Ce critère s'appelle le coefficient d'inégalité de Theil :

$$U = \frac{RMSE}{\sqrt{\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}Y_t^{s^2}} + \sqrt{\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}Y_t^{a^2}}}$$

Si U = 0 alors ys = ya \Rightarrow il y a ajustement parfait entre les deux séries.

On peut décomposer U en trois éléments :

Um: qui représente la part du biais. Cet élément indique s'il existe un biais systématique entre les valeurs simulées et les valeurs actuelles. Une valeur proche de .1 indique un biais systématique et il faut revoir le modèle.

Us: qui représente la part de la variance. Il indique la capacité du modèle à reproduire la variance des endogènes. Une valeur élevée indique que l'une des deux séries fluctue plus que l'autre.

Uc: qui représente la part de la covariance. Il indique les erreurs restantes c'est à dire les erreurs non systématiques, les erreurs sans conséquence.

Pour un ajustement parfait nous devons avoir :

AVEC:

$$U^{M} = \frac{(\overline{Y}_{S} - \overline{Y}_{A})^{2}}{MSE}$$

$$U^{S} = \frac{(\sigma_{S} - \sigma_{A})^{2}}{MSE}$$

$$U^{C} = \frac{2(1 - \rho)\sigma_{S}\sigma_{A}}{MSE}$$