Procédure Installation UrBackup

I – Présentation

La solution UrBackup est un outil de sauvegarde open source et de type client/serveur capable de sauvegarder les machines sous Windows, Linux et MacOs. Vous pouvez utiliser UrBackup pour sauvegarder les données de vos postes de travail, c'est-à-dire les fichiers, et même créer des images systèmes.

II - Installation de UrBackup Server sur Windows Server 2025

A. Télécharger et installer UrBackup Server

Commencez par télécharger le programme d'installation d'UrBackup Server. Rendez-vous sur le site officiel d'UrBackup (urbackup.org). Voici le lien vers la page de téléchargement :

- Télécharger UrBackup Server pour Windows

Exécutez le fichier précédemment téléchargé, puis quelques clics suffisent pour installer le serveur... Il n'y a rien à faire de spécifique pendant l'installation.

L'application sera installée ici : ***C:\Program Files\UrBackupServer***.

B. Première connexion à UrBackup Server

Suite à l'installation, l'application est accessible à cette adresse : **http://localhost:55414**. Depuis une autre machine, remplacez **localhost** par l'adresse IP ou le nom d'hôte. Un premier avertissement s'affiche au sujet de l'emplacement des sauvegardes.

À présent, **accédez aux réglages** pour définir l'emplacement des sauvegardes. Ici, nous définissons cet emplacement : **D:\UrBackup**.



Cliquez sur l'onglet **"Réglages"**. Dans l'onglet "Serveur", localisez l'option **Chemin du répertoire de sauvegarde"**. Entrez le chemin vers votre volume dédié aux sauvegardes. Pour rappel, dans notre exemple : **D:\UrBackup**. Cliquez sur le bouton **"Enregistrer"** en bas à droite de la page.

C. Créer un compte admin UrBackup

Ce que vous allez faire avant d'aller plus loin, c'est **créer un compte administrateur**. Sinon, **n'importe qui peut accéder à l'interface de UrBackup en tant qu'administrateur**, sans mot de passe !

Dans l'interface Web, accédez de nouveau à "**Réglages**" puis basculez sur l'onglet "**Utilisateurs**". Ici, vous pouvez créer un nouvel utilisateur. Le premier utilisateur doit obligatoirement disposer des droits d'administration de la solution.

Définissez un nom d'utilisateur, par exemple **adm_itconnect** (évitez **admin**) et un mot de passe fort. Enregistrez les modifications. Voilà, l'interface web est désormais protégée ! Vous pouvez créer d'autres comptes utilisateurs, y compris des comptes ayant des permissions limitées.



Désormais, voyons comment sauvegarder un premier client.

III - Sauvegarder un PC sous Windows 11 avec UrBackup

A. Installation de UrBackup sur un client Windows 11

L'installation du client UrBackup sur un poste de travail (ou une machine Windows Server) peut être effectuée manuellement via l'exécutable, de façon automatique avec un package MSI déployable par GPO, ou encore via le gestionnaire de paquets Chocolatey (**choco install urbackup-client**).

Vous pouvez récupérer l'installeur sur cette page :

- Télécharger UrBackup Client pour Windows

Laissez-vous guider par l'assistant pendant l'installation. Il n'y a rien de spécial à effectuer, si ce n'est qu'une fenêtre apparaît à la fin de l'installation.

Vous devez déterminer la méthode de sauvegarde à adopter, tout en sachant que c'est gérable par la suite, de façon centralisée, depuis votre serveur UrBackup.



Suite à l'installation du client, ce dernier affiche un statut rouge puisqu'il est associé à aucun serveur UrBackup. De ce fait, il n'y a pas eu de sauvegarde non plus.

Ce client UrBackup devrait être découvert automatiquement par le serveur dans le cas où le serveur et le client sont connectés sur le même sous-réseau. En effet, le serveur UrBackup diffuse un message UDP toutes les 50 secondes sur toutes ses interfaces réseau :

ce qui permet de découvrir automatiquement les clients. Néanmoins, il est plutôt de rare de trouver un serveur de sauvegarde connecté sur le même réseau que les postes de travail, donc vous pouvez ajouter manuellement un client depuis l'interface de gestion.

Ici, la machine a été découverte automatiquement et elle part directement sur une tâche de sauvegarde.



De plus, dans l'onglet "**Activités**" de l'interface Web, vous pouvez visualiser les opérations en cours et les journaux d'activités (dernières sauvegardes ou actions de restauration). Par exemple :



Tout au long de la sauvegarde, sur le poste de travail où le client UrBackup a été déployé, vous pouvez voir l'avancement (ceci est désactivable) :



La machine Windows 11 sera sauvegardée régulièrement, même si en tant qu'administrateur, vous pouvez relancer une sauvegarde à tout moment.



Vous pouvez spécifier les lecteurs à sauvegarder à partir des paramètres du serveur. Ainsi, vous pouvez limiter la sauvegarde au lecteur C ou l'étendre à tous les volumes (**ALL**) ou tous les volumes sauf ceux connectés en USB (**ALL_NONUSB**).

Par défaut, UrBackup effectue des **sauvegardes d'images système au format VHDZ**, il s'agit d'une **image de disque dur virtuel compressée**. Il est possible de lui dire d'utiliser plutôt le format **VHD** (ou le format VHDX, mais c'est encore en bêta). L'avantage du format VHD, c'est que vous pouvez le lire directement depuis Windows comme un disque de base, ce qui vous permet de parcourir facilement vos sauvegardes d'images.



IV - Conclusion

UrBackup est une solution de sauvegarde à la fois **flexible et facile à mettre en œuvre**, qui répond aussi bien aux besoins des particuliers qu'à ceux des entreprises. Grâce à son fonctionnement client-serveur et sa compatibilité multi-plateforme, il permet de centraliser efficacement les sauvegardes tout en offrant un bon niveau de personnalisation.