TIPE : Quantité d'encre utilisée par une fonte d'écriture

Clément Guidi

TIPE : Quantité d'encre utilisée par une fonte d'écriture

Clément Guidi

Les cubiques de Bézier Définitions et propriétés Algorithme de De Casteljau

Post Script Type 1

Formule de Green-Riemann

1. Les cubiques de Bézier

TIPE : Quantité d'encre utilisée par une fonte d'écriture

Clément Guidi

Les cubiques de Bézier

Définitions et propriétés Algorithme de De Casteljau

PostScript Type 1


Formule de Green-Riemann

Résultats

Méthode de calcul Résultats

Définitions

Courbes définies par des points de contrôle



Courbes paramétrées

$$P000 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} \quad P001 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \quad P011 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \quad P111 = \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix}$$
$$\begin{cases} x(t) = x_0(1-t)^3 + 3x_1(1-t)^2t + 3x_2(1-t)t^2 + x_3t^3 \\ y(t) = y_0(1-t)^3 + 3y_1(1-t)^2t + 3y_2(1-t)t^2 + y_3t^3 \end{cases}$$

TIPE : Quantité d'encre utilisée par une fonte d'écriture

Clément Guidi

Les cubiques de Bézier

Définitions et propriétés

Algorithme de De Casteljau

PostScript Type 1

Formule de Green-Riemann

Propriétés

- Une courbe de Bézier est incluse dans l'enveloppe convexe de ses points de contrôle (barycentres à poids positifs)
- Elle est tangente aux droites passant par les points de contrôle centraux et aux extrémités
- Pour effectuer une transformation affine sur une courbe de Bézier, il suffit de l'appliquer à ses points de contrôle

TIPE : Quantité d'encre utilisée par une fonte d'écriture

Clément Guidi


Les cubiques de Bézier

Définitions et propriétés Algorithme de De Casteljau

PostScript Type 1

Formule de Green-Riemann

Utilisation dans les description de glyphes




TIPE : Quantité d'encre utilisée par une fonte d'écriture

Clément Guidi

Les cubiques de Bézier Définitions et propriétés

Algorithme de De Casteljau PostScript Type 1

Formule de Green-Riemann



TIPE : Quantité d'encre utilisée par une fonte d'écriture

Clément Guidi

Les cubiques de Bézier Définitions et propriétés Algorithme de De Casteljau

PostScript Type 1

Formule de Green-Riemann

Résultats Méthode de calcul

Méthode de calcul Résultats

Principe |

- Algorithme récursif, basé sur la méthode « diviser pour régner »
- Les points de contrôle intermédiaires calculés par l'algorithme de De Casteljau décrivent les deux sous-courbes de part et d'autre du point P_{ttt}
- À chaque appel, on renvoie deux quadruplets de points de contrôle, construits par calculs successifs de barycentres. La moitié, ceux aux extrémités, sont des points de la courbe. Un appel est réalisé sur chacune des deux sous-courbes

TIPE : Quantité d'encre utilisée par une fonte d'écriture

Clément Guidi

Les cubiques de Bézier

Définitions et propriétés

Algorithme de De Casteliau

PostScript Type 1

Formule de Green-Riemann

Preuve de correction

TIPE: Quantité d'encre utilisée par une fonte d'écriture

Clément Guidi

Les cubiques de Bézier
Définitions et propriétés
Algorithme de De Casteliau

PostScript Type 1

Formule de Green-Riemann

Résultats Méthode de calcul Résultats

▶ Montrons que $P_{ttt} \in \mathcal{B}(P_{000}, P_{001}, P_{011}, P_{111})$

$$\begin{split} P_{ttt} &= \mathsf{Bar} \begin{pmatrix} P_{0tt} & P_{tt1} \\ t & 1-t \end{pmatrix} \\ &= \mathsf{Bar} \begin{pmatrix} P_{00t} & P_{0t1} & P_{t11} \\ t^2 & 2t(1-t) & (1-t)^2 \end{pmatrix} \\ &= \mathsf{Bar} \begin{pmatrix} P_{000} & P_{001} & P_{011} & P_{111} \\ t^3 & 3t^2(1-t) & 3t(1-t)^2 & (1-t)^3 \end{pmatrix} \end{split}$$

Preuve de correction

► Montrons que

$$\mathcal{B}(P_{ttt}, P_{tt1}, P_{t11}, P_{111}) \subset \mathcal{B}(P_{000}, P_{001}, P_{011}, P_{111})$$

$$\begin{array}{lll} \text{Soit} & P_{ppp} = \\ \text{Bar} \begin{pmatrix} P_{000} & P_{00t} & P_{0t1} & P_{ttt} \\ p^3 & 3p^2(1-p) & 3p(1-p)^2 & (1-p)^3 \end{pmatrix} \end{array}$$

On montre que
$$P_{ppp}=$$

$$\operatorname{Bar}\begin{pmatrix} P_{000} & P_{001} & P_{011} & P_{111} \\ \lambda^3 & 3\lambda^2(1-\lambda) & 3\lambda(1-\lambda)^2 & (1-\lambda)^3 \end{pmatrix}$$
 où $\lambda=pt$

De même pour $\mathcal{B}(P_{000},P_{00t},P_{0tt},P_{ttt})$, avec μ tel que $1-\mu=(1-t)(1-p)$

TIPE : Quantité d'encre utilisée par une fonte d'écriture

Clément Guidi

Les cubiques de Bézier
Définitions et propriétés
Algorithme de De Casteliau

PostScript Type 1

Formule de Green-Riemann

2 PostScript Type 1

TIPE: Quantité d'encre utilisée par une fonte d'écriture

Clément Guidi

Les cubiques de Bézier Définitions et propriétés Algorithme de De Casteljau

PostScript Type 1 Formule de Green-Riemann

Résultats

Méthode de calcul Résultats

- Un fichier de fonte au format pfb est converti au format asm. On isole manuellement les descriptions des glyphes pour les lire avec Caml Light
- ► Format vectoriel : présence d'instructions de tracé plutôt que d'un bitmap
- Les fontes de Type 1 sont décrites dans le langage PostScript. La syntaxe est postfixée

```
/b {
    134 1139 hsbw
    167 hmoveto
    133 vlineto
    71 -105 99 -52 125 0 rrcurveto
    126 0 108 50 90 99 rrcurveto
    ...
    closepath
    endchar
} ND
```

Extrait de la description du glyphe de b en Arial

TIPE : Quantité d'encre utilisée par une fonte d'écriture

Clément Guidi

Les cubiques de Bézier Définitions et propriétés Algorithme de De Casteljau

PostScript Type 1

Formule de Green-Riemann

3 Formule de Green-Riemann

TIPE: Quantité d'encre utilisée par une fonte d'écriture

Clément Guidi

Les cubiques de Bézier Définitions et propriétés Algorithme de De Casteljau

Formule de Green-Riemann

Résultats Méthode de calcul

PostScript Type 1

Résultats

Énoncé

Soit $\mathcal C$ un contour fermé du plan, décrit par une courbe paramétrée (x,y). Alors l'aire de la portion de plan enclose par $\mathcal C$ est :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \int_{\mathcal{C}} (x \mathrm{d} y - y \mathrm{d} x)$$

TIPE : Quantité d'encre utilisée par une fonte d'écriture

Clément Guidi

Les cubiques de Bézier Définitions et propriétés Algorithme de De Casteljau PostScript Type 1


Formule de Green-Riemann

Démonstration

Lemme

Soit ABDC un parallélogramme. Alors

$$\mathcal{A}_{ABDC} = \det{(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})}$$
 $\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \det{(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})}$



TIPE : Quantité d'encre utilisée par une fonte d'écriture

Clément Guidi


Les cubiques de Bézier Définitions et propriétés Algorithme de De Casteljau

Formule de Green-Riemann

Résultats Méthode de calcul Résultats

PostScript Type 1

Démonstration



TIPE : Quantité d'encre utilisée par une fonte d'écriture

Clément Guidi

Les cubiques de Bézier Définitions et propriétés Algorithme de De Casteljau

PostScript Type 1

Formule de Green-Riemann

Démonstration

Démonstration de la formule de Green-Riemann

On a $\mathrm{d} x = \dot{x}(t)\mathrm{d} t$ et $\mathrm{d} y = \dot{y}(t)\mathrm{d} t$, donc

$$\frac{1}{2} \int_{\mathcal{C}} (x dy - y dx) = \frac{1}{2} \int_{\mathcal{C}} (x \dot{y} - y \dot{x}) dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_{\mathcal{C}} \begin{vmatrix} x & \dot{x} \\ y & \dot{y} \end{vmatrix} dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_{\mathcal{C}} \det(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{V}) dt$$

$$= \int_{\mathcal{C}} \frac{1}{2} \det(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{V}) dt$$

$$= \int_{\mathcal{C}} dS$$

$$= \mathcal{A}$$

TIPE : Quantité d'encre utilisée par une fonte d'écriture

Clément Guidi

Les cubiques de Bézier Définitions et propriétés Algorithme de De Casteljau

PostScript Type 1

Formule de Green-Riemann

Méthode de calcul Résultats

Résultats

4. Résultats

TIPE : Quantité d'encre utilisée par une fonte d'écriture


Clément Guidi

Les cubiques de Bézier Définitions et propriétés Algorithme de De Casteljau

Post Script Type 1
Formule de Green-Riemann

Résultats

Méthode de calcul Résultats Calcul des hauteurs des glyphes des caractères par construction de la bounding box



 Les aires des sections du glyphes sont sommées au fur et à mesure du parcours de ce dernier



Clément Guidi

Les cubiques de Bézier Définitions et propriétés Algorithme de De Casteljau

PostScript Type 1

Formule de Green-Riemann

Résultats

Méthode de calcul

Résultats

Fréquences d'apparition

Œuvre Lettre	La Bête Humaine	Thèse L. de Broglie
e	15.9 %	16.2 %
a	8.68 %	6.26 %
i	7.08 %	6.37 %
t	7.04 %	6.93 %
S	6.98 %	7.32 %
r	6.23 %	5.92 %
0	4.55 %	6.03 %

TIPE : Quantité d'encre utilisée par une fonte d'écriture

Clément Guidi

Les cubiques de Bézier Définitions et propriétés Algorithme de De Casteljau PostScript Type 1

Formule de Green-Riemann

Aires pondérées relatives

Hauteur d'x	Œuvre Fonte	L.B.H.	Thèse
1062	Arial	0.377	0.399
1120	DejaVu Sans	0.364	0.385
916	Times	0.363	0.386
409	Garamond	0.356	0.370
1149	Comic Sans MS	0.351	0.374
866	Courier New	0.320	0.330

TIPE : Quantité d'encre utilisée par une fonte d'écriture

Clément Guidi

Les cubiques de Bézier Définitions et propriétés Algorithme de De Casteljau PostScript Type 1

Formule de Green-Riemann

Critique

- ► La fréquence d'apparition des caractères diffère significativement d'un document à l'autre, d'un type de document à un autre
- La fonte Garamond ne se démarque pas particulièrement des autres fontes en terme d'économies d'encre. Il vaut mieux privilégier l'esthétique, et surtout la lisibilité
- D'autres paramètres sont à prendre en compte, comme la consommation de papier ou l'entretien d'une imprimante, et rendent moindres les bénéfices liés à un choix de fonte particulier

TIPE : Quantité d'encre utilisée par une fonte d'écriture

Clément Guidi

Les cubiques de Bézier Définitions et propriétés Algorithme de De Casteljau

Post Script Type 1

Formule de Green-Riemann