Instalar el servidor

Sigue estos pasos en el ordenador Windows que alojará PROMALZA.

01 · PREPARAR E INSTALAR

ANTES DE EMPEZAR

Usa Instalar-Promalza-Desde-Cero.exe en una instalación nueva, con la carpeta C:\ProgramData\Aelium\Propiedades vacía o inexistente. Ten a mano el origen HTTPS del portal y las credenciales que crearás para el primer usuario.

1 Ejecutar el instalador

Copia el EXE en el servidor y ábrelo con Ejecutar como administrador. Windows mostrará una terminal: mantenla abierta hasta que aparezca el resultado final.

2 Introducir los datos solicitados

Escribe el origen HTTPS del portal, por ejemplo https://propiedades.ejemplo.es, sin barra final. Después define el usuario inicial del realm propiedades y una contraseña de al menos 12 caracteres. Guarda esas credenciales de forma segura.

3 Esperar a la verificación

El instalador prepara PostgreSQL, Keycloak y la API, y comprueba sus funciones básicas. Puede tardar varios minutos. Termina correctamente cuando muestra «Backend instalado y verificado». Cierra la terminal después de ese mensaje.

DOS DIRECCIONES DIFERENTES

El origen del portal identifica la web a la que entrarán los usuarios. El dominio HTTPS de la API se configura después en Cloudflare y conecta esa web con el servidor. No escribas el dominio de la API cuando el instalador pida el origen del portal.

RESULTADO DE ESTA FASE

Tres servicios locales instalados y comprobados. La conexión pública con el portal se realiza en la página siguiente.

Conectar el portal

Realiza esta fase después de ver «Backend instalado y verificado».

02 · CONECTAR EL PORTAL

QUÉ DEBE QUEDAR CONECTADO

Portal HTTPS → Worker → dominio HTTPS de la API → túnel Cloudflare → API local en 127.0.0.1:58090. La publicación del frontend se gestiona por separado.

1 Preparar el túnel en Cloudflare

Usa un túnel persistente para este servidor. Publica el dominio HTTPS de la API como ruta hacia http://127.0.0.1:58090. Obtén el token del túnel. PostgreSQL y Keycloak deben permanecer privados.

2 Activar el túnel en el servidor

Abre PowerShell como administrador y ejecuta este comando. El script pedirá el token sin mostrarlo y registrará el servicio AeliumTunnel.

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File 'C:\ProgramData\Aelium\Propiedades\scripts\Configurar-Tunel.ps1'
```

3 Autorizar el acceso de la web a la API

Protege el dominio de la API con una política Cloudflare Access Service Auth. En el Worker, comprueba API_ORIGIN = origen HTTPS de esa API, sin ruta, y los secretos CF_ACCESS_CLIENT_ID y CF_ACCESS_CLIENT_SECRET del token Service Auth.

IMPORTANTE SOBRE LOS TOKENS

El token del túnel y el token Service Auth son diferentes. No los incluyas en correos, capturas ni documentos compartidos. Si el Worker ya está publicado, revisa sus valores antes de cambiarlos.

RESULTADO DE ESTA FASE

El portal puede llamar a la API mediante el túnel. La siguiente página indica cómo comprobarlo de extremo a extremo.

Comprobación final

Haz las comprobaciones en el servidor y después desde otro dispositivo.

03 · COMPROBAR

1. ESTADO DE LA INSTALACIÓN

```
(Get-Content 'C:\ProgramData\Aelium\Propiedades\config\settings.json' -Raw | ConvertFrom-Json).Complete
```

Resultado esperado: True.

2. SERVICIOS

```
Get-Service AeliumPostgres,AeliumKeycloak,AeliumAPI,AeliumTunnel | Select-Object Name,Status,StartType
```

Resultado esperado: los cuatro servicios en Running y Automatic.

3. RESPUESTA DE LA API LOCAL

```
(Invoke-WebRequest -UseBasicParsing 'http://127.0.0.1:58090/health/live' -TimeoutSec 5).StatusCode
```

Resultado esperado: 200.

---

4. PROBAR EL PORTAL

Desde otro dispositivo, abre el portal habitual. Inicia sesión con un usuario del realm propiedades, consulta los datos, guarda un cambio de prueba, recarga la página para comprobar que persiste y cierra sesión. Reinicia el servidor y repite la comprobación de servicios y portal.

SI UNA COMPROBACIÓN FALLA

Si el instalador muestra «Instalación NO completada», conserva la carpeta C:\ProgramData\Aelium\Propiedades y los registros. Tras resolver la causa, reanuda el mismo instalador con /RESUME=1. Si el portal indica «API no configurada», revisa el Worker. Si no llega al servidor, revisa la API, el túnel y la política de Access.

Para asistencia, comunica el texto exacto del fallo y el paso en que ocurrió. Evita enviar contraseñas, tokens o archivos de configuración.