

Cleuton Sampaio - Me siga! RustingCrab.com.

Criar uma VM com QEMU

Você deve estar se perguntando: "Porque diabos eu faria isso?" Afinal de contas, temos **Docker**, certo? E se precisarmos de uma VM temos o **VirtualBox** e outros softwares para isso.

Bom, vamos começar do começo...

Você não pode alterar o kernel do container, pois ele não possui um! Ele usa o do host.

VirtualBox é ótimo, mas é um software comercial. QEMU é opensource.

Mas por que eu iria alterar o **kernel**? Boa pergunta! Se estiver pensando em criar aplicações de monitoração **eBPF** ou mesmo quiser criar um **driver** em Rust, vai precisar "futucar" o Kernel sim!

Com uma VM você pode fazer o que quiser!

Etapas

Você vai precisar criar um disco virtual, baixar uma imagem **ISO** de um sistema operacional, instalar esse sistema no disco virtual e subir sua VM com o QEMU.

Criar disco virtual:

Já instalou o **QEMU**? Não, então instale:

```
sudo apt install qemu-<sua plataforma>
sudo apt install qemu-kvm
```

Você deve instalar o **qemu** apropriado para a sua plataforma:

- · qemu-system-x86
- qemu-system-arm

Agora, escolha uma pasta e crie um disco virtual, digamos com 20GB:

```
qemu-img create -f qcow2 ubuntu-server-disk.qcow2 20G
```

O formato **QCOW2** (QEMU Copy On Write 2) é um formato de disco virtual usado pelo QEMU para armazenar sistemas de arquivos de máquinas virtuais. Ele é amplamente utilizado por ser eficiente em termos de espaço e oferecer recursos avançados que tornam a virtualização mais prática e flexível.

Baixar e instalar uma imagem de sistema operacional

Eu quero instalar o **Ubuntu** Server, então vou no site de download e baixo a imagem **ISO** de **cdrom** dele:

https://mirror.uepg.br/ubuntu-releases/24.10/ubuntu-24.10-live-server-amd64.iso

Muito bem, agora, vamos "dar boot" em uma **VM** com o **cdrom** montado dando boot por ele:

```
qemu-system-x86_64 \
  -enable-kvm \
  -m 2048 \
  -cpu host \
  -smp 2 \
  -cdrom ./ubuntu-24.10-live-server-amd64.iso \
  -drive file=ubuntu-server-disk.qcow2,format=qcow2 \
  -boot d \
  -vga virtio
```

Este comando configura e inicia uma máquina virtual usando o QEMU. Vou explicar cada opção:

```
1. qemu-system-x86_64
```

Este é o executável do QEMU que emula um sistema x86_64 (64 bits). Ele é usado para inicializar máquinas virtuais com processadores baseados em x86-64.

2. -enable-kvm

Ativa o **KVM** (**Kernel-based Virtual Machine**), uma tecnologia de virtualização que usa recursos do hardware para melhorar o desempenho das máquinas virtuais. Sem esta opção, o QEMU opera em modo de emulação pura, o que é mais lento.

3.-m 2048

Especifica a quantidade de memória RAM alocada para a VM, em megabytes. Neste caso:

• 2048 MB = 2 GB de RAM.

4. -cpu host

Usa a configuração do processador do host para a VM. Isso permite que a VM use as instruções e recursos do processador físico da máquina em que o QEMU está sendo executado, aumentando a compatibilidade e o desempenho.

5. - smp 2

Configura o número de CPUs virtuais disponíveis para a máquina virtual:

• 2 indica que a VM terá 2 CPUs virtuais ou núcleos de processamento.

6. -cdrom path/to/ubuntu-server.iso

Especifica uma imagem ISO como dispositivo de CD-ROM da VM:

 path/to/ubuntu-server.iso é o caminho para o arquivo ISO do Ubuntu Server. Ele será usado como mídia de instalação.

7. -drive file=ubuntu-server-disk.qcow2,format=qcow2

Adiciona um disco virtual à VM:

- file=ubuntu-server-disk.qcow2: Nome do arquivo do disco virtual.
- format=qcow2: Especifica que o disco usa o formato QCOW2, que é eficiente em termos de espaço e suporta snapshots.

8. -boot d


Define a ordem de boot para a VM:

• d: Indica que o primeiro dispositivo de inicialização será o CD-ROM. Isso garante que a instalação do sistema operacional inicie pela ISO especificada em -cdrom.

9. -vga virtio

Configura o adaptador gráfico da máquina virtual:

• **virtio**: Usa o driver gráfico VirtIO, otimizado para virtualização. Isso melhora o desempenho gráfico e a compatibilidade com sistemas modernos.



Quando ele terminar de instalar, vai pedir para remover o **cdrom** de dar **reboot**. Você pode simplesmente usar o menu "Machine" e desligar ("power off").

Como executar sua VM

É só subir uma VM sem o cdrom montado, apontado para o disco virtual:

```
qemu-system-x86_64 \
  -enable-kvm \
  -m 2048 \
  -cpu host \
  -smp 2 \
  -drive file=ubuntu-server-disk.qcow2,format=qcow2 \
  -boot c \
  -vga virtio
```

Você agora tem uma VM com seu próprio kernel

E só utilizou ferramentas **open-source**! Agora, vamos desenvolver um **driver**!