Rusting with style - Curso básico de linguagem Rust



Cleuton Sampaio

Veja no GitHub

Menu do curso

VÍDEO DESTA AULA

Rc, Refcell e derreferência de ponteiros

Amiga, amigo dev, tem muita coisa ainda para aprender em **Rust** antes de entrarmos na parte mais **saborosa** do curso. Vamos arrematar o assunto agora.

Derreferência

Derreferenciar um ponteiro, de maneira geral, é a operação de "seguir" o endereço de memória armazenado nesse ponteiro para acessar (ler ou escrever) o valor que está efetivamente guardado ali. Em linguagens como C, por exemplo, usamos o operador *ptr para derreferenciar um ponteiro ptr. Isso significa "ir até o endereço em ptr e obter (ou modificar) o conteúdo encontrado naquele local da memória".

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
   int x = 42;
   int* p = &x; // p recebe o endereço de x

   printf("Valor de x: %d\n", x);
   printf("Valor apontado por p: %d\n", *p); // *p faz a derreferência: lê
o valor de x

// Alterando x via ponteiro
   *p = 100; // Atribui 100 no lugar onde p aponta (x)

printf("Novo valor de x: %d\n", x);
```

```
return 0;
}
```

Em Rust, referências comuns (&T ou &mut T) quase sempre podem ser usadas sem precisar do operador *, pois o compilador faz a derreferência de forma automática (por exemplo, ao chamar métodos ou acessar campos). Porém, é possível derreferenciar explicitamente usando * caso você queira acessar ou modificar o valor ao qual a referência aponta.

```
// Exemplo com referência imutável
fn main() {
    let x = 10;
    let x_ref = &x;

    // Acesso automático (mesmo sem usar `*`)
    println!("x_ref: {}", x_ref); // Imprime 10

    // Derreferência explícita
    println!("*x_ref: {}", *x_ref); // Imprime 10
}
```

```
// Exemplo com referência mutável
fn main() {
    let mut y = 20;
    let y_ref = &mut y;

    // Precisamos usar `*` para modificar o valor!!!!
    *y_ref += 1;
    println!("y: {}", y); // Imprime 21
}
```

Ponteiros brutos

Um **ponteiro bruto** (em inglês, *raw pointer*) em Rust é um tipo de ponteiro que não está sujeito às verificações de segurança de memória (ownership, borrow checking) que se aplicam às referências comuns (&T e &mut T). Eles são declarados como *const T ou *mut T e podem apontar para qualquer endereço.

Um exemplo para explicar melhor:

```
fn main() {
    let p: *mut String;
    {
        let nome = String::from("Fulano");
        p = &nome as *const String as *mut String;
    }

// `nome` saiu de escopo, a memória foi liberada!
```

```
println!("{}", *p);
}
```

O que acha que acontecerá nesse exemplo? Vai compilar? Não! Rust não vai deixar barato! Você tem um raw pointer (ponteiro bruto) apontando para uma variável que saiu de escopo, portanto, a área de memória que contém seu valor foi liberada. Para derreferenciar ponteiros brutos, você precisa criar um bloco com unsafe, avisando ao compilador que você sabe o que está fazendo:

```
fn main() {
    let p: *mut String;
    {
        let nome = String::from("Fulano");
        p = &nome as *const String as *mut String;
    }
    // `nome` saiu de escopo, a memória foi liberada!
    unsafe {
        // Comportamento indefinido!!!!!!!
        println!("{}", *p);
    }
}
```

Funcionou? Não! Compilou. Só isso. Ao executar, o valor mostrado na console pela macro println! pode ser qualquer coisa, pois a memória foi liberada.

Uso de raw pointer é uma violação das regras do **Rust**? Não chega a ser uma "violação" total dos princípios de Rust, mas sim um **escape hatch** ("escotilha de emergência"). Rust permite o uso de ponteiros brutos em blocos unsafe para cenários onde precisamos de mais controle (por exemplo, FFI ou manipulação de memória em baixo nível). Nesse contexto, o programador assume a responsabilidade de garantir a segurança manualmente, já que o compilador não faz as mesmas verificações que faz para referências seguras (&T e &mut T).

Contagem de referências

Rc (Reference Counted) é um tipo especial em Rust que permite várias partes do código compartilharem o mesmo valor sem precisar transferir a propriedade (ownership) toda vez. Ele mantém um contador interno do número de referências, desalocando o valor somente quando o contador chega a zero. Em geral, é usado para compartilhamento **somente de leitura** entre vários "donos" numa única thread (se precisar de thread-safety, use Arc). Um exemplo simples:

```
use std::rc::Rc;

fn main() {
    let dado = Rc::new(String::from("Olá, mundo!"));
    let r1 = Rc::clone(&dado);
    let r2 = Rc::clone(&dado);
    println!("dado: {}", dado);
```

```
println!("r1: {}", r1);
println!("r2: {}", r2);
println!("Número de donos: {}", Rc::strong_count(&dado));
}
```

Nesse caso, dado, r1 e r2 apontam para o **mesmo** conteúdo "Olá, mundo!", e o valor só é desalocado quando nenhum deles existir mais.

Atenção: Rc não é thread safe!

A Arc (Atomic Reference Counting) funciona de forma parecida com Rc, mas pode ser compartilhada **entre múltiplas threads** com segurança. Segue um exemplo simples:

```
use std::sync::Arc;
use std::thread;
fn main() {
    // Cria um Arc para compartilhar o valor entre threads
    let dado = Arc::new(String::from("Olá, mundo!"));
    // Clonamos o Arc para cada thread (isso não copia o dado,
    // apenas incrementa o contador de referência atômico)
    let r1 = Arc::clone(&dado);
    let r2 = Arc::clone(&dado);
    // Criamos duas threads, cada uma usando seu clone do Arc
    let t1 = thread::spawn(move || {
        println!("Thread 1: {}", r1);
    });
    let t2 = thread::spawn(move || {
        println!("Thread 2: {}", r2);
    });
    // Esperamos as threads terminarem
    t1.join().unwrap();
    t2.join().unwrap();
    // Mostra que o valor original ainda existe aqui
    println!("Main thread: {}", dado);
    // Quando nenhuma referência (Arc) existir mais,
    // o valor será desalocado automaticamente.
}
```

A diferença crucial é que Arc usa operações atômicas para manter o contador de referências seguro entre diferentes threads, enquanto Rc só funciona em contexto **single-thread**, pois não é seguro compartilhar o contador de referências dele em múltiplas threads.

RefCell<T> é um tipo especial que permite "mutabilidade interna" em Rust, ou seja, possibilita modificar um valor mesmo que tenhamos apenas uma referência imutável a ele. Diferentemente das referências normais, o RefCell faz as checagens de empréstimo em tempo de execução (em vez de tempo de compilação). Se você tentar ter mais de um empréstimo mutável ou usar um empréstimo imutável ao mesmo tempo que um empréstimo mutável, o programa vai falhar em execução com um "panic" em vez de gerar erro no compilador. Isso é útil em cenários nos quais precisamos contornar as regras estáticas de borrowing, especialmente quando a mutabilidade necessária não é simples de descrever por meio das referências convencionais.

Atenção: Assim como raw pointers RefCell é algo que precisa ser utilizado com muito cuidado, pois **entorta** as regras do Rust.

Rc + RefCell

Combinar Rc (referência contada) com RefCell (mutabilidade interna) permite que vários donos acessem e modifiquem o mesmo valor dinamicamente. Eis um exemplo simples:

```
use std::cell::RefCell;
use std::rc::Rc;
fn main() {
    let valor = Rc::new(RefCell::new(10));
    let v1 = Rc::clone(&valor);
    let v2 = Rc::clone(&valor);
    {
        // Borrow mutavelmente usando RefCell
        let mut ref_mut = v1.borrow_mut();
        *ref_mut += 5; // Modifica o valor de 10 para 15
    }
    // Todos veem a mesma mudança, já que compartilham o mesmo RefCell
    println!("v1: {}", v1.borrow());
    println!("v2: {}", v2.borrow());
    println!("valor: {}", valor.borrow());
}
```

No entanto, esse padrão é **desaconselhável** como prática geral porque:

- 1. Você perde as garantias de segurança em tempo de compilação para empréstimos: o RefCell faz essas checagens em **tempo de execução**, podendo resultar em *panic* se houverem conflitos de empréstimo.
- 2. Fica menos claro para quem lê o código onde e como ocorre a mutação, já que a ideia de "várias referências modificando simultaneamente" vai contra o modelo de *ownership* típico do Rust.
- 3. Geralmente, usar Rc<RefCell<T>> indica que você está forçando um padrão mais "estilo GC" (garbage-collected) dentro do Rust, abrindo mão de parte do controle oferecido pelo *borrow checker* em favor de maior flexibilidade o que pode ser bom em casos pontuais, mas não deve ser a solução padrão.

Lifetimes explícitos

Lifetimes em Rust servem basicamente para garantir que referências não se tornem inválidas. Quando você usa uma referência dentro de uma struct, o compilador precisa saber por quanto tempo esse valor vai existir antes de ser destruído. Um exemplo simples:

```
struct Pessoa<'a> {
    nome: &'a str,
}

fn main() {
    let nome = String::from("Fulano");
    let pessoa = Pessoa { nome: &nome };

    println!("Nome da pessoa: {}", pessoa.nome);
}
```

Aqui, Pessoa<'a> indica que a struct guarda uma referência &'a str, e 'a é o **lifetime**: O compilador assegura que o **String** de **nome** continue vivo enquanto a **Pessoa** estiver usando essa referência. Sem deixar isso explícito, o Rust não saberia garantir se **nome** ainda existiria (por exemplo, se fosse destruído antes de usarmos a struct).

Boas práticas

Em Rust, o ideal é deixar o compilador garantir a segurança de memória e o controle de empréstimos.

Quando você usa **raw pointers** (*const T/*mut T), está abrindo mão dessa segurança em tempo de compilação e assumindo manualmente a responsabilidade de não criar ponteiros inválidos ou acessos concorrentes proibidos.

Já **Rc<RefCell<T>** permite múltiplos donos de um valor mutável, mas faz as checagens de empréstimo só em tempo de execução, o que pode levar a *panic* se houver conflito e, além disso, confunde a noção de quem realmente está modificando quem.

Por fim, **lifetimes explícitos** indicam que seu código está exigindo relações de escopo muito intrincadas e que, talvez, haja um design mais simples que aproveite melhor o sistema de *ownership*. Em todos esses casos, você está assumindo mais responsabilidade manual do que o normal, o que pode ser necessário em alguns cenários específicos, mas geralmente é um sinal de que há soluções mais "idiomáticas" em Rust para resolver o problema.