EditBook 사용 설명서

2026년 11월 5일 · 전체 기능(알림·자료함·버전 비교·운영 상태 포함) · 접속 주소 https://editbook.vercel.app

차례

1. EditBook이 하는 일
2. 접속과 로그인
3. 내 책 (책 목록)
4. 책 화면 (파트 목록)
5. 원고 올리기와 버전
6. 수정 요청 주고받기
7. 알림과 휴대폰 설치
8. 자료함
9. 참여자·파트 관리 (편집장)
10. 관리자 화면
11. 자주 겪는 문제
12. 알아 둘 한계

1 EditBook이 하는 일

EditBook은 선생님들과 편집장이 교과서 원고를 함께 다듬는 웹 편집실입니다. 원고는 지금처럼 한글(hwp, hwpx)이나 워드(docx)로 쓰고, 이 사이트에는 그 파일을 올려 버전을 쌓고 수정 요청을 주고받습니다. 설치할 프로그램은 없고, 주소 하나로 컴퓨터·휴대폰 어디서나 접속합니다.

계정 관리, 책·파트(단원) 만들기, 원고 올리기와 미리보기, 원고 위에 고칠 곳을 표시해 주고받는 수정 요청, 알림(휴대폰 푸시 포함), 파트별 자료함, 두 버전 비교, 관리자 운영 상태·백업까지 모두 쓸 수 있습니다.


역할	누구	할 수 있는 일
관리자	사이트 운영자(처음에는 교목님)	선생님 계정 만들기와 비밀번호 초기화, 책 만들기, 책의 편집장 지정
편집장	출판사 편집장(책마다 1명 이상)	파트 만들기, 담당 선생님 지정, 참여자 초대, 원고 위에 수정 요청 표시, 확인 완료·재요청, 파트 완료, 버전 삭제
선생님(저자)	집필진	자기 파트 원고 올리기, 요청에 답하기, 편집장에게 질문하기, 같은 책의 다른 파트 읽기

한 사람이 여러 책에 서로 다른 역할로 참여할 수 있습니다.

2 접속과 로그인


주소는 https://editbook.vercel.app 입니다. 크롬·엣지·사파리 어느 브라우저든 되고, 휴대폰에서도 같은 주소로 들어갑니다. 계정은 관리자가 만들어 아이디와 임시 비밀번호를 알려 줍니다.

1. 주소로 들어가면 로그인 화면이 나옵니다.
2. 아이디와 비밀번호를 넣고 `로그인`을 누릅니다. 아이디는 대소문자를 가리지 않습니다.
3. 처음 들어왔거나 관리자가 비밀번호를 초기화한 뒤라면 새 비밀번호 설정 화면이 먼저 나옵니다.
4. 끝나면 오른쪽 위 `로그아웃`으로 나갑니다. 공용 컴퓨터에서는 꼭 로그아웃하세요.



로그인 화면. 아이디와 비밀번호를 넣고 [로그인]을 누른다.


아이디나 비밀번호가 틀리면 아래처럼 빨간 안내가 뜹니다. 같은 아이디로 15분 안에 10번 틀리면 15분 동안 잠깁니다. 비밀번호를 잊었으면 관리자에게 초기화를 부탁하세요(10절 참고).



틀렸을 때 나오는 안내.

첫 로그인: 새 비밀번호 정하기

임시 비밀번호로 처음 들어오면 아래 화면이 나옵니다. 8자 이상으로 새 비밀번호를 두 번 같게 넣고 `비밀번호 변경`을 누르면 책 목록으로 넘어갑니다. 이 화면을 건너뛸 수는 없습니다.




첫 로그인 때 나오는 새 비밀번호 설정 화면.


3 내 책 (책 목록)

로그인하면 내가 참여 중인 책이 카드로 나옵니다. 카드에는 편집장 이름, 교사 수, 파트 수와 함께 이 책에서 나의 역할(편집장 또는 교사)이 붙어 있습니다. 카드를 누르면 그 책의 화면으로 들어갑니다.


- 카드에 **내 차례 N**이 보이면 그 책에서 내가 할 일이 있는 파트가 N개라는 뜻입니다. **상대 차례 N**은 상대방이 볼 차례인 파트 수입니다.
- 참여 중인 책이 없으면 "참여 중인 책이 없습니다"라고 나옵니다. 편집장이나 관리자가 책에 초대하면 나타납니다.
- 끝난 책(보관됨)은 바탕이 옅어지고 "보관됨" 표시가 붙습니다. 들어가서 볼 수는 있지만 바꿀 수는 없습니다.
- 관리자에게는 오른쪽 위에 계정 관리·책 관리 버튼이 크게 보입니다. 상단 바에도 같은 버튼이 있어 어느 화면에서든 바로 갈 수 있습니다.



교사로 로그인했을 때의 내 책 화면.



관리자로 로그인하면 오른쪽 위와 상단 바에 계정 관리·책 관리 버튼이 보인다.



요청을 받은 선생님의 카드. 내 차례 1, 상대 차례 1.

4 책 화면 (파트 목록)

책 하나를 열면 파트(단원) 목록이 순서대로 나옵니다. 왼쪽에는 내 책 목록이 있어 다른 책으로 바로 옮겨갈 수 있습니다.

윗부분에는 책 제목, 편집장·교사·파트 수, 그리고 세 가지 개수 칩이 있습니다.

칩	뜻
내 차례	내가 움직여야 하는 파트 수. 선생님에게는 답할 요청이 남은 파트, 편집장에게는 확인하거나 검토할 것이 있는 파트입니다.
상대 차례	상대방이 움직일 차례인 파트 수
완료	편집장이 완료로 표시한 파트 수

파트 한 줄에는 순서, 제목, 메모, 최신 버전과 날짜, 담당 선생님, 진행 칸, 상태가 나옵니다. **파트 제목을 누르면 그 파트의 편집실(5·6절)로 들어갑니다.** 내가 담당인 파트에는 "내 파트" 꼬리표가, 내가 할 일이 있는 파트에는 빨간 "내 차례" 꼬리표가 붙습니다.

상태	뜻
원고 없음	아직 올린 원고가 없습니다.
편집장 검토 중	원고가 올라왔고 열린 요청이 없습니다. 편집장이 읽을 차례입니다.
요청 N	선생님이 답할 요청이 N개 남았습니다.
확인 대기 N	선생님이 응답했거나 질문을 남겨 편집장이 볼 것이 N개 있습니다.
완료	편집장이 최신 버전을 완료로 표시했습니다.

배지 색은 보는 사람에 따라 바뀝니다. 같은 "요청 2"라도 선생님에게는 빨강(내 차례), 편집장에게는 노랑(상대 차례)으로 보입니다.



교사 박지훈의 책 화면. 담당 파트에 "내 파트" 꼬리표가 붙는다.

편집장이나 관리자에게는 오른쪽 위에 참여자·파트 관리 버튼이 보입니다. 교사에게는 이 버튼이 없습니다.



편집장 김은혜의 책 화면. 참여자·파트 관리 버튼이 있다.


휴대폰에서는 같은 내용이 위아래로 쌓여 보입니다. 맨 위 "내 책으로"를 누르면 책 목록으로 돌아갑니다.



휴대폰에서 본 책 화면.

5 원고 올리기와 버전

원고는 파트마다 올립니다. 책 화면에서 파트 제목을 누르면 파트 편집실이 열립니다. 왼쪽은 원고 미리보기, 오른쪽은 요청 목록과 새 버전 올리기, 버전 목록입니다. 담당 선생님과 편집장만 올릴 수 있고, 같은 책의 다른 선생님은 보기와 내려받기만 됩니다.



파트 제목은 밑줄이 있는 링크다. 누르면 파트 편집실로 들어간다.



아직 원고가 없는 파트. 오른쪽에 새 버전 올리기 칸이 있다.

원고 올리는 순서

1. 오른쪽 "새 버전 올리기"의 점선 상자에 파일을 끌어다 놓거나, **원고 파일**의 `파일 선택`으로 고릅니다. 한글(hwp, hwpx), 워드(docx), PDF를 올릴 수 있고 한 파일에 100MB까지입니다.
2. 필요하면 **메모**에 한 줄을 적습니다. 예: 초고, 1·3번 요청 반영.
3. `이 파일로 새 버전 올리기`를 누릅니다. 진행 막대가 차고 나면 왼쪽에 원고가 펼쳐집니다.



한글 파일을 고른 모습. 미리보기용 PDF 칸은 비워 둬도 된다.

파일 종류마다 다른 점

파일	사이트에서 보이는 방식
한글 hwp, hwpx	올릴 때 사이트가 미리보기 PDF를 자동으로 만들어 함께 저장합니다. 몇 초에서 수십 초 걸리며 "미리보기 PDF를 만드는 중 (3/12쪽)"이 표시됩니다. 표·글꼴이 많아 모양이 틀어지면, 한글에서 [파일 → PDF로 저장]한 파일을 **미리보기용 PDF** 칸에 함께 붙이세요. 그러면 자동 변환 대신 그 PDF를 씁니다.
워드 docx	자동 변환이 없습니다. 워드에서 PDF로 저장한 파일을 **미리보기용 PDF** 칸에 함께 올려야 사이트에서 보이고 요청도 표시할 수 있습니다.
PDF	그 자체가 미리보기입니다.




한글 파일만 올렸는데 표와 로고까지 미리보기로 펼쳐진 모습.

> 미리보기는 한글·워드 원본과 조금 다를 수 있습니다. 쪽 나눔이나 글꼴이 중요하면 원본 내려받기 로 원래 파일을 열어 확인하세요.

버전

- 올릴 때마다 v1, v2, v3…으로 번호가 붙고 덮어쓰지 않습니다. 오른쪽 아래 "버전" 목록에 올린 사람, 시각, 메모, 파일 이름이 남습니다.
- 위쪽 **버전** 상자에서 예전 버전을 골라 볼 수 있습니다.
- 원본 내려받기 는 지금 보고 있는 버전의 원래 파일을 원래 이름 그대로 내려받습니다. 버전 목록의 "미리보기 PDF"로 PDF도 받을 수 있습니다.
- 잘못 올린 버전은 편집장이 버전 목록의 버전 삭제 로 지웁니다. 한 번 더 지우기 를 눌러야 지워지고 되돌릴 수 없습니다. 요청이 달린 버전은 지울 수 없습니다.



버전 삭제는 한 번 더 확인한다.

두 버전 나란히 비교

미리보기가 있는 버전이 두 개 이상이면 파트 머리에 `두 버전 비교`가 생깁니다. 누르면 두 버전이 왼쪽·오른쪽에 나란히 펼쳐지고, 위쪽 **앞·뒤** 상자로 비교할 버전을 바꿉니다. 휴대폰에서는 위아래로 놓입니다.



v1과 v2를 나란히 펼친 비교 화면.

6 수정 요청 주고받기

편집장은 원고 위에 고칠 곳을 네모로 표시하고 메모를 남깁니다. 선생님은 그 자리를 보고 답하거나 고친 원고를 올립니다. 편집장이 확인하면 끝납니다. 요청마다 파트 안에서 1, 2, 3… 번호가 붙습니다.

편집장: 요청 남기기


1. 미리보기 위쪽 요청 표시 를 누릅니다. 버튼이 검게 바뀌고 "원고 위에서 고칠 곳을 끌어서 네모로 표시하세요"가 나옵니다.
2. 원고 위에서 마우스를 누른 채 끌어 네모를 그립니다.
3. 오른쪽에 "새 요청 · N쪽" 칸이 열립니다. 무엇을 어떻게 고칠지 적고 요청 남기기 를 누릅니다. 그만두려면 취소 .



[요청 표시]를 누른 뒤 원고 위에 네모를 그리는 중.



네모를 그리면 오른쪽에 요청 내용을 적는 칸이 열린다.



요청 두 개가 표시된 원고. 카드를 누르면 원고가 그 자리로 가고 네모가 강조된다.


요청의 상태

상태	뜻과 다음 차례
요청됨	편집장이 남긴 요청. 선생님 차례입니다.
응답함	선생님이 답글을 달았거나 새 버전으로 반영했습니다. 편집장 차례입니다.
확인 완료	편집장이 확인했습니다. 끝.
질문 / 답변됨	선생님이 남긴 질문(점선 네모)과, 편집장이 답한 뒤의 상태입니다.

네모와 배지의 색은 보는 사람 기준입니다. **빨강은 내 차례, 노랑은 상대 차례, 초록은 끝난 것**입니다.

선생님: 요청에 답하기

1. 내 책 카드나 책 화면의 빨간 "내 차례"를 보고 파트로 들어갑니다.
2. 오른쪽 요청 카드를 누르면 원고의 그 자리로 이동하고 네모가 강조됩니다. 원고의 네모를 눌러도 해당 카드가 열립니다.
3. 카드 아래 칸에 답을 적고 `답글 달고 응답하기`를 누르면 "응답함"으로 바뀝니다.



요청 카드를 열고 답글을 적는 선생님 화면.

선생님: 고친 원고로 한꺼번에 응답하기

새 버전을 올릴 때 "이 버전으로 응답하는 요청"에 열린 요청이 나옵니다. 반영한 요청을 체크하고 올리면, 체크한 요청이 모두 "응답함"이 되고 "v2에 반영했습니다"가 기록됩니다.



4번 요청을 체크하고 새 버전을 올리는 모습.

선생님: 편집장에게 질문하기


담당 선생님에게는 미리보기 위에 질문 표시 가 있습니다. 요청 표시와 같은 방법으로 네모를 그리고 질문을 남기면 점선 네모로 보입니다. 편집장이 답하면 "답변됨"이 됩니다.



선생님의 질문(점선)에 편집장이 답한 모습.

편집장: 확인 완료와 재요청

1. 책 화면이나 내 책 카드에서 빨간 "내 차례"인 파트로 들어갑니다. "응답함" 카드가 빨갛게 보입니다.
2. 카드를 열어 답과 원고를 봅니다. 새 버전으로 반영했다면 위쪽 **버전** 상자에서 새 버전을 고르면 됩니다.
3. 됐으면 `확인 완료`. 더 고칠 것이 있으면 칸에 무엇이 더 필요한지 적고 `재요청`을 누릅니다. 재요청하면 다시 "요청됨"이 되어 선생님 차례로 돌아갑니다.



응답함 카드를 연 편집장 화면. 댓글 달기, 확인 완료, 재요청 버튼이 있다.

예전 버전에 단 요청


새 버전이 올라와도 요청은 사라지지 않습니다. 다른 버전에 표시된 요청에는 "v1에서 표시됨"이 붙고, 카드를 누르면 그 버전의 그 쪽으로 이동합니다.



v2를 보고 있을 때 v1에 표시된 요청에는 "v1에서 표시됨"이 붙는다.

댓글에 파일 붙이기

요청 카드의 댓글 칸 아래 **파일 첨부**에서 파일을 고르면 댓글과 함께 올라갑니다(100MB까지). 파일만 붙이고 글 없이 보내도 됩니다. 붙인 파일은 "첨부: 파일이름"을 눌러 원래 이름으로 내려받습니다.



사진을 붙여 답한 댓글.

예전 버전의 요청을 새 버전 위에 다시 표시

새 버전을 보고 있을 때 "v1에서 표시됨" 카드를 누르면 `이 버전에 다시 표시` 가 보입니다(요청은 편집장, 질문은 담당 선생님). 누른 뒤 지금 원고 위에 네모를 다시 그리면 그 요청이 새 버전으로 옮겨지고 "v2에 다시 표시했습니다"가 기록됩니다. 그 버전 그대로 보고 싶으면 "v1에서 이 자리 보기"를 누르세요.



v1의 1번 요청을 v2 위에 다시 표시한 모습.

파트 완료

편집장은 파트 머리의 이 파트 완료 를 눌러 최신 버전을 완료로 표시합니다. 책 화면에서 초록 "완료"가 됩니다. 새 버전이 올라오면 완료는 저절로 풀리고, 완료 취소 로 직접 풀 수도 있습니다.


> 오른쪽 요청 목록은 처음에 진행 중인 것만 보입니다. 끝난 것까지 보려면 **전체 N개 보기**를 누르세요. 같은 책의 다른 선생님은 요청을 볼 수만 있고 표시나 댓글은 할 수 없습니다.

7 알림과 휴대폰 설치

요청·질문·답글·확인 완료·재요청·새 버전·담당 지정·책 초대가 생기면 해당하는 사람에게 알림이 갑니다. 자기가 한 일은 자기에게 알리지 않습니다.

사이트 안 알림함

- 오른쪽 위 **종 모양**에 안 읽은 알림 수가 빨간 숫자로 붙습니다.
- 종을 누르면 알림함이 열립니다. 알림을 누르면 그 요청이 있는 파트, 그 버전, 그 카드로 바로 이동하고 읽음으로 바뀝니다.
- `모두 읽음으로`로 한꺼번에 읽음 표시를 할 수 있습니다.



안 읽은 알림은 붉은 바탕에 점이 붙는다.


휴대폰·컴퓨터로 푸시 받기

1. 알림함 아래 "휴대폰·컴퓨터 알림"에서 `이 기기에서 알림 받기`를 누릅니다.
2. 브라우저가 알림을 허용할지 물으면 **허용**을 누릅니다.
3. `시험 알림 보내기`로 잘 오는지 확인합니다. 사이트를 닫아 두어도 알림이 옵니다.

기기마다 따로 켭니다. 끄려면 같은 자리에서 `이 기기 알림 끄기`를 누릅니다. 크롬 시크릿 창에서는 푸시가 되지 않습니다.

휴대폰 홈 화면에 설치하기


- **아이폰·아이패드**: 사파리로 주소를 연 뒤 아래쪽 [공유] → [홈 화면에 추가]. 홈 화면의 EditBook 아이콘으로 다시 열어야 푸시를 켤 수 있습니다(iOS 16.4 이상).
- **안드로이드**: 크롬 메뉴(점 세 개) → [홈 화면에 추가] 또는 [앱 설치].



휴대폰에서 본 파트 편집실. 위는 원고, 아래는 요청 목록.

8 자료함

파트마다 사진·참고 파일을 모아 두는 곳입니다. 파트 화면 위의 **자료함** 탭을 누르면 열립니다. 같은 책의 참여자는 모두 볼 수 있고, 담당 선생님과 편집장이 올립니다.



사진은 미리보기 그림으로, 파일과 링크는 목록으로 보인다.

파일 올리기

1. 오른쪽 "파일 올리기"의 점선 상자에 파일을 여러 개 끌어다 놓거나 `파일 선택`으로 고릅니다. 어떤 형식이든 파일당 2GB까지 올릴 수 있습니다.
2. 필요하면 먼저 **설명 한 줄**을 적어 두세요. 이번에 올리는 파일 모두에 붙습니다.
3. 파일마다 진행 막대가 차고 "완료"가 되면 왼쪽 목록에 나타납니다.

큰 파일은 조각으로 나눠 올리고, 조각이 끊기면 저절로 다시 보냅니다. 다만 올리는 도중 화면을 닫으면 처음부터 다시 올려야 합니다.

링크 걸기

아주 큰 자료는 구글 드라이브에 두고 "링크 걸기"에 공유 주소와 이름을 넣으세요. 목록의 링크를 누르면 새 창으로 열립니다.

내려받기와 지우기

- **내려받기**는 원래 이름 그대로 받습니다. 50MB가 넘는 파일은 저장소에서 바로 받기 때문에 이름이 영문·숫자로 바뀔 수 있습니다.
- **지우기**는 올린 사람과 편집장만 보이며, **정말 지우기**를 한 번 더 눌러야 지워집니다.

9 참여자·파트 관리 (편집장)

책 화면의 참여자·파트 관리 버튼을 누르면 이 화면이 열립니다. 편집장과 관리자만 들어올 수 있고, 보관된 책은 바꿀 수 없습니다.



참여자·파트 관리 화면. 위는 참여자, 아래는 파트.

참여자 넣고 빼기

1. 아래 "참여자 추가" 띠에서 **계정**을 고릅니다. 관리자가 미리 계정을 만들어 두어야 목록에 나옵니다.
2. **역할**을 편집장 또는 교사로 고르고 추가를 누릅니다.
3. 빼려면 이름 옆 제거를 누릅니다. 그 사람이 담당하던 파트는 "담당 없음"이 됩니다.

> 계정 칸에 "추가할 계정이 없습니다"라고 나오면, 사이트의 모든 계정이 이미 이 책에 들어와 있다는 뜻입니다. 새 선생님을 넣으려면 먼저 관리자가 **계정 관리**에서 계정을 만들어야 합니다(10절).

같은 사람을 여러 책에 다른 역할로 넣을 수 있습니다. 한 책에 편집장이 여러 명이어도 됩니다.

파트 만들기

1. 아래 "파트 추가" 띠에서 **제목**을 적습니다. 예: 4단원 종교와 삶.
2. **담당**에서 담당 선생님을 고릅니다. 이 책의 참여자만 고를 수 있습니다. 나중에 정해도 됩니다.
3. 추가 를 누르면 맨 아래 순서로 들어갑니다.


파트 고치기

- 제목과 메모는 칸을 고친 뒤 그 줄의 저장 을 눌러야 저장됩니다. 메모는 파트 목록에서 제목 아래 작은 글씨로 보입니다.
- 담당은 고르는 즉시 저장됩니다. 저장 을 누를 필요가 없습니다.
- 순서는 오른쪽 위·아래 화살표로 한 칸씩 옮깁니다. 번호는 자동으로 다시 매겨집니다.
- 파트 지우기는 아직 없습니다. 잘못 만든 파트는 제목을 바꿔 다시 쓰세요.

10 관리자 화면

관리자로 로그인하면 "내 책" 화면 오른쪽 위와 상단 바에 계정 관리와 책 관리 버튼이 보입니다. 새 책을 시작하는 순서는 **계정 만들기 → 책 만들기(편집장 지정) → 편집장이 참여자·파트 관리에서 선생님과 파트 넣기**입니다.

계정 관리



계정 관리 화면. 아래 띠에서 계정을 만들고, 각 줄에서 비밀번호를 초기화한다.

선생님 계정 만들기

1. 아래 "계정 만들기" 띠에 **아이디**, **이름**, **임시 비밀번호(8자 이상)**를 적습니다.
2. 아이디는 영문 소문자·숫자와 `. _ @ -` 만 쓸 수 있고 공백은 안 됩니다. 대문자로 적어도 소문자로 저장됩니다. 이메일 주소를 아이디로 써도 됩니다.
3. 사이트 운영을 맡길 사람이면 **관리자**에 체크합니다. 보통은 비워 둡니다.

4. 만들기를 누른 뒤, 아이디와 임시 비밀번호를 그 선생님께 직접 알려 줍니다. 선생님은 첫 로그인 때 비밀번호를 새로 정하게 됩니다. 아직 한 번도 들어오지 않은 계정에는 첫 로그인 전 표시가 붙습니다.

비밀번호 초기화

1. 그 사람 줄의 **새 비밀번호** 칸에 8자 이상 임시 비밀번호를 적고 초기화를 누릅니다.
2. 그 사람은 즉시 로그아웃되고, 다음 로그인 때 새 비밀번호를 정해야 합니다.
3. 임시 비밀번호를 본인에게 직접 알려 줍니다.

계정 삭제는 없습니다. 더 쓰지 않는 계정은 책에서 제거하고 그대로 두면 됩니다.

책 관리




책 관리 화면. 아래 띠에서 책을 만들고, 각 줄에서 보관·복원한다.

1. 아래 "책 만들기" 띠에 **제목**을 적고 **편집장**을 고른 뒤 만들기를 누릅니다. 편집장은 그 책의 참여자로 자동 등록됩니다.
2. 제목을 누르면 그 책 화면으로 들어갑니다. 관리자는 모든 책에 편집장과 같은 권한으로 들어갈 수 있습니다.
3. 한 권이 끝나면 보관을 누릅니다. 보관된 책은 참여자에게 흐리게 보이고 읽기만 됩니다. 다시 쓰려면 복원을 누릅니다.

운영 상태와 백업

관리자의 상단 바와 내 책 화면에 운영 상태가 있습니다. 데이터베이스와 파일 저장소가 정상인지, 계정·책·버전·요청·자료가 얼마나 쌓였는지, 마지막 백업이 언제인지 보여 줍니다.

1. 지금 백업 내려받기를 누르면 모든 기록과 파일 목록이 담긴 JSON 파일 하나가 내려받아집니다.
2. 계정 정보가 들어 있으니 안전한 곳(개인 클라우드 등)에 보관하세요. 비밀번호는 암호화된 형태로만 들어 있습니다.
3. 일주일에 한 번쯤 받아 두기를 권합니다. 7일이 지나면 "N일 지남" 표시가 붙습니다.



관리자 운영 상태 화면.

11 자주 겪는 문제

증상	원인과 해결
"아이디 또는 비밀번호가 맞지 않습니다"	아이디에 공백이나 대문자가 섞였는지, 비밀번호 자판(한/영)이 맞는지 확인합니다. 계속 안 되면 관리자에게 초기화를 부탁합니다.
"로그인 시도가 너무 많습니다. N분 뒤에 다시 시도하세요"	15분 안에 10번 틀리면 15분 동안 잠깁니다. 기다렸다가 다시 하거나 관리자에게 초기화를 부탁합니다.
로그인했는데 새 비밀번호 화면만 나온다	첫 로그인이거나 관리자가 초기화한 계정입니다. 새 비밀번호를 정하면 지나갑니다.
갑자기 로그아웃됐다	관리자가 비밀번호를 초기화했거나 본인이 비밀번호를 바꾸면 모든 기기에서 로그아웃됩니다. 다시 로그인하세요.
책이 하나도 안 보인다	아직 어떤 책에도 참여자로 들어가 있지 않습니다. 편집장에게 추가를 부탁합니다.
[참여자·파트 관리] 버튼이 없다	교사 역할에는 이 버튼이 없습니다. 편집장이나 관리자만 할 수 있습니다.
참여자 추가 칸에 "추가할 계정이 없습니다"	모든 계정이 이미 이 책에 들어와 있습니다. 관리자가 계정 관리에서 새 계정을 먼저 만들어야 합니다.
책이 흐리게 보이고 바꿀 수 없다	보관된 책입니다. 관리자가 [복원]하면 다시 쓸 수 있습니다.
파일을 끌어다 놓았는데 브라우저가 파일을 열어 버린다	파일은 파트 편집실 오른쪽 "새 버전 올리기"의 **점선 상자 안**에 놓아야 합니다. 다른 곳에 놓으면 브라우저가 파일을 엽니다.
새 버전 올리기 칸이 없다	이 파트의 담당 선생님과 편집장만 올릴 수 있습니다. 편집장에게 담당 지정을 부탁하세요.
"한글 파일을 읽어 PDF를 만들지 못했습니다"	한글에서 [파일 → PDF로 저장]한 파일을 미리보기용 PDF 칸에 붙여 다시 올리세요. 미리보기 없이 올리려면 버튼을 한 번 더 누르면 됩니다.
워드 원고가 미리보기에 안 보인다	워드는 자동 변환이 없습니다. 워드에서 PDF로 저장한 파일을 함께 올리세요.

증상	원인과 해결
[요청 표시]·[질문 표시] 버튼이 없다	미리보기 PDF가 없는 버전이거나, 이 파트의 담당이 아닌 선생님입니다. 편집장과 담당 선생님만 표시할 수 있습니다.
[버전 삭제]가 안 된다	편집장만 지울 수 있고, 요청이 달린 버전은 지울 수 없습니다.
휴대폰으로 알림이 안 온다	알림함에서 그 기기의 `이 기기에서 알림 받기`를 켰는지, 브라우저 알림을 허용했는지 확인합니다. 아이폰은 홈 화면에 설치한 앱으로 열어야 합니다. 시크릿 창에서는 되지 않습니다.
"알림이 차단되어 있습니다"	주소창 왼쪽 자물쇠 → 알림을 [허용]으로 바꾼 뒤 다시 켜세요.
자료함에 올리기 칸이 없다	이 파트의 담당 선생님과 편집장만 올릴 수 있습니다.
큰 파일을 올리다 멈췄다	화면을 닫지 않았다면 잠시 기다리세요. 끊긴 조각은 저절로 다시 보냅니다. 닫았다면 처음부터 다시 올립니다.
[두 버전 비교] 버튼이 없다	미리보기 PDF가 있는 버전이 두 개 이상이어야 생깁니다.
화면이 아예 안 열린다	`https://editbook.vercel.app/api/health` 를 열어 봅니다. `ok: true` 가 아니면 서버 문제이니 운영자(교목님)에게 알립니다.

12 알아 둘 한계

- 한글 자동 미리보기는 한글 프로그램과 글꼴·줄바꿈이 조금 다를 수 있습니다. 정확해야 하면 한글에서 PDF로 저장한 파일을 함께 올리세요.
- 워드(docx)는 자동 미리보기가 없습니다. PDF를 함께 올려야 보입니다.
- 사이트 안에서 원고 본문을 직접 고치지는 않습니다. 원고는 한글·워드에서 고쳐 새 버전으로 올립니다.
- 로그인 시도 제한은 서버 한 대 단위로 셉니다. 여러 서버가 동시에 뜨면 실제 허용 횟수가 조금 늘 수 있습니다.
- 푸시 알림은 브라우저가 허락하는 범위에서만 옵니다(아이폰은 홈 화면 설치 필요, 시크릿 창 불가).
- 백업은 관리자가 직접 내려받아야 합니다. 파일 자체는 Vercel 저장소에 있고, 백업에는 그 목록이 들어갑니다.

EditBook 사용 설명서 · 2026-11-05 · 화면은 이후 업데이트로 조금 달라질 수 있습니다.