EditBook 사용 설명서

2026년 11월 4일 · 1단계(로그인·책·파트·계정 관리) 기준 · 접속 주소 https://editbook.vercel.app

차례

1. EditBook이 하는 일
2. 접속과 로그인
3. 내 책 (책 목록)
4. 책 화면 (파트 목록)
5. 참여자·파트 관리 (편집장)
6. 관리자 화면
7. 자주 겪는 문제
8. 다음 단계에서 달라지는 것

1 EditBook이 하는 일

EditBook은 선생님들과 편집장이 교과서 원고를 함께 다듬는 웹 편집실입니다. 원고는 지금처럼 한글(hwp, hwpx)이나 워드(docx)로 쓰고, 이 사이트에는 그 파일을 올려 버전을 쌓고 수정 요청을 주고받습니다. 설치할 프로그램은 없고, 주소 하나로 컴퓨터·휴대폰 어디서나 접속합니다.

지금 쓸 수 있는 것(1단계)은 로그인, 책 만들기, 파트(단원) 나누기, 담당 선생님 정하기, 계정 관리입니다. 원고 올리기·미리보기·수정 요청은 다음 단계에서 열립니다(8절 참고).


역할	누구	할 수 있는 일
관리자	사이트 운영자(처음에는 교목님)	선생님 계정 만들기와 비밀번호 초기화, 책 만들기, 책의 편집장 지정
편집장	출판사 편집장(책마다 1명 이상)	파트 만들기, 담당 선생님 지정, 참여자 초대, 수정 요청과 확인(다음 단계)
선생님(저자)	집필진	자기 파트 원고 올리기와 요청에 답하기(다음 단계), 같은 책의 다른 파트 읽기

한 사람이 여러 책에 서로 다른 역할로 참여할 수 있습니다.

2 접속과 로그인


주소는 https://editbook.vercel.app 입니다. 크롬·엣지·사파리 어느 브라우저든 되고, 휴대폰에서도 같은 주소로 들어갑니다. 계정은 관리자가 만들어 아이디와 임시 비밀번호를 알려 줍니다.

1. 주소로 들어가면 로그인 화면이 나옵니다.
2. 아이디와 비밀번호를 넣고 `로그인`을 누릅니다. 아이디는 대소문자를 가리지 않습니다.
3. 처음 들어왔거나 관리자가 비밀번호를 초기화한 뒤라면 새 비밀번호 설정 화면이 먼저 나옵니다.
4. 끝나면 오른쪽 위 `로그아웃`으로 나갑니다. 공용 컴퓨터에서는 꼭 로그아웃하세요.



로그인 화면. 아이디와 비밀번호를 넣고 [로그인]을 누른다.


아이디나 비밀번호가 틀리면 아래처럼 빨간 안내가 뜹니다. 같은 아이디로 15분 안에 10번 틀리면 15분 동안 잠깁니다. 비밀번호를 잊었으면 관리자에게 초기화를 부탁하세요(6절 참고).



틀렸을 때 나오는 안내.

첫 로그인: 새 비밀번호 정하기

임시 비밀번호로 처음 들어오면 아래 화면이 나옵니다. 8자 이상으로 새 비밀번호를 두 번 같게 넣고 `비밀번호 변경`을 누르면 책 목록으로 넘어갑니다. 이 화면을 건너뛸 수는 없습니다.




첫 로그인 때 나오는 새 비밀번호 설정 화면.


3 내 책 (책 목록)

로그인하면 내가 참여 중인 책이 카드로 나옵니다. 카드에는 편집장 이름, 교사 수, 파트 수와 함께 이 책에서 나의 역할(편집장 또는 교사)이 붙어 있습니다. 카드를 누르면 그 책의 화면으로 들어갑니다.

- 참여 중인 책이 없으면 "참여 중인 책이 없습니다"라고 나옵니다. 편집장이나 관리자가 책에 초대하면 나타납니다.
- 끝난 책(보관됨)은 바탕이 옅어지고 "보관됨" 표시가 붙습니다. 들어가서 볼 수는 있지만 바꿀 수는 없습니다.
- 관리자에게는 오른쪽 위에 계정 관리 · 책 관리 버튼이 크게 보입니다. 상단 바에도 같은 버튼이 있어 어느 화면에서든 바로 갈 수 있습니다.



교사로 로그인했을 때의 내 책 화면.



관리자로 로그인하면 오른쪽 위와 상단 바에 계정 관리·책 관리 버튼이 보인다.

4 책 화면 (파트 목록)

책 하나를 열면 파트(단원) 목록이 순서대로 나옵니다. 왼쪽에는 내 책 목록이 있어 다른 책으로 바로 옮겨갈 수 있습니다.

윗부분에는 책 제목, 편집장·교사·파트 수, 그리고 세 가지 개수 칩이 있습니다.

칩	뜻
내 차례	내가 응답해야 하는 요청이 있는 파트 수
상대 차례	상대방이 확인하거나 검토 중인 파트 수
완료	편집장이 완료로 표시한 파트 수

파트 한 줄에는 순서, 제목, 메모, 담당 선생님, 진행 칸, 상태가 나옵니다. 내가 담당인 파트에는 "내 파트" 꼬리표가 붙습니다. 지금은 원고 올리기가 아직 없어서 모든 파트가 원고 없음 이며, 다음 단계부터 상태가 바뀝니다.



교사 박지훈의 책 화면. 담당 파트에 "내 파트" 꼬리표가 붙는다.

편집장이나 관리자에게는 오른쪽 위에 참여자·파트 관리 버튼이 보입니다. 교사에게는 이 버튼이 없습니다.



편집장 김은혜의 책 화면. 참여자·파트 관리 버튼이 있다.

휴대폰에서는 같은 내용이 위아래로 쌓여 보입니다. 맨 위 "내 책으로"를 누르면 책 목록으로 돌아갑니다.


EditBook
박지훈
로그아웃
< 내 책으로
중학교 종교 2
편집장 김은혜 · 교사 3명 · 파트 5개
내 차례 0
상대 차례 0
완료 0
1
1단원 종교란 무엇인가
내 파트
도입부 사진 교체 예정
담당 박지훈
원고 없음
2
2단원 성경의 세계
담당 이수민
원고 없음
3
3단원 예수의 삶과 가르침
내 파트
담당 박지훈
원고 없음
4
4단원 종교와 삶
활동지 2개 포함
담당 최민준
원고 없음
5
5단원 이웃과 더불어
담당 없음
원고 없음

휴대폰에서 본 책 화면.

5 참여자·파트 관리 (편집장)

책 화면의 참여자·파트 관리 버튼을 누르면 이 화면이 열립니다. 편집장과 관리자만 들어올 수 있고, 보관된 책은 바꿀 수 없습니다.



참여자·파트 관리 화면. 위는 참여자, 아래는 파트.

참여자 넣고 빼기

1. 아래 "참여자 추가" 띠에서 **계정**을 고릅니다. 관리자가 미리 계정을 만들어 두어야 목록에 나옵니다.
2. **역할**을 편집장 또는 교사로 고르고 추가를 누릅니다.
3. 빼려면 이름 옆 제거를 누릅니다. 그 사람이 담당하던 파트는 "담당 없음"이 됩니다.

> 계정 칸에 "추가할 계정이 없습니다"라고 나오면, 사이트의 모든 계정이 이미 이 책에 들어와 있다는 뜻입니다. 새 선생님을 넣으려면 먼저 관리자가 **계정 관리**에서 계정을 만들어야 합니다(6절).

같은 사람을 여러 책에 다른 역할로 넣을 수 있습니다. 한 책에 편집장이 여러 명이어도 됩니다.

파트 만들기

1. 아래 "파트 추가" 띠에서 **제목**을 적습니다. 예: 4단원 종교와 삶.
2. **담당**에서 담당 선생님을 고릅니다. 이 책의 참여자만 고를 수 있습니다. 나중에 정해도 됩니다.
3. 추가 를 누르면 맨 아래 순서로 들어갑니다.


파트 고치기

- 제목과 메모는 칸을 고친 뒤 그 줄의 저장 을 눌러야 저장됩니다. 메모는 파트 목록에서 제목 아래 작은 글씨로 보입니다.
- 담당은 고르는 즉시 저장됩니다. 저장 을 누를 필요가 없습니다.
- 순서는 오른쪽 위·아래 화살표로 한 칸씩 옮깁니다. 번호는 자동으로 다시 매겨집니다.
- 파트 지우기는 아직 없습니다. 잘못 만든 파트는 제목을 바꿔 다시 쓰세요.

6 관리자 화면

관리자로 로그인하면 "내 책" 화면 오른쪽 위와 상단 바에 계정 관리와 책 관리 버튼이 보입니다. 새 책을 시작하는 순서는 **계정 만들기 → 책 만들기(편집장 지정) → 편집장이 참여자·파트 관리에서 선생님과 파트 넣기**입니다.

계정 관리



계정 관리 화면. 아래 띠에서 계정을 만들고, 각 줄에서 비밀번호를 초기화한다.

선생님 계정 만들기

1. 아래 "계정 만들기" 띠에 **아이디**, **이름**, **임시 비밀번호(8자 이상)**를 적습니다.
2. 아이디는 영문 소문자·숫자와 `. _ @ -` 만 쓸 수 있고 공백은 안 됩니다. 대문자로 적어도 소문자로 저장됩니다. 이메일 주소를 아이디로 써도 됩니다.
3. 사이트 운영을 맡길 사람이면 **관리자**에 체크합니다. 보통은 비워 둡니다.

4. 만들기 를 누른 뒤, 아이디와 임시 비밀번호를 그 선생님께 직접 알려 줍니다. 선생님은 첫 로그인 때 비밀번호를 새로 정하게 됩니다. 아직 한 번도 들어오지 않은 계정에는 첫 로그인 전 표시가 붙습니다.

비밀번호 초기화

1. 그 사람 줄의 **새 비밀번호** 칸에 8자 이상 임시 비밀번호를 적고 초기화 를 누릅니다.
2. 그 사람은 즉시 로그아웃되고, 다음 로그인 때 새 비밀번호를 정해야 합니다.
3. 임시 비밀번호를 본인에게 직접 알려 줍니다.

계정 삭제는 없습니다. 더 쓰지 않는 계정은 책에서 제거하고 그대로 두면 됩니다.

책 관리



책 관리 화면. 아래 띠에서 책을 만들고, 각 줄에서 보관·복원한다.

1. 아래 "책 만들기" 띠에 **제목**을 적고 **편집장**을 고른 뒤 만들기 를 누릅니다. 편집장은 그 책의 참여자로 자동 등록됩니다.
2. 제목을 누르면 그 책 화면으로 들어갑니다. 관리자는 모든 책에 편집장과 같은 권한으로 들어갈 수 있습니다.
3. 한 권이 끝나면 보관 을 누릅니다. 보관된 책은 참여자에게 흐리게 보이고 읽기만 됩니다. 다시 쓰려면 복원 을 누릅니다.

7 자주 겪는 문제

증상	원인과 해결
"아이디 또는 비밀번호가 맞지 않습니다"	아이디에 공백이나 대문자가 섞였는지, 비밀번호 자판(한/영)이 맞는지 확인합니다. 계속 안 되면 관리자에게 초기화를 부탁합니다.
"로그인 시도가 너무 많습니다. N분 뒤에 다시 시도하세요"	15분 안에 10번 틀리면 15분 동안 잠깁니다. 기다렸다가 다시 하거나 관리자에게 초기화를 부탁합니다.
로그인했는데 새 비밀번호 화면만 나온다	첫 로그인이거나 관리자가 초기화한 계정입니다. 새 비밀번호를 정하면 지나갑니다.
갑자기 로그아웃됐다	관리자가 비밀번호를 초기화했거나 본인이 비밀번호를 바꾸면 모든 기기에서 로그아웃됩니다. 다시 로그인하세요.
책이 하나도 안 보인다	아직 어떤 책에도 참여자로 들어가 있지 않습니다. 편집장에게 추가를 부탁합니다.
[참여자·파트 관리] 버튼이 없다	교사 역할에는 이 버튼이 없습니다. 편집장이나 관리자만 할 수 있습니다.
참여자 추가 칸에 "추가할 계정이 없습니다"	모든 계정이 이미 이 책에 들어와 있습니다. 관리자가 계정 관리에서 새 계정을 먼저 만들어야 합니다.
책이 흐리게 보이고 바꿀 수 없다	보관된 책입니다. 관리자가 [복원]하면 다시 쓸 수 있습니다.
화면이 아예 안 열린다	`https://editbook.vercel.app/api/health` 를 열어 봅니다. `ok: true` 가 아니면 서버 문제이니 운영자(교목님)에게 알립니다.

8 다음 단계에서 달라지는 것

원고 작업은 다음 단계부터 이 사이트 안에서 이루어집니다. 파일을 메일이나 카톡으로 주고받지 않습니다.

1. 담당 선생님이 파트 화면에서 한글(hwp, hwpx)이나 워드(docx) 원고를 올립니다. 올릴 때마다 v1, v2처럼 번호가 붙고 이전 버전도 남습니다.
2. 서버가 올린 파일을 PDF로 바꿔 사이트 안에서 바로 펼쳐 보여 줍니다. 따로 내려받아 열 필요가 없습니다. 변환이 깨지는 파일을 대비해 한글·워드에서 직접 뽑은 PDF를 함께 첨부할 수도 있습니다.
3. 편집장은 미리보기 위에 고칠 곳을 네모로 표시하고 메모를 씁니다. 그 자리에 번호가 붙은 수정 요청이 생깁니다.
4. 선생님은 요청을 누르면 원고의 그 자리로 바로 이동합니다. 댓글로 답하거나 고친 원고를 새 버전으로 올리면 요청이 "응답함"이 됩니다.
5. 편집장이 확인하면 "확인 완료", 더 고칠 것이 있으면 "재요청"이 됩니다. 파트와 책 화면의 "내 차례·상대 차례·완료" 숫자가 이 흐름에 따라 바뀝니다.
6. 그 뒤 알림(앱 안 알림과 휴대폰 푸시), 파트별 자료함(사진·참고 파일), 두 버전 나란히 비교 순서로 붙습니다.

2단계의 첫 작업은 실제 원고 파일 몇 개로 PDF 변환 품질을 확인하는 것입니다. 한글·워드 원고 샘플이 준비되면 시작합니다.

EditBook 사용 설명서 · 2026-11-04 · 화면은 이후 업데이트로 조금 달라질 수 있습니다.