实验: VLAN 的配置与管理

一、 实验目的:

- 1. 了解 Vlan 的相关概念
- 2. 掌握基于交换机的 Vlan 配置
- 3. 掌握多台交换机利用 trunk 联通多个 Vlan 的配置

二、 实验环境和准备:

- 1. 实验环境: 联网的计算机网络实验室:
- 2. 实验时数: 2 学时;
- 3. 实验准备:
 - 1) 了解 IEEE802. 1Q 关于 Vlan 的概念
 - 2) 了解 IEEE802.1Q 关于 trunk 的概念

三、相关知识点:

什么是 vlan?

VLAN 是英文 Virtual Local Area Network 的缩写,即虚拟局域网。一方面,VLAN 建立在局域网交换机的基础之上;另一方面,VLAN 是局域交换网的灵魂。这是因为通过 VLAN 用户能方便地在网络中移动和快捷地组建宽带网络,而无需改变任何硬件和通信线路。这样,网络管理员就能从逻辑上对用户和网络资源进行分配,而无需考虑物理连接方式。 VLAN 充分体现了现代网络技术的重要特征:高速、灵活、管理简便和扩展容易。是否具有 VLAN 功能是衡量局域网交换机的一项重要指标。网络的虚拟化是未来网络发展的潮流。

VLAN 与普通局域网从原理上讲没有什么不同,但从用户使用和网络管理的角度来看, VLAN 与普通局域网最基本的差异体现在: VLAN 并不局限于某一网络或物理范围, VLAN 中的用户可以位于一个园区的任意位置,甚至位于不同的国家。

VLAN 具有以下优点:

a) 控制网络的广播风暴

采用 VLAN 技术,可将某个交换端口划到某个 VLAN 中,而一个 VLAN 的广播风暴不会影响其它 VLAN 的性能。

b) 确保网络安全

共享式局域网之所以很难保证网络的安全性,是因为只要用户插入一个活动端口,就能访问网络。而 VLAN 能限制个别用户的访问,控制广播组的大小和位置,甚至能锁定某台设备的 MAC 地址,因此 VLAN 能确保网络的安全性。

c) 简化网络管理

网络管理员能借助于 VLAN 技术轻松管理整个网络。例如需要为完成某个项目建立一个工作组网络,其成员可能遍及全国或全世界,此时,网络管理员只需设置几条命令,就能在几分钟内建立该项目的 VLAN 网络,其成员使用 VLAN 网络,就像在本地使用局域网一样。

VLAN 的分类主要有以下几种:

a) 基于端口的 VLAN

基于端口的 VLAN 是划分虚拟局域网最简单也是最有效的方法,这实际上是某些交换端口的集合,网络管理员只需要管理和配置交换端口,而不管交换端口连接什么设备。

b) 基于 MAC 地址的 VLAN

由于只有网卡才分配有 MAC 地址,因此按 MAC 地址来划分 VLAN 实际上是将某些工作站和服务器划属于某个 VLAN。事实上,该 VLAN 是一些 MAC 地址的集合。当设备移动时,VLAN 能够自动识别。但当网络规模很大,设备很多时,会给管理带来难度并且影响设备效率。


c) 基于第 3 层的 VLAN

基于第 3 层的 VLAN 是采用在路由器中常用的方法: IP 子网和 IPX 网络号等。其中,局域网交换机允许一个子网扩展到多个局域网交换端口,甚至允许一个端口对应于多个子网。

本次实验着重讲解的是基于端口的 VLAN 配置方法。

什么是 trunk?


在路由与交换领域,VLAN 的端口聚合叫 TRUNK 或 TRUNKING(前面我们学习的交换机端口聚合英文名称也叫 trunk 但是用途完全不同)。所谓的 TRUNKING 是用来在不同的交换机之间进行连接,以保证在跨越多个交换机上建立的同一个 VLAN 的成员能够相互通讯。其中交换机之间互联用的端口就称为 TRUNK 端口。与一般的交换机的级联不同,TRUNKING 是基于 OSI 第二层的。假设没有 TRUNKING 技术,如果你在 2 个交换机上分别划分了多个 VLAN(VLAN 也是基于 Layer2 的),那么分别在两个交换机上的 VLAN10和 VLAN20的各自的成员如果要互通,就需要在 A 交换机上设为 VLAN10的端口中取一个和交换机 B 上设为 VLAN10的某个端口作级联连接。VLAN20也是这样。那么如果交换机上划了 10个 VLAN 就需要分别连 10条线作级联,端口效率就太低了。 当交换机支持TRUNKING的时候,事情就简单了,只需要 2 个交换机之间有一条级联线,并将对应的端口设置为 Trunk,这条线路就可以承载交换机上所有 VLAN的信息。这样的话,就算交换机上设了上百个个 VLAN 也只用 1 个端口就解决了。



四、实验内容:

公司计财处和市场部分别有三台 PC 终端两部门合用一台交换机 DCS3950-26c,公司基于安全的考虑,希望在不增加投入的情况下将两个部门在逻辑上进行分割,相互不能进行互访。

【解决方案】通过使用 Vlan 的安全特性,将一台交换机在逻辑上划分成两台相互不关 联的交换机,从而使两个部门不能相互访问。



实验步骤:

- (1) 根据上面的拓扑图搭建网络实体环境,对每台 PC 终端进行 IP 地址的配置
- (2) 在各台终端之间使用 ping 命令测试其相互间的连通性,验证示例如下

pc>ping 192.168.1.4

Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=111ms TTL=128

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=62ms TTL=128

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=47ms TTL=128

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=63ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.4:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 47ms, Maximum = 111ms, Average = 70ms

- (3) 对交换机 3950-24 进行基于端口的 VLAN 设置
 - a) 创建 vlan10(代表计财处)和 vlan20 (代表市场部)

Switch>

Switch>en

Switch#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 10 //创建 vlan 10

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 20 //创建 vlan20

Switch(config-vlan)#exit

b) 检测创建的 vlan 是否生效

Switch#show vlan VLAN Name		Status	Ports				
1 default		ac	ra0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24				
10 VLAN0010 20 VLAN0020 1002 fddi-default 1003 token-ring-default 1004 fddinet-default 1005 trnet-default	act/u act/u; act/u;	nsup	\\vlan10 创致	建成功	25,140/21		
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans2							
1 enet 100001 10 enet 100010 20 enet 100020 1002 fddi 101002 1003 tr 101003 1004 fdnet 101004 1005 trnet 101005 Remote SPAN VLANs	1500 - 1500 - 1500 - 1500 - 1500 - 1500 -	- - - - -	- - - - -		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
Primary Secondary Typ		Ports					

如图,我们已经创建了两个 vlan,但 2 个 vlan 都没有进行端口绑定,所有的端口都归属与交换机的默认 vlan1 中

c) 将 PC 终端对应的交换机端口绑定到各自的 vlan 中,对于这个案例来说,我们将交换机的 1、2、3 端口绑定到 vlan10 中, 4、5、6 端口绑定到 vlan20 中

 同样的方法将 2、3、4、5、6 号终端绑定到不同的 vlan 中去。

d) 绑定完成之后,我们再次使用 show vlan 命令来确定我们的交换机物理端口是 否和 vlan 绑定成功


switch(Config)# exit switch#show vlan												
VLAN Name		Status	Ports									
1 default		a	ctive	Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24								
10 VLAN0010					Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3							
20 VLAN0020	active Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6											
1002 fddi-default			/unsup									
1003 token-ring-default	•											
1004 fddinet-default	act/unsup											
1005 trnet-default	act/unsup											
VLAN Type SAID Trans2	MTU	Parent	RingNo	BridgeN	No Stp	BrdgMode	e Trans1					
1 enet 100001	1500 -	-	-	-	-	0	0					
10 enet 100010	1500 -	-	-	-	-	0	0					
20 enet 100020	1500 -	-	-	-	-	0	0					
1002 fddi 101002	1500 -	-	-	-	-	0	0					
1003 tr 101003	1500 -	-	-	-	-	0	0					
More												

从上面的命令我们可以看出,vlan10 和 vlan20 都分别绑定了相应的端口,此时交换机在逻辑上已经分为了两台无相不关联的交换机,对应不同 vlan 的交换机物理端口是相互之间不能互通的。

(4) 检测实验配置结果,在部门用 ping 命令测试各台 PC 终端是否互联互通;跨部门用 ping 命令测试各台 PC 终端是否能互联互通,并将结果记录下来。

五、进阶练习: 跨交换机的 vlan 划分

如下拓扑,公司的计财处和市场部现在由两个楼层交换机将两个部门互联,两个交换机 用各自的 24 号端口进行级联,为了不增加布线成本,利用现有的两台交换机将两个部 门在逻辑上进行分割,使得两个部门不能互相访问。



【解决方案】我们已经知道 vlan 可以在逻辑上将一台交换机划分成多台交换机用,但在上面的网络环境中,需要将两台交换机在逻辑上分割成四台交换机,这样就需要两条级联线和占用四个交换机端口用于级联,而实际环境中不允许我们用两条级联线来连接交换机。基于以上条件,我们可以使用 trunk 技术来解决这一问题。

实验步骤:

- (1) 如图搭建网络实体环境。将一楼交换机的 2、3 号端口划分到 vlan10 ,一楼的 4、5 号端口划分到 vlan20,二楼交换机的 1 号端口划分到 vlan10,二楼交换机的 6 号端口划分到 vlan20.完成了这步工作之后,楼层内部门内的 PC 终端可以相互通讯,但是跨楼层的 pc 终端并不能互联。
- (2) 使用 trunk 技术将两台交换机的 vlan 信息共享。这就需要我们在两台交换机的级联端口即本案例的交换机 24 号物理端口进行 trunk 设置

Switch(config)#int f0/24 //进入交换机的第 24 号物理端口 Switch(config-if)#switchport mode trunk //将端口设置为 trunk 模式 Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan all //允许所有的 vlan 信息通过该 trunk

- (3) 用 show vlan、show run 等 命令来查看 vlan 和 trunk 的信息,并记录。
- (4) 使用 ping 命令来测试跨交换机相同部门和不同部门的终端连通性

六、思考题:

- (1) 简述什么是 IEEE802.1Q 的数据封装及其作用。
- (2) 使用什么方式可以控制 trunk 允许通过某些 vlan 通过,试举例说明。