Hibernate 更新部分更改的字段 hibernate update - 博客频道 - CSDN

Hibernate 中如果直接使用

Session.update(Object o); 或则是Session.updateOrUpdate(Object o);

会把这个表中的所有字段更新一遍。

如:

[java] view plaincopy

```
1. ExperClass4k e = new ExperClass4k();
          e.setTime(time);
3.
          e.setQ_num(q_num);
          e.setK(k);
5. if (str = "finch_fix") {
             e.setFinch fix cost1(cost1);
7.
             e.setFinch_fix_cost2(cost2);
8.
             e.setFinch_fix_cost(cost1 + cost2);
          } elseif (str == "my") {
9.
10.
              e.setMy_cost1(cost1);
11.
              e.setMy_cost2(cost2);
12.
              e.setMy_cost(cost1 + cost2);
13.
14. //session.save(e);
           session.saveOrUpdate(e);
```

我本想根据str判断,做出不同的更新策略,但是对于同一个time,Hibernate 的sql语句把所有字段都更改了一次(没有被set的值,Hibernate会直接赋值空)。

那么怎么只更改我们更新的字段呢?

有三种方法:

1. XML中设置property 标签 update = "false",如下:我们设置 age 这个属性在更改中不做更改 [html]view plaincopy

☑ 【 收藏到代码笔记】

在Annotation中 在属性GET方法上加上@Column(updatable=false)

[java] view plaincopy

- @Column(updatable=false)
 publicint getAge() {
 return age;
 }
- 2. 使用XML中的 dynamic-update="true"

[html] view plaincopy

1. <classname="com.sccin.entity.Student"table="student"dynamic-update="true">

OK,这样就不需要在字段上设置了。 但这样的方法在Annotation中没有

3. 使用HQL语句(灵活,方便) 使用HQL语句修改数据

[java] view plaincopy

1. publicvoid update(){

- Session session = HibernateUitl.getSessionFactory().getCurrentSession();
 session.beginTransaction();
 Query query = session.createQuery("update Teacher t set t.name = 'yangtianb' where id = 3");
- 5. query.executeUpdate();6. session.getTransaction().commit();
- 7. }