关于Linux字符集的查看及修改 - Yang-Blog - 博客园

一• 查看字符集

字符集在系统中体现形式是一个环境变量,其查看当前终端使用字符集的方式可以有以下几种方式:

1, [root@ ~]# echo \$LANG

en US. UTF-8

2, [root@~]# env |grep LANG

LANG=en_US. UTF-8

3, [root@david ~]# export | grep LANG

declare -x LANG="en US.UTF-8"

4, [root@~]# locale -a

//查看本地字符集

[root@ ~]# locale -m

//查看所有支持的字符集

二、set, env和export这三个命令的区别

set 显示当前shell的变量,包括当前用户的变量

env 显示当前用户的变量

export 显示当前导出成用户变量的shell变量

set 用来显示本地变量

env 用来显示环境变量

export 用来显示和设置环境变量

比如设置用户LANG

查看LANG env | grep LANG

设置LANG export LANG=zh CH. GBK

三、修改字符集的方式

需注意的是:如果默认语言是en_US.UTF-8,在Linux的字符和图形界面下都是无法显示和输入中文的。如果默认语言是中文,比如zh_CN.GB18030或者

zh CN. gb2312, 字符界面无法显示和输入, 图形界面可以。

修改的方式有如下两种:

1、直接设置变量的方式修改,命令如下两条命令:

[root@ ~]# LANG=xxx 或者 export LANG=xxx; [root@ ~]# LC_ALL="xxx" 或者 export LC_ALL="xxx";

注: xxx为欲修改为的字符集

查看标准的字符集的方法,1ocale - a命令,常用的有zh_CN. GB2312、zh_CN. GB18030或者zh_CN. UTF-8、en_US. UTF-8等,但是上述修改方式只会在当前shell中生效,新建shell此环境变量消失。

故平时登录系统执行"LANG="这个命令就没有乱码的缘故,意思就是取消了字符集的显示.

取消字符集还可以执行[root@~]# unset LANG这个命令。

2、修改文件方式,通过修改/etc/sysconfig/i18n文件控制

[root@~]# vim /etc/sysconfig/i18n

LANG="en_US. UTF-8"

//当前系统的语言环境变量

SUPPORTED="zh_CN. UTF-8:zh_CN. GB18030" //系统预置了那些语言支持 ,不在项目中的语言不能正常

显示

SYSFONT="latarcyrheb-sun16"

//定义控制台终端字体, 你文本登录的时候显示的字

latarcyrheb-sun16

修改文件保存退出之后要生效要执行如下命令,重启才可生效

[root@ ~]#source /etc/sysconfig/i18n