MANUAL PARA USUARIOS FINALES

Guía de Usuario TERRA Autoservicio

Kiosco digital, portal mayorista y backoffice · organizado por tipo de usuario

Sistema	TERRA Autoservicio (kiosco digital, portal mayorista y backoffice)
Versión del sistema	2.0
Versión del documento	1.1
Fecha	23 de octubre de 2026
Organización	TERRA Autoservicio · Grupo Terra SRL · Sucursal Equipetrol, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Dirigido a	Clientes en tienda, clientes mayoristas, administradores, vendedores y personal de despacho

Documento de uso interno de TERRA Autoservicio. Las capturas contienen datos de ejemplo.

Índice

1. Introducción 2
2. Objetivos 3
3. Alcance 4
4. Requisitos de uso 5
5. Conceptos y glosario 6
6. Acceso al sistema 8
7. Roles y permisos 12
8. Funciones comunes a todos los usuarios 14
9. Guía para el Cliente en tienda 18
10. Guía para el Cliente mayorista 25
11. Guía para el Administrador 31
12. Guía para el Vendedor 44
13. Guía para el personal de Despacho 47
14. Preguntas frecuentes (FAQ) 50
15. Soporte y contacto 51
16. Historial de versiones del documento 52

1. Introducción

TERRA Autoservicio es la plataforma digital de la tienda TERRA para consultar y comprar colchones, sommiers, almohadas, poltronas, sofás cama y otros productos para el descanso.

Funciona en una sola aplicación web con cuatro experiencias:

- **Kiosco en tienda**: una tablet táctil en el showroom donde cualquier cliente arma su pedido sin crear una cuenta y recibe un ticket para pagar en caja.
- **Portal mayorista**: clientes con cuenta comercial que ven precios mayoristas, piden envío a domicilio y consultan su historial.
- **Backoffice**: el panel del personal de TERRA para cobrar pedidos, administrar productos, stock, clientes, repartos y reportes.
- **Portal de ventas**: una versión reducida del backoffice para vendedores.

Problema que resuelve: ordena la atención en sala. El cliente elige solo, el pedido llega al instante a caja con un código único, el pago se registra una sola vez y el reparto a domicilio queda trazado paso a paso.

A quién va dirigido este manual: a las personas que usan el sistema día a día. No requiere conocimientos técnicos. Está organizado por tipo de usuario: lee la sección de tu rol y, si es la primera vez, también la sección de funciones comunes.

2. Objetivos

Objetivo general

Permitir que clientes y personal de TERRA usen el sistema con autonomía, sin errores y aprovechando todas sus funciones.

Objetivos específicos

Del sistema

- Que un cliente arme y confirme su pedido en la tablet en menos de cinco minutos.
- Que caja cobre cada pedido una sola vez, con el método de pago y el comprobante registrados.
- Que el stock, los precios y la visibilidad del catálogo se administren desde un solo lugar.
- Que los envíos a domicilio tengan repartidor asignado y etapa de entrega visible.
- Que el kiosco sea usable por personas con baja visión o movilidad reducida.

De la guía

- Explicar cada pantalla con sus nombres reales de botones y mensajes.
- Dar procedimientos paso a paso con el resultado esperado.
- Resolver los errores más comunes sin llamar a soporte.
- Dejar claro qué puede hacer cada rol y qué no.

3. Alcance

Cubre

- Compra en el kiosco: catálogo, carrito, escaneo QR, identificación, confirmación y ticket.
- Portal mayorista: inicio de sesión, precios B2B, envío a domicilio, perfil y pedidos.
- Backoffice: Dashboard, Despacho, Repartidores, Pedidos, Ventas directas, Productos, Categorías, Almacén, Clientes, Personal y Reportes.
- Portal de ventas del vendedor.
- Modo accesible, lectura por voz, comandos de voz, modo noche y asistente virtual.

No cubre

- Instalación, configuración de servidores, base de datos o despliegue.
- El contenido de las respuestas del asistente virtual (lo gestiona el equipo de TERRA fuera de esta aplicación).
- Procedimientos contables, facturación fiscal ni garantías comerciales.
- Dispositivos de pago (POS bancario, QR bancario): el sistema solo registra el método usado.

4. Requisitos de uso

Requisito	Cliente en tienda	Cliente mayorista	Personal (admin, vendedor, despacho)
Dispositivo	Tablet del showroom (o celular / PC)	Celular, tablet o PC	PC o tablet; celular para Despacho
Navegador	Chrome o Edge actualizado	Chrome, Edge, Safari o Firefox	Chrome o Edge (necesarios para voz y cámara)
Conexión	Internet estable	Internet	Internet
Credenciales	Ninguna	Correo y contraseña entregados por TERRA	Correo corporativo y contraseña creada por un administrador
Cámara	Para escanear QR	Opcional	Almacén y Ventas directas usan la cámara para leer QR
Impresora	No	No	Impresora térmica de 80 mm para tickets (opcional)
Ventanas emergentes	No	No	Deben estar **permitidas** para imprimir tickets y generar PDF

ATENCIÓN

Los comandos de voz y la lectura en voz alta solo funcionan en **Chrome o Edge**. Si usas otro navegador verás el aviso "Este navegador no soporta comandos de voz".

CONSEJO

En la tablet de tienda, deja el navegador en pantalla completa y con el volumen activo para que la lectura por voz se escuche.

5. Conceptos y glosario

Término	Significado
Kiosco	La tablet táctil de la tienda donde el cliente arma su pedido.
Catálogo	Lista de productos visibles para los clientes, con precio, stock y fotos.
Carrito	Lista temporal de productos elegidos antes de confirmar el pedido. Se vacía al generar el pedido o al recargar la página.
Pedido	Compra confirmada por el cliente. Nace como "Pendiente de pago" y se cobra en caja.
Ticket	Comprobante del pedido con el **código de pedido** (formato `TER-XXXXXXXX`) que el cliente muestra en caja.
Código de pedido	Identificador único de cada pedido. Empieza con "TER-" seguido de 8 letras y números.
Cobrar / Confirmar pago	Acción de caja que marca el pedido como "Cobrado" con el método de pago usado.
Comprobante de pago	Foto o captura del pago (QR, voucher) que caja puede adjuntar al pedido.
Anular venta	Marcar como "Cancelado" un pedido que el cliente no va a pagar. Solo se puede anular un pedido pendiente.
Venta directa	Venta cobrada en el mostrador por el personal, sin pasar por el kiosco.
Stock en sala / Showroom	Unidades disponibles para venta inmediata en la tienda.
Producto oculto	Producto que existe en el sistema pero no se muestra a los clientes.
Mayorista	Cliente con cuenta comercial que accede a precios B2B y envío a domicilio.
PVP	Precio de venta al público (precio minorista).
Precio por tramos	Precio mayorista que baja según la cantidad comprada.
Compra por QR	Pedido armado escaneando con la cámara el código QR pegado en cada producto físico.
Borrador QR	Lista temporal de productos escaneados. Se guarda en el dispositivo y caduca a las 2 horas.
Etapa de entrega	Estado del reparto a domicilio: "Para entregar", "En camino" o "Entregado". Es independiente del pago.
Repartidor	Persona con rol Despacho que entrega los envíos a domicilio.
Modo accesible	Configuración del kiosco con texto grande, alto contraste, botones grandes y lectura en voz alta.
Lectura por voz	El sistema lee en voz alta lo que tocas o enfocas.
Comando de voz	Frase dicha al micrófono para navegar o buscar ("catálogo", "buscar colchón").

Término	Significado
Modo noche	Tema oscuro de la pantalla.
Bs	Bolivianos, la moneda del sistema.


6. Acceso al sistema

6.1 Cliente en tienda

No necesitas iniciar sesión. Toca la pantalla del kiosco y empieza por **Comenzar compra**.

6.2 Cliente mayorista

1. En la parte superior de la tienda, toca **Iniciar sesión**.
2. Escribe tu **Correo electrónico** y tu **Contraseña** (mínimo 6 caracteres). El ícono de ojo muestra u oculta la contraseña.
3. Toca **Iniciar sesión**. Mientras valida verás "Validando...".
4. Resultado: el botón de la cabecera cambia por tus iniciales y tu nombre, y se habilita el menú de cuenta.



Modal de inicio de sesión mayorista

CONSEJO


Marca **Recordar mi sesión** para seguir conectado aunque recargues la página o cierres el navegador. La sesión recordada vence sola al caducar tu acceso; entonces el sistema te avisa y vuelve a pedir el inicio de sesión. Si no la marcas, la sesión dura solo mientras la página está abierta.

> **ATENCIÓN**
> **Recuperación de contraseña**: la opción **¿Olvidaste tu contraseña?** aún no está disponible. Comunícate con tu asesor TERRA por el botón **WhatsApp** del mismo formulario o escribe a soporte@terra.bo.

Cerrar sesión: abre el menú de cuenta (tus iniciales, arriba a la derecha) y toca **Cerrar sesión**. Vuelves a la página de inicio.

6.3 Administrador y personal de despacho

1. Escribe en el navegador la dirección de la tienda seguida de `/admin/login`. En la tablet del kiosco también puedes tocar el logo TERRA **5 veces seguidas** en menos de 2,5 segundos.
2. Completa **Correo corporativo** y **Contraseña**.
3. Toca **Iniciar sesión**. Mientras valida verás "Autenticando...".
4. Resultado: el administrador y el vendedor entran al **Dashboard**; el personal de despacho entra directamente a **Despacho**.



Pantalla de acceso administrativo

> **CONSEJO**
> La sesión dura **8 horas**. Con **Recordar sesión en esta terminal** marcada, se mantiene aunque cierres la pestaña o el navegador; al cumplirse las 8 horas se cierra sola y vuelves a la pantalla de acceso. Sin marcarla, la sesión se pierde al cerrar la pestaña.

> **ATENCIÓN**
> **Recuperación de contraseña**: el enlace **¿La olvidaste?** solo muestra el aviso "Contacte a soporte@terra.bo para recuperar el acceso". Un administrador no puede cambiar tu contraseña desde el sistema: pide a soporte que lo haga.

Cerrar sesión: al pie del menú lateral, toca **Cerrar sesión** (vuelves a la página de inicio pública). También está en el menú de tu nombre, arriba a la derecha (vuelves a la pantalla de acceso).

6.4 Vendedor

1. Escribe la dirección de la tienda seguida de `/vendedor/login`.
2. Completa **Correo corporativo** y **Contraseña**.
3. Toca **Ingresar al portal**. Verás "Validando...".
4. Resultado: entras al **Resumen operativo** del portal de ventas.

> **CONSEJO**
> Un vendedor también puede ingresar por `/admin/login`: verá el backoffice con solo sus cuatro secciones (Dashboard, Pedidos, Ventas directas y Clientes).

> **ATENCIÓN**
> Si una cuenta de administrador o de despacho intenta entrar por el portal de vendedor, aparece "Esta cuenta no corresponde al portal de vendedor".

6.5 Mensajes de acceso y su causa

Mensaje	Causa	Qué hacer
"Credenciales inválidas"	Correo o contraseña incorrectos.	Revisa mayúsculas y espacios. Pide a un administrador que confirme tu correo.
"Esta cuenta de personal se encuentra desactivada."	Tu cuenta fue desactivada.	Habla con un administrador. Para repartidores, se reactiva en **Repartidores**.
"Esta cuenta no tiene un rol autorizado para ingresar al panel."	La cuenta no es de personal.	Usa el acceso mayorista o pide una cuenta de personal.
"Correo o contraseña incorrectos." (mayorista)	Datos incorrectos.	Reintenta o contacta a tu asesor.
"Esta cuenta no tiene acceso mayorista."	La cuenta existe pero no es mayorista.	Pide a TERRA que te habilite como mayorista.
"Sesión de administrador inválida o vencida"	Pasaron más de 8 horas o cerraste la pestaña.	Cierra sesión y vuelve a ingresar.

Mensaje	Causa	Qué hacer
"No tienes permisos para esta operación."	Tu rol no puede hacer esa acción.	Consulta la tabla de permisos.
"No se pudo conectar al backend. Comprueba que esté encendido."	No hay conexión con el servidor.	Revisa internet. Si persiste, avisa a soporte.

7. Roles y permisos

Funcionalidad	Cliente en tienda	Mayorista	Administrador	Vendedor	Despacho
Ver catálogo y buscar productos	✓	✓	✓	✓	✓
Armar carrito y generar ticket	✓	✓	✗	✗	✗
Escanear QR para comprar	✓	✓	✗	✗	✗
Ver precios mayoristas y tramos	✗	✓	✗	✗	✗
Pedir envío a domicilio	✗	✓	✗	✗	✗
Editar perfil y dirección de entrega	✗	✓	✗	✗	✗
Ver historial de pedidos propio	✗	✓	✗	✗	✗
Dashboard (indicadores)	✗	✗	✓	✓	✗
Pedidos: cobrar, comprobante, imprimir ticket	✗	✗	✓	✓	✗
Pedidos: editar artículos de un pedido pendiente	✗	✗	✓	✓	✗
Pedidos: anular venta	✗	✗	✓	✓	✗
Pedidos: pestaña "En despacho"	✗	✗	✓	✗	✗
Ventas directas en mostrador	✗	✗	✓	✓	✗
Clientes: ver directorio, crear mayorista, eliminar	✗	✗	✓	✓	✗
Despacho: ver envíos y cambiar etapa	✗	✗	✓	✗	✓
Despacho: filtro "Solo mis envíos"	✗	✗	✗	✗	✓
Repartidores: vehículo, placa, asignar envíos	✗	✗	✓	✗	✗
Productos: crear, editar, stock, QR, ocultar, eliminar	✗	✗	✓	✗	✗
Categorías	✗	✗	✓	✗	✗
Almacén: ingreso de mercadería	✗	✗	✓	✗	✗
Personal: crear cuentas	✗	✗	✓	✗	✗
Reportes y exportaciones	✗	✗	✓	✗	✗
Modo accesible, voz y modo noche	✓	✓	✓	✓	✓
Asistente virtual (chat)	✓	✓	✗	✗	✗

CONSEJO

El vendedor tiene su propio portal en `/vendedor` con Dashboard, Pedidos, Ventas directas y Clientes. Son las mismas pantallas del backoffice.

8. Funciones comunes a todos los usuarios


8.1 Modo día / noche

- Toca el botón con el ícono de **luna** (o **sol**) en la cabecera: "Cambiar a modo noche" / "Cambiar a modo día".
- Por voz: di **"modo noche"** o **"modo día"**.
- La elección queda guardada en ese dispositivo. Si nunca elegiste, el sistema sigue la configuración de tu celular o computadora.

8.2 Modo accesible

Objetivo: adaptar la pantalla a personas con baja visión, dificultad motriz o que prefieren que el sistema les lea.

1. Toca el botón ♿ **Accesibilidad** (abajo a la izquierda) o presiona **Alt + A**.
2. Activa el interruptor **Activar modo accesible**.
3. Si quieres, elige el **Tamaño del texto**: **A** (normal), **A+** (125 %) o **A++** (150 %).
4. Toca **Cerrar**.
5. Resultado: la pantalla pasa a alto contraste, botones grandes, texto al 125 % y lectura en voz alta. Escucharás "Modo accesible activado...".



Panel de accesibilidad

Opciones que se encienden con el modo accesible (puedes apagarlas una por una desde el mismo panel):

Opción	Qué hace
Alto contraste	Fondo negro, texto blanco y botones con borde.
Botones grandes	Zonas de toque de al menos 48 píxeles.
Foco reforzado	Contorno amarillo grueso en el elemento activo.
Subrayar enlaces	Todos los enlaces se muestran subrayados.
Sin animaciones	Detiene transiciones y carruseles automáticos.
Leer en voz alta	Lee lo que tocas o enfocas. En productos: nombre, medida y precio.
Navegación por voz	Muestra los comandos del micrófono para moverte hablando.
Fuente legible	Tipografía Atkinson Hyperlegible con más espacio entre letras (apagada por defecto).
Más tiempo	Los avisos no se cierran solos y las esperas duran el doble.

- **Restablecer** apaga todo y vuelve a los valores de fábrica.
- En el kiosco, con el modo accesible activo, si nadie toca la pantalla durante **5 minutos** (10 con "Más tiempo") aparece "¿Seguís ahí? La pantalla volverá al modo normal en 30 segundos" con el botón **Seguir aquí**. Si nadie responde, el modo accesible se apaga solo. El carrito no se borra.

> **CONSEJO**
> En el catálogo, con el modo accesible activo, el **primer toque** en una tarjeta de producto la lee en voz alta y el **segundo toque** (dentro de 6 segundos) la abre.

8.3 Lectura por voz


- Toca el botón del **altavoz** en la cabecera para activarla o desactivarla.
- Con la lectura activa, el sistema anuncia cada página al entrar y lee cada elemento que tocas o enfocas.
- Para que deje de hablar, di **"silencio"** o toca el altavoz.

8.4 Comandos de voz

1. Toca el botón del **micrófono** en la cabecera. Verás "Te escucho..." y un ejemplo de frase.
2. Di el comando en voz clara, por ejemplo **"catálogo"** o **"buscar colchón"**.
3. Resultado: el sistema ejecuta la acción y la confirma en voz alta ("Estás en Catálogo de productos").

Para ver qué puedes decir en la pantalla actual:

- Mantén apretado el micrófono medio segundo, o toca el botón **?** ("¿Qué puedo decir?").
- Se abre el panel **Podés decir...** con los comandos disponibles. **Tocar un comando lo ejecuta**; los que necesitan un dato ("Buscar un producto", "Agregar al carrito") abren el micrófono para que lo digas.
- Di **"ayuda"** para escuchar la lista completa de 6 en 6, y **"más"** para continuar.



Panel Podés decir

Comandos principales (no importan mayúsculas ni acentos):

Quieres...	Di...
Ir al inicio	"inicio", "portada", "página principal"
Abrir el catálogo	"catálogo", "productos", "colchones", "camas"
Ver solo ofertas	"ofertas", "promociones", "descuentos"
Ver categorías	"categorías", "líneas"
Ir al carrito	"carrito", "mi compra", "finalizar compra", "pagar"
Abrir la cámara QR	"escanear", "qr", "cámara"
Buscar	"buscar colchón", "mostrar almohadas", "quiero sommier"
Buscar ofertas de algo	"ofertas de colchones", "almohadas en oferta"
Filtrar por categoría	"categoría poltrona", "línea almohada"
Cambiar de página	"siguiente", "anterior"

Quieres…	Di…
Quitar filtros	"limpiar búsqueda", "quitar filtros"
Agregar al carrito (en catálogo o detalle)	"agregar confort lya", "agregar el primero", "agregar" (el último leído)
Instrucciones de armado	"instrucciones de sommier", "cómo se arma la cama"
Leer la pantalla	"leer página", "dónde estoy", "repetir"
Volver atrás	"volver", "atrás"
Tema	"modo noche", "modo día"
Accesibilidad	"modo accesible", "letra más grande", "letra más pequeña", "alto contraste"
Iniciar sesión mayorista	"soy mayorista", "iniciar sesión"
Mi cuenta (mayorista)	"mi cuenta", "mi perfil", "mis pedidos"
Cerrar sesión	"cerrar sesión", "salir" (pide confirmar con "sí" o "no")
Silenciar	"silencio", "parar", "basta"

Mensajes del micrófono

Mensaje	Causa	Qué hacer
"Este navegador no soporta comandos de voz. Usá Chrome o Edge."	Navegador sin reconocimiento de voz.	Cambia de navegador.
"Permití el uso del micrófono en el navegador..."	Permiso denegado.	Acepta el permiso de micrófono cuando el navegador lo pida.
"No escuché nada. Tocá el micrófono y hablá."	No se detectó voz.	Toca el micrófono y habla de inmediato.
"No entendí "...". Decí "ayuda" para escuchar las opciones."	La frase no coincide con ningún comando.	Usa las frases de la tabla o toca **?** para ver las opciones.

8.5 Asistente virtual (solo en la tienda y portal mayorista)

1. Toca el botón flotante **Asistente** (abajo a la derecha).
2. Escribe tu consulta en "Escribe o graba tu consulta..." y toca **Enviar**, o graba una nota de voz de hasta 1 minuto con el botón del micrófono y **Detener y enviar audio**.
3. Resultado: el Asistente TERRA responde en segundos y, si se lo pides, te lleva a la sección correspondiente (catálogo, ofertas, carrito, escáner, inicio de sesión, mi panel o mis pedidos).

> **ATENCIÓN**
> El asistente orienta, pero no confirma precios, stock, pagos ni garantías. Para eso consulta en caja o con un asesor.


9. Guía para el Cliente en tienda

9.1 Descripción del rol

Cualquier persona que usa la tablet del showroom (o la tienda desde su celular). No necesita cuenta. Arma su pedido, lo confirma y recibe un ticket con un código para pagar en caja. **El kiosco no cobra**: el pago siempre se hace con el personal de caja.

9.2 Pantalla principal y menú

- **Inicio**: bienvenida con carrusel de fotos y el botón **Comenzar compra**.
- **Cabecera**: logo TERRA (vuelve al inicio), **Catálogo de Productos**, altavoz, micrófono, botón **?**, modo día/noche, **Iniciar sesión** (solo mayoristas), **Carrito** con contador e **Inicio**.
- **Botones flotantes** a la derecha: **QR** (abre la cámara), **carrito flotante** (resumen rápido con **Ver Carrito** y **Vaciar carrito**) y **Asistente**.
- **Botón** ♿ abajo a la izquierda: modo accesible.




Pantalla de inicio del kiosco

9.3 Procedimiento: buscar y elegir productos

Objetivo: encontrar el producto que quieres comprar.

1. Toca **Comenzar compra** o **Catálogo de Productos**.

2. Para buscar, toca el campo "Buscar colchones, sommiers, camas..." y escribe con el teclado en pantalla. Los resultados se filtran solos mientras escribes. La **x** borra la búsqueda.
3. Para filtrar por categoría, toca **Categorías** y elige una, o toca directamente uno de los botones de categoría. **+N más** muestra el resto.
4. Toca **Ofertas** para ver solo productos con descuento.
5. Toca **Orden:** para ordenar por "Recomendados", "En oferta", "Precio menor a mayor", "Precio mayor a menor" o "Nombre A-Z".
6. Usa **Anterior** / **Siguiente** o los números para cambiar de página (12 productos por página).
7. Resultado: la grilla muestra los productos con foto, medida, "● Disponible" u "○ Agotado", precio y el botón **Agregar al carrito**.



Catálogo con filtros

> **CONSEJO**
> Si escribes "oferta de colchón", el filtro **Ofertas** se activa solo.

> **CONSEJO**
> Elegir una categoría borra el texto de búsqueda.

9.4 Procedimiento: ver el detalle de un producto

1. Toca la tarjeta del producto.


2. Revisa las fotos (hasta 4 vistas), el video si existe, el precio, la **Ficha técnica y dimensiones** y la **Descripción completa**.
3. Elige la **Cantidad** con **–** y **+** (hasta el stock disponible).
4. Toca **Agregar al carrito**. El botón cambia a "Agregado al carrito".
5. Resultado: el contador del carrito aumenta. **Volver al catálogo** te regresa a la lista.

> **CONSEJO**
> **Comprar ahora** agrega la cantidad elegida al carrito y te lleva directo a él. Si el producto ya estaba en el carrito, se suma a la línea existente sin superar el stock.

9.5 Procedimiento: comprar escaneando códigos QR

Objetivo: armar el pedido escaneando el QR pegado en cada producto físico del showroom.

1. Toca el botón flotante **QR** (o di "escanear").
2. Acepta el permiso de cámara cuando el navegador lo pida. Verás "Apuntá la cámara al código QR del producto".
3. Apunta al código. Cuando se lee, la cámara se apaga y aparece "Código leído" con la ficha del producto: nombre, precio y stock.
4. Ajusta la cantidad con **Quitar una unidad** / **Agregar una unidad**.
5. Toca **Escanear otro** para sumar más productos, o **Confirmar compra** para ir al carrito.
6. Resultado: cada producto escaneado queda agregado al carrito.



Ventana de escaneo QR

> **CONSEJO**
> Si no funciona la cámara, toca **Subir imagen QR** y elige una foto donde el código se vea completo.


> **CONSEJO**
> Si escaneas el QR con tu **propio celular**, se abre una ficha rápida del producto con el botón **Agregar a mi compra QR**. Tu compra se guarda en el celular durante **2 horas**; para terminarla, toca **Confirmar compra** o **Volver a comprar con cámara**.

Mensajes posibles

Mensaje	Causa	Qué hacer
"Permite el acceso a la cámara en tu navegador..."	Permiso denegado.	Acepta el permiso o usa **Subir imagen QR**.
"No se encontró una cámara disponible en este dispositivo."	El equipo no tiene cámara.	Usa **Subir imagen QR** o busca el producto por nombre.
"El código no contiene un QR válido de producto TERRA."	Escaneaste otro QR.	Busca el QR de TERRA en la etiqueta del producto.
"Ya agregaste todas las unidades disponibles de..."	Llegaste al stock.	Consulta en caja por más unidades.
"No encontramos un QR legible en esa imagen."	Foto borrosa o recortada.	Toma otra foto más nítida.

9.6 Procedimiento: revisar el carrito

1. Toca **Carrito** en la cabecera (o el carrito flotante y **Ver Carrito**).
2. En "Detalle de artículos" ajusta cantidades con **–** / **+** o elimina líneas con la papelera. **Vaciar carrito** borra todo.
3. Revisa la **Liquidación final**: subtotal y "Total a pagar en caja".
4. Toca **Continuar y generar pedido**. Para seguir eligiendo, toca **Seguir comprando**.



Carrito del cliente

> **ATENCIÓN**
> El carrito vive solo mientras la página está abierta. Si recargas la pantalla, se vacía.

9.7 Procedimiento: identificarte para el ticket

Objetivo: asociar tu nombre al pedido para que te llamen en caja.

1. En "Datos para tu pedido en tienda" escribe **Nombre y apellidos** (obligatorio, 2 a 120 caracteres).
2. Opcionalmente escribe **Teléfono / WhatsApp** (prefijo +591) y **NIT** (5 a 20 dígitos).
3. Deja marcada la casilla **Deseo recibir mi comprobante por WhatsApp** si quieres pedirlo después.
4. Toca **Continuar a confirmación**.
5. Resultado: pasas a la pantalla de confirmación.

> **CONSEJO**
> Si no quieres dar tus datos, toca **Continuar como invitado**. El pedido se registra como "Compra como invitado".


> **PRIVACIDAD**
> Tus datos se usan solo para este pedido y no quedan guardados en la tablet.

Errores de validación

Mensaje	Qué corregir
"Ingresa un nombre de 2 a 120 caracteres"	Escribe tu nombre completo.
"El teléfono no tiene un formato válido"	Usa solo números, por ejemplo 77012345.
"El NIT debe tener entre 5 y 20 dígitos"	Revisa el NIT.

9.8 Procedimiento: confirmar el pedido y obtener el ticket

1. En "Revisá y confirmá tu pedido" verifica tus datos, los **Artículos seleccionados** y la **Liquidación final** (total a pagar en caja).
2. Si falta algo, toca **Modificar carrito**.
3. Toca **Confirmar y generar pedido**. Verás "Generando ticket...".
4. Resultado: aparece "¡Tu ticket está listo!" con el **Código de pedido** (TER-XXXXXXXX), la fecha, "Estado: Pendiente de pago" y el total. El ticket también se descarga como imagen en el dispositivo.



Ticket generado

¿Qué sigue?

1. **Acercate a caja** y muestra el código de tu pedido.
2. **Realizá el pago** con efectivo, QR Simple o tarjeta.
3. **Coordiná tu entrega**: retiro en tienda o consulta opciones de despacho.

Botones disponibles: **Descargar ticket**, **Enviar ticket a WhatsApp TERRA** (solo si marcaste la casilla de WhatsApp; abre un mensaje listo para enviar al número oficial de TERRA), **Nueva compra** y **Seguir explorando**.

> **ATENCIÓN**
> Conserva el código hasta terminar la compra. El ticket tiene validez limitada: consulta en caja.

9.9 Errores comunes del cliente en tienda

Problema	Causa probable	Solución
"No se pudo cargar el catálogo" / "No se pudo conectar al backend..."	Sin conexión con el servidor.	Toca **Reintentar**. Si persiste, avisa al personal.
"No encontramos productos"	Filtros o búsqueda sin resultados.	Toca **Restablecer filtros**.
El botón **Agregar al carrito** está gris	Producto agotado.	Consulta disponibilidad en caja.
"Stock insuficiente para .... Disponible: N." al confirmar	Pediste más unidades de las que quedan.	Vuelve al carrito y ajusta la cantidad al disponible indicado.
"MODO DEMOSTRACIÓN..." en la parte superior	La tablet está en modo exhibición.	Los pedidos no son reales. Avisa al personal.
El carrito se vació	Se recargó la página.	Vuelve a agregar los productos.

10. Guía para el Cliente mayorista


10.1 Descripción del rol

Cliente con cuenta comercial creada por TERRA. Ve precios mayoristas y precios por tramo de cantidad, puede pedir **envío a domicilio** a la dirección de su perfil y consulta su historial. No crea su cuenta por sí mismo: la crea el personal de TERRA.

10.2 Menú de cuenta

Con sesión iniciada, el botón con tus iniciales abre:

- **Mi panel mayorista**
- **Catálogo mayorista con precios B2B**
- **Mis pedidos**
- **Mi perfil y datos de facturación**
- **Soporte por WhatsApp**
- **Mis cotizaciones y licitaciones** (próximamente, deshabilitado)
- **Cerrar sesión**




Menú de cuenta mayorista

10.3 Procedimiento: completar tu perfil y dirección de entrega

Objetivo: registrar los datos de facturación y la dirección a la que TERRA enviará tus pedidos. Sin dirección no podrás pedir envío a domicilio.

1. Abre el menú de cuenta y toca **Mi perfil y datos de facturación**. Si estás en Mi panel, toca **Actualizar perfil, facturación y dirección** y luego entra al perfil.
2. En "Datos de Contacto y Representación Comercial" completa **Nombre completo del encargado / titular**, **Teléfono móvil / WhatsApp directo (Entrega)**, **Razón Social** y **NIT Comercial**. El correo es de solo lectura.
3. En "Dirección de Envío", fija tu ubicación en el mapa:
   - Toca **Usar mi ubicación GPS actual**, o
   - Toca **Fijar punto en el mapa** y luego toca el punto exacto, o arrastra el marcador.
4. La **Dirección de envío / Domicilio** se completa sola desde el mapa; puedes corregirla a mano. Agrega una **Referencia para ubicar tu domicilio**.
5. Toca **Guardar Cambios** (arriba) o **Guardar cambios de perfil y dirección** (abajo).
6. Resultado: "¡Datos de perfil comercial, facturación y dirección de envío actualizados correctamente!".




Perfil mayorista con mapa

Mensajes

Mensaje	Qué hacer
"Ingresá la dirección de envío antes de guardar."	Escribe la dirección o fija el punto en el mapa.
"No se pudo obtener la ubicación GPS..."	Acepta el permiso de ubicación o fija el punto a mano.
"La razón social debe tener entre 2 y 120 caracteres." / "NIT inválido..."	Corrige el campo indicado.

10.4 Procedimiento: comprar con precio mayorista

1. Inicia sesión y abre el **Catálogo**.
2. Cada tarjeta muestra el **PVP** (precio público), el **precio mayorista** y el ahorro ("-N% Mayorista"). Elige la cantidad con **–** / **+**. La cantidad inicial es el mínimo del primer tramo de precio.
3. A la derecha aparece el panel **Pedido mayorista** con líneas, unidades y **Subtotal mayorista**. Toca **Revisar pedido mayorista**.
4. En el carrito, elige **¿Cómo querés recibir tu pedido?**:
   - **Retiro en tienda**: pagas y retiras en el mostrador.
   - **Envío a domicilio**: a la dirección de tu perfil. Si no tienes dirección, toca **Registrar dirección** y vuelve.
5. Toca **Continuar a confirmación** (el mayorista no pasa por Identificación).
6. Revisa el recuadro **Envío a domicilio** o **Retiro en tienda** y toca **Confirmar y generar pedido**.
7. Resultado: se genera el ticket con tu código de pedido. El pago se realiza en caja o según lo coordinado con tu asesor; si elegiste envío, el pedido pasa al equipo de despacho.



Catálogo mayorista con precios B2B

CONSEJO

El precio aplicado depende del tramo de cantidad: a mayor cantidad, menor precio unitario.

ATENCIÓN

Si el servidor responde "Registrá una dirección de entrega antes de solicitar el envío a domicilio", completa tu perfil (sección 10.3).


10.5 Procedimiento: consultar Mi panel y Mis pedidos

Mi panel mayorista muestra "Compras realizadas", "Pedidos activos", "Pedidos registrados", el historial de los últimos 6 meses, los pedidos recientes y productos frecuentes. Toca **Comprar con precio B2B** para ir al catálogo.

Mis pedidos:

1. Abre el menú de cuenta y toca **Mis pedidos**.
2. Filtra con las pestañas **Todos**, **En camino (N)** o **Completados**, o busca por número de pedido o artículo. **Limpiar** quita los filtros.
3. Toca **Ver detalle** en un pedido para ver sus ítems, el lugar de entrega y el **Seguimiento de Despacho** en cuatro pasos: "Confirmado" → "Pago OK" → "En camión" (o "En planta") → "Entregado".

4. Acciones del detalle: **Repetir compra** (carga los mismos artículos al carrito), **Descargar ticket** (descarga la imagen del ticket) y **Contactar asesor** por WhatsApp.
5. **Exportar Excel** descarga un archivo con todos tus pedidos.



Mis pedidos mayorista

Estados que verás

Estado	Significado
Pendiente pago	Pedido generado, aún no cobrado.
Cobrado	Pago registrado por TERRA.
En preparación	Se está preparando el envío.
En tránsito	El repartidor salió con tu pedido.
Entregado	Pedido completado.
Cancelado	Pedido anulado.

ATENCIÓN
Desde el portal **no puedes cancelar ni modificar** un pedido. Comunícate con tu asesor.

10.6 Errores comunes del mayorista

Problema	Causa	Solución
Perdí la sesión al recargar	No marcaste **Recordar mi sesión** al ingresar.	Vuelve a iniciar sesión y marca la casilla si quieres conservarla.
"Envío a domicilio" aparece deshabilitado	No tienes dirección registrada.	Completa tu perfil (10.3).
"La sesión mayorista no es válida."	La sesión venció.	Cierra sesión y vuelve a entrar.
"Stock insuficiente para .... Disponible: N." al confirmar	Pediste más unidades de las que quedan.	Ajusta la cantidad al disponible indicado.
"La cantidad mínima mayorista para ... es N." al confirmar	La cantidad no llega al mínimo del precio mayorista.	Sube la cantidad al mínimo indicado o consulta a tu asesor.
Un producto aparece "Agotado" aunque elegiste cantidad	El stock no alcanza el mínimo mayorista.	Consulta disponibilidad con tu asesor.

11. Guía para el Administrador

11.1 Descripción del rol


Responsable de la operación completa: cobra pedidos, administra catálogo, precios, stock, categorías, clientes, cuentas del personal, reparto y reportes. Es el único rol que puede crear cuentas y ver reportes.

11.2 Pantalla principal y menú

Menú lateral (en celular se abre con **Abrir menú lateral**): Dashboard, Despacho, Repartidores, Pedidos, Ventas directas, Productos, Categorías, Almacén, Clientes, Personal, Reportes y **Cerrar sesión**.

Cabecera: ruta "Backoffice › sección", botones de voz, modo noche, buscador "Buscar pedidos, productos, client..." (al presionar Enter lleva a Pedidos filtrando por lo escrito), la **campana de pedidos por cobrar** y tu nombre con el menú de perfil.

Campana de pedidos: consulta cada 15 segundos si hay pedidos nuevos pendientes de pago. Cuando entra uno, suena un timbre, aparece "¡Nuevo pedido!" con el código, el cliente y el total, y el botón **Cobrar**. Al tocar la campana se abre "Pedidos por cobrar" con hasta 6 pedidos y **Ver todos los pedidos**.



Backoffice con menú y campana

> **CONSEJO**
> La primera vez verás "Toca la campana para habilitar el sonido del timbre". Tócala una vez al iniciar el turno.

11.3 Dashboard


Objetivo: ver de un vistazo las ventas y pedidos del día.

- Elige el período con **Hoy**, **Ayer** o **Personalizado** (campos **Desde** y **Hasta**).
- Tarjetas: "Ventas cobradas", "Pedidos", "Ticket promedio", "Unidades vendidas", "Hora más vendida", "Ventas anuladas" y "Clientes con compra".
- **Comparar** muestra "Comparar períodos": "Hoy vs ayer", "Esta semana vs anterior", "Este mes vs anterior" o "Personalizado" (dos períodos y el botón **Comparar**). La tabla indica la variación en porcentaje.
- "Ventas y productos por franja horaria": toca una barra para ver los productos más vendidos en esa hora.
- "Últimos pedidos emitidos" y "Stock crítico" (productos con 2 unidades o menos) con el enlace **Gestionar inventario**.
- **Actualizar** recarga; además se actualiza solo cada minuto.

11.4 Procedimiento: cobrar un pedido en caja

Objetivo: registrar el pago de un pedido generado en el kiosco.

1. Entra a **Pedidos**. Usa la pestaña **Pendientes de pago** o busca por "Cliente, teléfono, NIT o ticket" y toca **Buscar**.
2. Localiza el pedido por su código (el cliente te muestra el ticket) y toca **Cobrar**.
3. En la ventana "Caja Equipetrol" verifica cliente, "Monto a liquidar" y "Artículos del pedido".
4. Elige el método de pago: **QR Simple**, **Efectivo** o **Tarjeta**.
5. Opcional: toca **Cargar comprobante** y elige una foto del pago (JPG, PNG o WEBP, máximo 8 MB).
6. Toca **Confirmar pago**. Verás "Guardando...".
7. Resultado: el pedido pasa a **Cobrado** y desaparece de "Pendientes de pago".
8. Toca **Imprimir ticket** para entregar el comprobante impreso.



Ventana de cobro de pedido

> **CONSEJO**
> En un pedido ya cobrado, el mismo botón se llama **Guardar comprobante** y sirve para adjuntar o cambiar la foto del pago y el método.

11.5 Procedimiento: editar los artículos de un pedido pendiente

1. En **Pedidos**, abre un pedido **Pendiente de pago** (botón **Cobrar** o el lápiz "Editar o agregar productos").
2. Toca **Editar / Agregar**.
3. Cambia cantidades con **–** / **+** (1 a 100) o elimina líneas con la papelera. Para sumar productos, busca en "Buscar por nombre o SKU..." y toca **Agregar**.
4. Revisa el **Nuevo total calculado** y toca **Guardar cambios**.
5. Resultado: "¡Productos y total del pedido actualizados con éxito!". Los precios se recalculan con los vigentes (mayorista si el cliente es mayorista).

> **ATENCIÓN**
> No se pueden editar pedidos ya cobrados o anulados. El pedido debe conservar al menos un producto.

11.6 Procedimiento: anular una venta

Objetivo: registrar que el cliente no va a pagar un pedido pendiente.


1. En **Pedidos**, abre el pedido pendiente y toca **Anular venta** (o la **X** de la fila).
2. Confirma el aviso "¿Anular el pedido #N? La venta quedará registrada como anulada y no se podrá cobrar."
3. Resultado: el pedido pasa a **Cancelado** y aparece en la pestaña **Anulados**.

> **ATENCIÓN**
> Solo se anulan pedidos pendientes. Un pedido cobrado o entregado no se puede anular ("No se puede anular un pedido ya cobrado o entregado"). Un pedido anulado no se puede cobrar: la ventana muestra "Esta venta fue anulada. No se puede cobrar ni guardar un comprobante" y oculta el botón de cobro.

11.7 Procedimiento: registrar una venta directa en mostrador

Objetivo: cobrar una venta que no pasó por el kiosco. La venta se registra **ya cobrada**.

1. Entra a **Ventas directas**.
2. Busca productos en "Buscar por nombre, código o SKU..." o toca **Escanear código** y apunta al QR del producto. Puedes filtrar por categoría, **Más vendidos**, **Nuevos**, **Filtrar promociones** o **Filtros** (precio, stock).
3. Toca **Agregar** en cada producto. En el panel derecho ajusta cantidades con **–** / **+**.
4. Elige el cliente en "Selecciona un cliente o busca por nombre o cédula..." o deja **Cliente nuevo / sin cuenta**.
5. Elige la **Tarifa / Precio**: **Precio minorista** o **Precio mayorista**. Si elegiste un cliente registrado, la tarifa se fija sola según su tipo.
6. Elige el **Método de pago**: Efectivo, QR o Tarjeta.
7. Revisa el **Total cobrado** y toca **Cobrar y registrar venta**.
8. Resultado: "Venta TER-... registrada por Bs ...". El ticket se imprime automáticamente y queda el botón **Imprimir / Reimprimir ticket**.



Ventas directas

Errores


Mensaje	Qué hacer
"Agrega al menos un producto."	Agrega productos antes de cobrar.
"El producto no tiene unidades disponibles."	Revisa el stock en Productos o Almacén.
"Stock insuficiente para ..."	Reduce la cantidad.
"Cliente no encontrado."	Vuelve a seleccionar el cliente.

11.8 Procedimiento: registrar un producto nuevo

Objetivo: publicar un producto en el catálogo del kiosco.

1. Entra a **Productos** y toca **Nuevo producto**.
2. **Información comercial**: completa **Nombre comercial**, **Código Terra (SKU)**, **Código interno**, **Categoría**, **Precio de venta (Bs)** y **Stock en sala** (obligatorios). Opcionales: **Precio mayorista**, **Precio de fábrica** (no se muestra al cliente), **Precio de oferta** con la casilla **En oferta**, **Medidas / Detalle**, **Descripción para catálogo** y **Video promocional** (enlace).
3. **Variantes y colores**: elige **Color único** o **Paleta multicolor**, escribe el nombre del color y toca **Agregar color**. También puedes usar los tonos rápidos (Blanco, Negro, Gris grafito...).

4. **Galería multimedia**: primero elige en "Estoy cargando fotos para:" el color de destino. Luego toca **Subir imágenes desde archivo** (máximo 8 MB cada una) o pega un enlace y toca **Agregar URL**. Usa la estrella para elegir la **portada principal** y las flechas para ordenar.
5. **Instrucciones** (opcional): pasos de armado, detalle, video e imagen de instrucciones. Las usa el asistente y la ficha del producto.
6. **Publicación**: deja marcadas **Publicar este producto en kioscos al guardarlo** y **Generar QR del producto al guardarlo**.
7. Toca **Guardar producto**.
8. Resultado: "¡Producto creado!" y se abre la ventana **QR del producto**.



Formulario de nuevo producto

ATENCIÓN
Debes registrar **al menos un color** antes de poder subir fotos.

ATENCIÓN
Para activar **En oferta**, el precio de oferta debe ser mayor a 0 y menor al precio de venta.

Mensajes

Mensaje	Qué hacer
"Nombre, categoría y precio son obligatorios"	Completa los campos marcados con *.
"Ya existe un producto con ese SKU / código."	Usa otro SKU o código interno.
"“archivo” supera el límite de 8 MB."	Reduce el tamaño de la foto.
"Permite las ventanas emergentes..."	Habilita ventanas emergentes en el navegador para imprimir.

11.9 Procedimiento: imprimir el QR y la etiqueta de un producto

1. En **Productos**, toca el ícono **Generar QR de la ficha** del producto.
2. En "QR del producto" elige: **Copiar enlace**, **Imprimir QR** (hoja con el QR y el texto "Escaneá para ver la ficha del producto"), **Imprimir ticket de góndola** (etiqueta térmica de 80 mm con precio y código de barras) o **Descargar PNG**.
3. Pega el QR impreso en el producto físico del showroom.
4. Resultado: los clientes pueden escanearlo desde el kiosco o su celular para ver la ficha y agregarlo a su compra.

> **CONSEJO**
> El campo "Dominio público de la tienda" permite que el QR apunte a la dirección pública de la tienda; déjalo vacío para usar la actual.

11.10 Procedimiento: editar, ocultar o eliminar un producto

- **Editar**: ícono **Editar producto y fotos** → cambia lo necesario → **Guardar cambios y fotos**.
- **Ocultar / mostrar**: ícono de ojo o toca la etiqueta **Activo / Oculto**. Verás "¡Producto oculto!" o "¡Producto visible!". Un producto oculto no aparece a los clientes pero conserva su stock.
- **Ajustar stock**: ícono **Ajustar stock** → escribe el stock total → **Guardar y actualizar kioscos**. ⚠️ Este ajuste **reemplaza** el stock por el valor escrito.
- **Eliminar**: ícono **Eliminar producto** → confirma con **Sí, eliminar**. ⚠️ No se puede deshacer.
- **Excel** y **PDF** exportan la lista filtrada.

11.11 Procedimiento: administrar categorías

1. Entra a **Categorías**.
2. Para crear, toca **Nueva categoría**, escribe el **Nombre de la categoría** y toca **Guardar categoría**.
3. Para editar, toca **Editar** en la fila, cambia el nombre y guarda.
4. Para eliminar, toca **Eliminar** y confirma con **Sí, eliminar**.
5. Resultado: "¡Categoría creada!" / "¡Categoría actualizada!" / "Categoría ... eliminada."


ATENCIÓN
"No puedes eliminar una categoría que tiene productos asociados": primero cambia la categoría de esos productos.

CONSEJO
En el kiosco solo se muestran las categorías que tienen **al menos un producto visible**. Una categoría nueva aparece al asignarle su primer producto.

11.12 Procedimiento: registrar ingreso de mercadería (Almacén)

Objetivo: sumar unidades al stock cuando llega mercadería. A diferencia del ajuste de Productos, aquí el stock **se suma**.

1. Entra a **Almacén**.
2. En "Ingreso por QR" toca **Abrir cámara** y apunta al QR del producto, o escribe el código en "Código Terra, SKU o id del producto" y toca **Buscar**.
3. Cuando aparece el producto con "Stock actual: N", escribe la **Cantidad que ingresa** (con **−** / **+**). Verás "Quedará en N unidades".
4. Toca **Registrar ingreso**.
5. Resultado: "Ingreso registrado / +N de ... Stock actual: N". El movimiento queda en "Ingresos de esta sesión".
6. Toca **Escanear otro** para el siguiente producto.



Almacén: ingreso por QR


> **CONSEJO**
> También puedes sumar stock sin escanear: en "Stock por categoría" despliega la categoría, toca **+ Stock** en el producto, escribe la cantidad y confirma con ✓.

Mensajes

Mensaje	Qué hacer
"El código no es un QR de producto TERRA."	Escanea el QR generado en Productos.
"No se encontró un producto con ese código."	Revisa el SKU en Productos.
"La cantidad debe ser un entero entre 1 y 100000."	Escribe un número válido.

11.13 Procedimiento: crear una cuenta mayorista

1. Entra a **Clientes** y toca **Crear usuario mayorista**.
2. Completa **Nombre completo**, **Correo electrónico** (será su usuario), **Celular** (opcional), **NIT** (opcional, 5 a 20 dígitos) y **Contraseña temporal** (8 a 128 caracteres).
3. Toca **Crear usuario**.
4. Resultado: la ventana se cierra y el cliente aparece al inicio de la lista marcado como "Mayorista".
5. Entrega al cliente su correo y contraseña por un medio seguro y pídele que complete su dirección en **Mi perfil**.



Crear usuario mayorista

> **ATENCIÓN**
> La dirección de entrega no se carga aquí: la registra el propio mayorista desde su perfil.

Eliminar un cliente: toca la papelera y confirma. Si tenía compras, sus pedidos se conservan como "Compra como invitado".

11.14 Procedimiento: registrar personal (cuentas del equipo)


1. Entra a **Personal** y toca **Registrar personal**.
2. Completa **Nombre completo**, **Correo electrónico**, **Rol** (**Administrador**, **Vendedor** o **Despacho**) y **Contraseña temporal** (8 a 128 caracteres).
3. Si el rol es Despacho, agrega **Vehículo** y **Número de placa** (3 a 12 caracteres).
4. Toca **Crear cuenta**.
5. Resultado: la cuenta aparece en "Equipo registrado" como "Activo".

> **ATENCIÓN**
> Desde Personal **no** se puede editar, desactivar, cambiar de rol ni cambiar la contraseña. Para repartidores, el nombre, vehículo, placa y estado activo se cambian en **Repartidores**. Para cambios de contraseña de cualquier rol, contacta a soporte@terra.bo.

11.15 Procedimiento: asignar repartidor a un envío

Objetivo: indicar quién entrega cada pedido a domicilio.

1. Entra a **Repartidores**.
2. En "Equipo de reparto" verifica que el repartidor esté **Activo** y con vehículo y placa. Si falta, toca **Editar vehículo y placa**, completa y **Guardar cambios**.
3. En "Envíos de clientes mayoristas" filtra por **Sin asignar**.
4. En el envío, elige el repartidor en la lista **Repartidor** y toca **Asignar** (o **Cambiar**).
5. Resultado: "Envío #N asignado a ...". El repartidor lo verá en **Despacho** con el filtro **Solo mis envíos**.



Asignación de repartidor

> **ATENCIÓN**
> Los repartidores se crean en **Personal** con rol Despacho, no aquí. Desmarcar **Disponible para asignar envíos** desactiva la cuenta y esa persona ya no podrá iniciar sesión.


11.16 Despacho (vista del administrador)

El administrador ve la misma pantalla **Despacho** que el personal de reparto (sección 13), con todos los envíos. Úsala para supervisar las etapas "Para entregar", "En camino" y "Entregados".

11.17 Procedimiento: generar reportes

1. Entra a **Reportes**.
2. Elige el **Rango rápido** (Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Este mes, Mes anterior, Este año o Personalizado con **Fecha inicio** y **Fecha término**) y toca **Aplicar**.
3. Filtra por **Método de pago**, **Estado de pago** y **Línea de producto**.
4. Revisa los indicadores, los gráficos ("Evolución de ventas y pedidos", "Ventas por método de pago", "TOP 5 productos", "Ventas por categoría") y las pestañas **Ventas**, **Productos**, **Pedidos**, **Clientes** e **Inventario**.
5. Para exportar, toca **Exportar reporte** y elige **Excel (.xls)**, **PDF ejecutivo** o **CSV delimitado**. Cada pestaña también tiene **Exportar vista**.

6. Resultado: el archivo se descarga; para PDF se abre la impresión y eliges "Guardar como PDF".



Reportes y analítica

ATENCIÓN

Los reportes trabajan con los últimos 200 pedidos, 200 productos y 200 clientes. Para períodos largos, exporta por rangos.

11.18 Errores comunes del administrador

Problema	Causa	Solución
"Permite las ventanas emergentes..."	El navegador bloquea la ventana de impresión o PDF.	Permite ventanas emergentes para el sitio de la tienda.
"Sesión de administrador inválida o vencida"	Pasaron 8 horas o se cerró la pestaña.	**Cerrar sesión** y volver a entrar.
El botón **Confirmar pago** no aparece	El pedido está anulado.	No se puede cobrar un pedido anulado.
"No se puede cobrar un pedido anulado."	Otro usuario anuló el pedido mientras lo tenías abierto.	La pantalla actualiza el estado; cierra la ventana.
"No se pudieron actualizar los indicadores. Verifica la conexión con la API."	Sin conexión con el servidor.	Revisa internet y toca **Actualizar**.

Problema	Causa	Solución
Una categoría no aparece en el kiosco	No tiene productos visibles.	Asigna al menos un producto visible con stock.
Stock distinto entre Productos y Almacén	Productos **reemplaza** el stock; Almacén lo **suma**.	Usa Almacén para ingresos y Productos para corregir el total.


12. Guía para el Vendedor

12.1 Descripción del rol

Atiende ventas y pedidos en sucursal: cobra pedidos del kiosco, registra ventas directas, consulta y crea clientes. No administra productos, stock ni reportes generales.

12.2 Pantalla principal y menú

Ingresa por `/vendedor/login` (sección 6.4). El **Portal de ventas** tiene el menú: **Dashboard**, **Pedidos**, **Ventas directas**, **Clientes** y **Cerrar sesión**. La cabecera muestra "Hola, {tu nombre}", los botones de voz y la campana de pedidos.



Portal de ventas

12.3 Resumen operativo (Dashboard)

Muestra "Hora más vendida", "Ventas registradas hoy", "Productos vendidos hoy", "Total productos vendidos", "Pedidos de hoy", "Pedidos en gestión", "Ventas anuladas hoy" y "Clientes registrados", un gráfico por hora y los **Últimos pedidos registrados** con el botón **Ticket** para imprimir. **Actualizar** recarga los datos.

> **ATENCIÓN**
> Las cifras corresponden a toda la sucursal, no a cada vendedor.

12.4 Procedimiento: cobrar un pedido

Sigue los mismos pasos que el administrador en la sección 11.4, desde **Pedidos** del portal de ventas. Diferencias:

- El título es "Pedidos" y no existe la pestaña **En despacho**.
- Puedes **Editar / Agregar** artículos (11.5) y **Anular venta** (11.6) en pedidos pendientes.

12.5 Procedimiento: registrar una venta directa


Igual que la sección 11.7, desde **Ventas directas**.

12.6 Procedimiento: crear un cliente mayorista

Igual que la sección 11.13, desde **Clientes**.

12.7 Procedimiento: exportar el reporte de pedidos

1. En **Pedidos**, toca **Reporte**.
2. Elige el filtro **Todos**, **Pagaron** o **Sin pagar**. Verás "Pedidos incluidos" y "Total registrado".
3. Toca **Descargar CSV** o **Exportar PDF**.
4. Resultado: se descarga el archivo `reporte-pedidos-…csv` o se abre el PDF "Reporte General de Pedidos" listo para imprimir o guardar.



Reporte de pedidos del vendedor

> **CONSEJO**
> El reporte usa los pedidos cargados en pantalla. Si buscaste o filtraste antes, el reporte respeta ese filtro.

12.8 Errores comunes del vendedor

Problema	Causa	Solución
"Esta cuenta no corresponde al portal de vendedor."	Entraste con una cuenta de otro rol.	Usa `/admin/login`.
No veo Productos, Almacén ni Reportes	No corresponden a tu rol.	Pide a un administrador.
"Sesión de administrador inválida o vencida"	Sesión de 8 horas vencida.	Cierra sesión y vuelve a ingresar.
"Permite las ventanas emergentes para generar el PDF del reporte."	Bloqueo del navegador.	Habilita ventanas emergentes.


13. Guía para el personal de Despacho

13.1 Descripción del rol

Repartidor que entrega los pedidos con envío a domicilio. Ve solo los envíos, actualiza la etapa de cada entrega y se comunica con el cliente. Un administrador le asigna los envíos desde **Repartidores**.

13.2 Pantalla principal y menú

Ingresa por `/admin/login` (sección 6.3). Entra directo a **Despacho**, el único punto del menú. En la cabecera tienes voz, modo noche, la campana y **Cerrar sesión**.




Pantalla de Despacho en celular

13.3 Procedimiento: entregar un pedido

Objetivo: registrar cada etapa del reparto para que la tienda y el cliente sepan dónde está el pedido.

1. En **Despacho**, toca **Solo mis envíos** para ver los asignados a ti. Usa las pestañas **Para entregar**, **En camino**, **Entregados** o **Todos**.
2. Abre la tarjeta del envío: muestra pedido, cliente, teléfono, **Dirección de entrega**, referencia, artículos, total y la etiqueta de pago ("Cobrado" o "Pago pendiente").
3. Antes de salir, toca **Llamar** o **WhatsApp** para avisar al cliente (el mensaje se arma solo).
4. Toca **Abrir Maps** para navegar hasta la dirección, o **Ver ruta** para ver la distancia y el tiempo estimado desde la tienda.
5. Al salir con el pedido, toca **Salir a entregar**. Verás "Salida registrada: el pedido quedó en camino" y pasa a **En camino**.
6. Al entregar, toca **Confirmar entrega**. Verás "Entrega confirmada" y pasa a **Entregados**.
7. Resultado: el cliente mayorista ve "En tránsito" y luego "Entregado" en su portal.



Tarjeta de envío con acciones

CONSEJO
Si saliste por error, toca **Volver a pendiente**. Si entregas sin haber marcado la salida, toca **Entregado** directamente desde "Para entregar".

ATENCIÓN
La etapa de entrega es **independiente del pago**. Si la tarjeta dice "Pago pendiente", coordina el cobro con la tienda antes de entregar.

ATENCIÓN
La pantalla se actualiza sola cada 60 segundos. Si no ves un envío nuevo, toca **Actualizar**.

13.4 Errores comunes de despacho

Problema	Causa	Solución
"No hay envíos en esta etapa"	No tienes envíos asignados en esa pestaña.	Revisa **Todos** o pide al administrador que te asigne el envío.
"Sin repartidor asignado (se asigna en Repartidores)."	El envío aún no tiene repartidor.	Pide al administrador que lo asigne.
"El pedido está cancelado."	El pedido fue anulado.	No lo entregues; consulta en tienda.
"No se pudo calcular la ruta."	Sin conexión al servicio de mapas.	Usa **Abrir Maps**.
"Esta cuenta se encuentra desactivada."	Tu cuenta fue desactivada.	Habla con el administrador (se reactiva en Repartidores).
"No se pudo actualizar el envío."	Sin conexión.	Revisa internet y reintenta.

14. Preguntas frecuentes (FAQ)

¿El kiosco cobra el pedido? No. El kiosco genera un ticket con un código. El pago siempre se hace en caja con el personal, en efectivo, QR Simple o tarjeta.

¿Cuánto tiempo vale el ticket? Tiene validez limitada. Si pasó mucho tiempo, consulta en caja: el pedido puede seguir "Pendiente de pago" o haber sido anulado.

Cerré la página del kiosco y perdí mi carrito. ¿Puedo recuperarlo? No. El carrito vive solo mientras la página está abierta. La excepción es la compra por QR desde tu celular, que se guarda 2 horas.

¿Cómo consigo una cuenta mayorista? La crea el personal de TERRA desde Clientes. Usa el botón **WhatsApp** del formulario de inicio de sesión para pedirla.

Olvidé mi contraseña. ¿Qué hago? Hoy no hay recuperación automática. Mayoristas: contacten a su asesor. Personal: escriban a soporte@terra.bo.

¿Por qué una categoría no aparece en el catálogo del kiosco? Solo se muestran categorías con al menos un producto visible. Asigna un producto o quita la marca "oculto".

¿Qué diferencia hay entre "Ajustar stock" en Productos y "Registrar ingreso" en Almacén? Productos **reemplaza** el stock por el número escrito. Almacén **suma** la cantidad ingresada al stock actual.

¿Puedo cobrar un pedido anulado? No. El sistema lo rechaza y muestra "Esta venta fue anulada". Si el cliente finalmente quiere comprar, registra una venta directa o un pedido nuevo.

¿Puedo anular un pedido ya cobrado? No desde el sistema. Contacta a soporte para revisar el caso.

¿Cómo imprimo tickets? Permite las ventanas emergentes en el navegador y usa una impresora térmica de 80 mm configurada como predeterminada.

¿Se puede usar el sistema sin conexión a internet? No. Si aparece "No se pudo conectar al backend", revisa la red.

¿Los comandos de voz funcionan en cualquier navegador? Solo en Chrome y Edge. En otros navegadores el micrófono no aparece o avisa que no es compatible.

¿La tablet guarda mis datos personales? No. El nombre, teléfono y NIT se usan solo para ese pedido y se borran al generar el ticket.

15. Soporte y contacto

Canal	Para quién	Dato
Mesa de ayuda (correo)	Personal de TERRA	soporte@terra.bo
WhatsApp TERRA (comprobantes y asesoría)	Clientes y mayoristas	Botón **WhatsApp** en el inicio de sesión mayorista y **Enviar ticket a WhatsApp TERRA** en el ticket
Asistente virtual	Clientes en tienda y mayoristas	Botón **Asistente** en la tienda
Sucursal	Todos	TERRA Autoservicio · Sucursal Equipetrol, Santa Cruz de la Sierra

Al reportar un problema, indica: tu rol, la pantalla, el **código de pedido** si aplica, el mensaje exacto que viste y la hora.

16. Historial de versiones del documento

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	23/10/2026	Equipo TERRA Autoservicio	Primera versión. Cubre kiosco, portal mayorista, backoffice (administrador), portal de ventas (vendedor) y despacho.
1.1	23/10/2026	Equipo TERRA Autoservicio	"Recordar sesión" funciona en los accesos mayorista y administrativo (6.2, 6.3, 10.6). "Comprar ahora" agrega el producto al carrito (9.4). Mensajes claros de stock insuficiente y mínimo mayorista (9.9, 10.6). Se quitó el QR de prueba del cobro (11.4) y la carga de logo del perfil mayorista (10.3). El botón "Factura PDF" pasa a llamarse "Descargar ticket" (10.5). El acceso administrativo muestra "Sucursal Equipetrol".