CLUBWERK · ANLEITUNG

Clubwerk Grundlagen

Verwaltung, Einrichtung, Konten, Mitglieder-App, Rechte, Sicherung, Nachrichten und Einstellungen – alles, was für den ganzen Verein gilt.

Inhalt

Wofür ist das Modul? 4

Einrichten 4

Verwaltung 4

Seite „Übersicht“ 5

Reiter „Einrichtung“ (Seite „System“) 8

Seite „Mitglieder & Konten“ 10

Seite „Mitglieder-App“ 12

Reiter „Mitglieder“ 12

Reiter „Bereiche“ 16

Reiter „Benachrichtigungen“ 18

Reiter „Einstellungen“ 18

Seite „Nachrichten“ 20

Reiter „Neue Nachricht“ 21

Reiter „Entwürfe“ 22

Reiter „Gesendet“ 23

Reiter „Verteiler“ 25

Reiter „Vorlagen“ 25

Seite „Kontoauszug“ 26

Seite „Benutzer & Rechte“ 27

Reiter „Benutzer“ 28

Reiter „Rollen“ 29

Reiter „Datensicherung“ (Seite „System“) 30

Reiter „Protokoll“ (Seite „System“) 35

Seite „Einstellungen“ 36

Bereich „Verein“ 36

Bereich „Bankkonten“ 38

Bereich „Buchführung“ 38

Bereich „Postfach“ 42

Bereich „Erreichbarkeit“ 42

Bereich „Sicherheit“ 43

Bereich „Datenschutz“ 45

Bereich „Datenqualität“ 46
Bereich „Tablet“ 47
Bereich „Module“ 49
Bereich „Sprachen“ 50
Bereich „Update“ 50
Seite „Mein Konto“ 51

Tablet und App **52**

Rechte **54**

Zusammenspiel mit anderen Modulen **55**

Wofür ist das Modul?

Das ist der Kern von Clubwerk. Er gehört zu jeder Installation und enthält alles, was nicht zu einem einzelnen Modul gehört: die Übersicht, den Einrichtungs-Assistenten, Konten und PINs, die Verwaltung der Mitglieder-App, Benutzer und Rechte, die Datensicherung, das Protokoll, Nachrichten an Mitglieder, den Kontoauszug und die Einstellungen für den ganzen Verein.

Die Module (Verkauf, Plätze, Mängel …) schaltet ihr unter Einstellungen › Module ein. Der Kern läuft auch ganz ohne Module. Ihr erreicht ihn in der Verwaltung über „Übersicht“, den Bereich „Verein“ (Benutzer & Rechte, System, Einstellungen) und den Bereich „Mitglieder“ (Nachrichten, Mitglieder-App).

Einrichten


1. **Erster Start:** Öffnet Clubwerk in der Home-Assistant-Seitenleiste. Ihr seht „Willkommen bei Clubwerk“. Wählt die Sprache und tippt „Einrichtung starten“. (Mit „Demo ausprobieren“ lernt ihr Clubwerk vorher mit erfundenen Daten kennen.)
2. **Admin-Konto anlegen:** Name, Benutzername und Passwort (mindestens 8 Zeichen). Dieses Konto hat alle Rechte.
3. **Assistent durcharbeiten:** Er führt durch Verein, Tablet, Module, Sicherheit, Postfach und Sicherungen (siehe „Einrichtung“ unten). Jeder Punkt lässt sich überspringen und später nachholen.
4. **Weitere Benutzer anlegen:** Unter Benutzer & Rechte bekommt jeder ein eigenes Konto mit den Rechten, die er braucht.

> **Tipp:** Zwei Dinge sollten sofort erledigt sein: ein **Sicherungspasswort** festlegen (Datensicherung) und das **Notfallblatt** ausdrucken. Ohne sie ist eine Sicherung wertlos.

Verwaltung

Links steht das Menü, geordnet nach Bereichen: **Gastro**, **Sport**, **Anlage**, **Mitglieder**, **Finanzen** und **Verein**. Ein Klick auf einen Bereich klappt ihn auf oder zu. Der Bereich der Seite, auf der ihr gerade seid, ist immer offen, und jedes Gerät merkt sich, welche Bereiche ihr offen lasst. Ein Punkt an einem zugeklappten Bereich zeigt, dass darin etwas zu tun ist. Wer nur wenige Seiten sehen darf (bis 9), sieht alles ohne Aufklappen unter den Bereichsüberschriften. Mit der Tastatur wechseln Pfeil hoch und runter die Zeile, Pfeil rechts klappt einen Bereich auf, Pfeil links zu. Oben im Menü sucht ihr mit **Suchen** (Tastenkürzel Strg K bzw. ⌘K) nach Seiten, Einstellungen, Aktionen und Personen. Unten steht euer Name: Ein Klick öffnet „Mein Konto“, daneben öffnet das Tablet-Symbol die Tablet-Seite in einem neuen Tab und der Pfeil meldet euch ab. Über **Verwaltung** in der Kopfzeile des Tablets meldet Clubwerk nach einer Minute ohne Eingabe ab; eine Anmeldung direkt in der Verwaltung (zum Beispiel in der Seitenleiste von Home Assistant) bleibt davon unberührt, auch im selben Browser. Oben rechts öffnet das **„?“** die Anleitung des Bereichs, in dem ihr gerade seid, als PDF.

Seite „Übersicht“




Die Übersicht: Begrüßung, Fortschritt der Einrichtung, „Zu erledigen“ und das Raster der Module.

Die Übersicht ist eure Startseite. Sie zeigt, was heute wichtig ist.

Einrichtung zu … % fertig

Eine Zeile mit Balken. „Alle Punkte“ öffnet die Seite „Einrichtung“, „Einrichtung fortsetzen“ springt zum nächsten offenen Punkt. Sie verschwindet, sobald alles erledigt ist.


Zu erledigen



Die Karte „Zu erledigen“ mit farbigen Hinweisen. Rote Hinweise stehen oben.

Hier stehen Hinweise aus dem Kern und allen Modulen: offene Sicherheitswarnungen, fehlendes Sicherungspasswort, ausgeschaltete Verschlüsselung, fehlendes Vereinsnetz, neue Einträge vom Tablet zum Bestätigen, knapper Bestand und vieles mehr. Rot ist dringend, gelb ist ein Hinweis. Sechs Hinweise sind sichtbar, „Alle zeigen“ klappt den Rest auf. Der Link am Zeilenende führt direkt dorthin, wo ihr es erledigt. Ihr seht nur Hinweise, die ihr mit euren Rechten auch erledigen dürft.

Raster der Module




Das Raster der Module: Name, Zustand und die wichtigste Zahl.

Jedes eingeschaltete Modul hat eine Kachel mit Zustand (Läuft, Hinweis, Störung) und seiner wichtigsten Zahl. Ein Klick öffnet das Modul. Darunter stehen, wenn es etwas gibt, „Bestand knapp“ und „Letzte Lieferungen“ des Verkaufs.

> **Tipp:** Am Handy öffnet der Knopf oben rechts das Menü. Er zeigt den Bereich, in dem ihr gerade seid (zum Beispiel „Finanzen“).

Reiter „Einrichtung“ (Seite „System“)


Die Seite **System** im Bereich „Verein“ hat drei Reiter: Datensicherung, Protokoll und Einrichtung.



Der Reiter „Einrichtung“: offene, erledigte und ausgeblendete Punkte.

Die Checkliste für alles, was zur Einrichtung gehört. Oben steht „Einrichtung zu … % fertig“. Die Punkte sind in drei Listen sortiert: **Offen**, **Erledigt** und **Ausgeblendet**. Zu den Punkten gehören die allgemeinen Schritte (Sprache, Admin-Konto, Verein, „Wie nutzt ihr Clubwerk?“, Module wählen, Sicherheit, Postfach, Mitglieder-App, Vereinsnetz, Sicherungen) und die Schritte eurer Module (zum Beispiel „Artikel und Preise“ beim Verkauf oder „Plätze anlegen“ bei den Plätzen). Jedes Modul meldet seine Schritte selbst.

- **Einrichten** öffnet den Assistenten an diesem Punkt.
- **Ansehen** bei einem erledigten Punkt zeigt die Einstellung noch einmal.
- **Ausblenden** nimmt einen Punkt aus der Checkliste, wenn ihr ihn nicht braucht. „Wieder zeigen“ holt ihn zurück.
- **Assistent noch einmal durchgehen** startet von vorn.



Der Assistent an einem Schritt: Fortschritt oben, die passende Einstellung darunter, „Später“ und „Weiter“ unten.

Im Assistenten seht ihr oben „Schritt x von y“ mit dem Fortschritt und eine kurze Erklärung. Darunter steht genau die Karte der Einstellung, alles andere ist ausgeblendet. Mit **Weiter** geht es zum nächsten Schritt, mit **Später** bleibt der Punkt offen, **Zurück** geht einen Schritt zurück, **Einrichtung beenden** schließt den Assistenten. Die Schritte „Module wählen“ und „Fertig“ haben eine eigene Ansicht.


> **Tipp:** In einer Demo-Installation steht oben eine Leiste „Demo – alle Daten sind erfunden“. „Demo beenden und einrichten …“ löscht alle Beispieldaten restlos (mit eurem Passwort bestätigen). Danach beginnt die echte Einrichtung.

Ohne Tablet: Im Schritt „Wie nutzt ihr Clubwerk?“ wählt ihr „Mit Tablet im Vereinsheim“ oder „Ohne Tablet“. Mit Tablet legt ihr gleich das Passwort fest, mit dem jedes Tablet einmal freigeschaltet wird.

Seite „Mitglieder & Konten“



Die vier Zahlen oben: aktive Mitglieder, Mannschaften, PINs, offene Beträge.



Suche und Filter über der Liste.

Hier verwaltet ihr die **Konten für den Verkauf am Tablet**: wer wie viel offen hat, wer eine PIN hat, Mannschaften und Sonderkonten. Mit der Mitgliederverwaltung heißt die Seite „Konten & PINs“ und steht im Menü „Verkauf“. Dann legt ihr Mitglieder dort an; hier entstehen nur „Kein Mitglied“-Konten (zum Beispiel Trainer) und Mannschaften. Ohne Mitgliederverwaltung gibt es nur Vor- und Nachname.

Oben: Knöpfe und Zahlen

- **+ Neues Mitglied** (bzw. „+ Neues Konto“) legt einen Eintrag an: Name, Typ und bei Mannschaften die PIN.
- **Import …** liest eine Excel-Datei mit Vorname und Nachname (optional Typ und PIN). Eine Vorlage könnt ihr herunterladen; vorab seht ihr, wie viele Einträge neu sind.
- **Liste einfügen …** legt viele Namen auf einmal an (ein Name pro Zeile).
- Vier Zahlen: aktive Mitglieder, Mannschaften & Gruppen, Mit PIN geschützt, Offen auf Konten.



Neues Konto anlegen: Name und Typ.

Neu am Tablet eingetragen

Trägt sich jemand am Tablet mit „Ich bin neu“ ein, steht er in einer gelben Karte. Ihr könnt den Namen anpassen und **Bestätigen**, mit **Ist schon Mitglied …** auf ein vorhandenes Konto zusammenführen (die Buchungen wandern mit) oder, wenn er noch nichts gebucht hat, **Löschen**.

Diese Saison nicht da

Eine Karte mit Mitgliedern, die seit Saisonbeginn nichts gebucht haben. **Entfernen** löscht Einträge ohne Buchungen, wer früher gebucht hat, wird nur **Ausgeblendet** (die alten Abrechnungen bleiben). Wer noch etwas offen hat, muss erst abgerechnet werden.

Liste und Konto

Die Liste hat die Spalten **Name** (als „Nachname, Vorname“), **Typ**, **PIN** (gesetzt, ohne, gesperrt, bei Mannschaften „vom Vorstand“), **Zuletzt da** und **Offen**. Oben suchen und filtern ihr: Alle, Mitglieder, Kein Mitglied, Mannschaften, Sonderkonten, Mit offenem Betrag, Ausgeblendet.



Das Konto rechts neben der Liste: offener Betrag, PIN und Aktionen.

Ein Klick auf einen Namen zeigt rechts das Konto (am Handy in einem Fenster):


- **Buchungen** öffnet die Buchungen dieser Person.
- **Bearbeiten** ändert Name, Typ und PIN (bei Mannschaften vergibt nur der Vorstand die PIN). „Auf dem Tablet anzeigen“ blendet ein Konto aus. In dem Fenster stehen auch die Freischaltungen der Mitglieder-App und „Löschen“.
- **PIN zurücksetzen:** Beim nächsten Mal legt die Person am Tablet eine neue PIN fest. Bis dahin sind Buchen und Stornieren von Plätzen am Tablet gesperrt.

Sonderkonten sind **Verein (kostenfrei)** und **Gast (bar)**.

Seite „Mitglieder-App“

Hier richtet ihr die App für Mitglieder ein. Ein Mitglied bekommt **eine Einladung** (QR-Code, E-Mail oder Brief), nutzt **eine PIN** und sieht, was ihr freigeschaltet habt. Die PIN gilt auch am Tablet. Die Seite hat vier Reiter, die ihr je nach Recht seht.


Reiter „Mitglieder“



Reiter „Mitglieder“: Mitglied freischalten.

Mitglied freischalten


Mitglied wählen, die gewünschten Bereiche ankreuzen und **Freischalten & einladen …** tippen. Es öffnet sich die Wahl, wie die Einladung zum Mitglied kommt.



Die Einladung: QR-Code am Bildschirm, per E-Mail oder als Brief.

- **QR-Code hier am Bildschirm:** Das Mitglied scannt ihn mit der Handy-Kamera, am besten direkt vor Ort. Er gilt einmal und nur kurze Zeit (einstellbar). Danach legt das Mitglied seine App-PIN fest. Den Code nicht abfotografieren: Wer ihn zuerst scannt, bekommt den Zugang.
- **Per E-Mail schicken:** persönlicher Link, gilt einige Tage. Braucht ein Postfach und die Adresse in der Mitgliederverwaltung. Die Mail sagt gleich nach der Anrede, was zu tun ist („Öffne diese E-Mail auf deinem Handy und tippe auf den Knopf"), hat einen großen Knopf „App jetzt freischalten" über die ganze Breite, drei nummerierte Schritte und darunter die Adresse als Text für den Fall, dass der Knopf nicht geht.
- **Einladungsbrief drucken:** QR-Code mit Anleitung auf Papier.
- **Bereiche im Vereins-WLAN jetzt freigeben:** erscheint nur, wenn ein Handy von unterwegs ohne SMS-Code gekoppelt wurde.


Freigeschaltete Mitglieder



Die Liste „Freigeschaltete Mitglieder": je Mitglied Handy-Zustand, Freigaben in einem Satz und drei Knöpfe.

Die Liste hat je Mitglied eine Zeile: **Handy** (eine Pille: Handy freigeschaltet, QR-Code offen, Einladung abgelaufen, gesperrt, alte Adresse oder „Erst im Vereins-WLAN öffnen"), **Freigaben** in einem Satz („alle Bereiche", „alle außer Beregnung", „3 Bereiche" oder „keine") und **Zuletzt benutzt**. Die Filter „mit Handy", „ohne Handy", „eingeladen", „erst im WLAN öffnen" und „alte Adresse" helfen beim Aufräumen. Am Zeilenende stehen drei Knöpfe: **Freigaben bearbeiten**, der Brief-Knopf (lädt neu ein) und der Papierkorb

(entfernt: **Nur Handy entfernen** – mit neuem QR-Code ist das Mitglied wieder dabei – oder **Ganz aus der App entfernen**). **Einladungen verschicken …** lädt viele auf einmal per E-Mail oder als Briefe ein. Am Handy tippt ihr auf die Zeile, um die Freigaben zu öffnen.




Das Fenster „Freigaben bearbeiten": ein Haken je Bereich, „unterwegs" als eigene Pille.

Im Fenster **Freigaben bearbeiten** steht je Bereich ein Haken; Änderungen gelten sofort. Daneben stehen, wo es sie gibt, das Zeitprofil (bei Türen) und kleine Schalter. **unterwegs** erlaubt einem Mitglied, diesen Bereich auch außerhalb des Vereins-WLAN zu nutzen (Ausnahme, z. B. für den Platzwart oder Handys mit iCloud Privat-Relay).

„Erst im Vereins-WLAN öffnen" – was heißt das? Hat ein Mitglied sein Handy **von unterwegs ohne SMS-Code** freigeschaltet, bleiben die sensiblen Bereiche (z. B. Türen, Beregnung, Licht) aus Sicherheitsgründen gesperrt, bis die App **einmal im Vereinsheim im WLAN** geöffnet wird; dann schalten sie sich von selbst frei. Das Mitglied sieht dazu in der App bei diesen Bereichen den Hinweis, was zu tun ist. Ist sicher, dass das Handy dem Mitglied gehört, gebt ihr die Bereiche selbst frei: **Einladen … › Türen und Beregnung jetzt freigeben**. Über der Liste steht dieselbe Erklärung, solange es ein solches Handy gibt.


> **Tipp:** Ein neuer QR-Code oder die Freischaltung eines neuen Bereichs kann das alte Handy aus Sicherheitsgründen abmelden. Dann einfach neu einladen.

Bereich für mehrere Mitglieder freigeben



Das Fenster „Bereich für mehrere Mitglieder freigeben": Bereich und „Wer?" wählen.

Mit **Bereich freigeben …** über der Liste schaltet ihr einen Bereich (z. B. Türen, Beregnung, Licht) für viele Mitglieder auf einmal frei – statt bei jedem einzeln den Haken zu setzen. Ihr wählt den **Bereich** und **Wer?**: alle Mitglieder in der App, eine Mitgliedsart (z. B. aktiv) oder eine Abteilung (beides nur mit der Mitgliederverwaltung) oder eine **eigene Auswahl** mit Häkchen und Suche. Konten „Kein Mitglied" (z. B. Trainer) kommen nur über die eigene Auswahl dazu und nur bei Bereichen, die es für sie gibt.



Die Vorschau: wer den Bereich neu bekommt, wer ihn schon hat und bei wem es nicht geht.


Vorschau zeigt, wie viele den Bereich neu bekommen, wie viele ihn schon haben und bei wem es nicht geht – jeweils mit Namen zum Aufklappen. Geändert wird erst danach. Nicht möglich ist es bei gesperrten Freischaltungen (sie bleiben gesperrt), bei abgelaufenen (einzeln verlängern) und bei Handys, die jemand ohne das Recht für diesen Bereich eingeladen hat (einzeln freigeben; dabei muss das Handy neu eingeladen werden). Mitglieder ohne Handy bekommen den Bereich trotzdem – er gilt, sobald sie die App koppeln.

Bei Bereichen, die im Verein etwas schalten (**Türen, Beregnung, Licht**), tippt ihr zur Bestätigung das Wort **FREIGEBEN** ein und euer eigenes Passwort; bei den übrigen Bereichen reicht der Knopf. Wer Türen gesammelt freigibt, löst außerdem eine Sicherheitswarnung an den Vorstand aus. Eine Sammel-Freigabe hebt „Erst im Vereins-WLAN öffnen" nicht auf: Handys, die von unterwegs ohne SMS-Code gekoppelt wurden, öffnen Türen, Beregnung und Licht weiterhin erst nach dem ersten Besuch im Vereins-WLAN. Gesammelt freigeben darf nur, wer das volle Recht für den Bereich hat (bei Türen „Zugang"), nicht ein Recht nur für die eigene Abteilung.

Über der Liste steht danach **Letzte Sammel-Freigabe** mit **Zurücknehmen …**: Das entzieht den Bereich genau den Mitgliedern dieser letzten Sammel-Freigabe wieder. Wen ihr seitdem einzeln geändert habt, bleibt, wie er ist.

Wird ein neues Modul mit eigenem Bereich eingeschaltet und hat ihn noch niemand, fragt die **Übersicht** „Neuer Bereich …: für wen freigeben?“ und öffnet mit **Freigeben …** gleich dieses Fenster. Soll ihn vorerst niemand bekommen, blendet **Vorerst für niemanden – Hinweis ausblenden** im Fenster den Hinweis aus.

Reiter „Bereiche“



Reiter „Bereiche“: welche Bereiche die App zeigt, für wen und in welcher Reihenfolge.

Eine Tabelle für alle Bereiche der App, ein „Speichern“ für alles:

- **Schalter:** Aus = der Bereich ist für alle weg, die Freischaltungen bleiben.
- **Für wen:** „alle Mitglieder“ oder „nur ausgewählte“ mit Anzahl.
- **Unterwegs:** Ohne Haken funktioniert der Bereich nur im Vereins-WLAN (nur mit dem Recht „Einstellungen“).
- **Beim Freischalten:** „vorwählen“ kreuzt den Bereich bei neuen Mitgliedern von selbst an.
- **Start** und **↑ ↓:** Startbereich und Reihenfolge. Von Haus aus öffnet die App „Für mich“.

„Für mich“ steht immer ganz vorn. Es ist die Startseite der App mit den Karten „Neu für dich“, „Als Nächstes“, „Zu erledigen“ und „Mein Konto“. Offene Antworten zu Terminen und Spieltagen erscheinen nur als Hinweis („Termine: n Antworten offen“, „Spieltage: n Rückmeldungen offen“), ohne Knöpfe und ohne Zeitgrenze. Wer ein Thekenkonto hat, kann es unten per Häkchen auch unter „Für mich“ anzeigen lassen. Auf Android-Handys (Chrome, Edge, Samsung Internet) steht davor die Karte **„App installieren“**: Ein Antippen öffnet den Installationsdialog des Handys, danach startet die App direkt vom Startbildschirm – die Freischaltung bleibt

erhalten. „Später“ blendet sie 14 Tage aus; wo der Browser keinen Installationsknopf anbietet (z. B. Firefox), steht dort stattdessen die Anleitung des Browsers (Menü öffnen › „App installieren“ bzw. „Zum Startbildschirm hinzufügen“, in Samsung Internet „Seite hinzufügen zu › Startbildschirm“, in Firefox „Installieren“) – nie „Teilen“, das gibt es nur auf dem iPhone. Läuft die Seite in Gmail oder WhatsApp, kommt zuerst „Im Browser öffnen“. Die Karte bleibt, bis die App installiert ist oder „Später“ gedrückt wird, auch wenn Benachrichtigungen schon gehen. In der installierten App erscheint sie nie. Merkt der Browser, dass die App schon installiert ist (Android teilt den Speicher mit der App), steht nur der Hinweis „Du hast die App schon – öffne sie vom Startbildschirm“. Auf dem iPhone kann Safari das nicht wissen: Dort (und bei den Anleitungen ohne Installationsknopf) blendet „Habe ich schon installiert“ die Karte dauerhaft aus. Haben die Vorstände Push-Anlässe freigegeben und das Handy hat Benachrichtigungen noch nicht eingeschaltet, steht ganz oben die Karte **„Benachrichtigungen einschalten“** mit „Einschalten“ und „Später“ (blendet sie 14 Tage aus). Der Satz auf der Karte nennt nur, was der Vorstand wirklich freigegeben hat und was es im Verein gibt, zum Beispiel „Damit du Platzbuchungen, Spieltage, Dienste und Nachrichten vom Verein nicht verpasst.“ (bei mehr als vier Bereichen „… und mehr“). Immer erscheint nur die Karte, die als Nächstes nötig ist, passend zum Handy: auf dem **iPhone** erst die Schritte „Teilen-Symbol → Zum Home-Bildschirm → von dort öffnen“ (ohne feste Lage der Leiste, denn sie sitzt je nach Einstellung oben, unten oder im Menü „…“; ab iOS 16.4, früher gibt es dort kein Push); läuft die Seite in einem anderen Programm (Gmail, WhatsApp, Instagram …), zuerst „In Safari öffnen“ mit „Adresse kopieren“. Auf **Android** geht Push ohne Startbildschirm, dort kommt gleich „Einschalten“; in einem eingebetteten Browser zuerst „Im Browser öffnen“. Ist Push im Handy gesperrt, steht dort, wo man es erlaubt; kann das Gerät gar kein Push (Desktop, Huawei ohne Google-Dienste), erscheint keine Karte. Nach dem Einschalten verschwindet die Karte.


App installieren – je Gerät die richtige Karte: Unter „Für mich“ steht immer nur die Karte, die als Nächstes nötig ist, nie eine falsche Anleitung (der Browser wird an Merkmalen erkannt, nicht nur am Namen). In der installierten App erscheint sie nie.

Gerät	Karte
Android (Chrome, Edge, Samsung Internet, Opera, Xiaomi, Huawei …)	Knopf **„App installieren“**; bietet der Browser ihn nicht an, die Schritte des Browsers (Menü › „App installieren“ bzw. „Zum Startbildschirm hinzufügen“; Samsung: „Seite hinzufügen zu › Startbildschirm“; Firefox: „Installieren“; unbekannte Browser: allgemeine Anleitung). Nie „Teilen“.
Android in Gmail/WhatsApp u. Ä.	zuerst **„Im Browser öffnen“**
iPhone und iPad (auch Chrome, Edge, Firefox)	Teilen-Symbol › „Zum Home-Bildschirm“ (iPadOS meldet sich als Mac und wird über die Berührung erkannt); vor iOS 16.4 in Chrome/Firefox/Edge zuerst „In Safari öffnen“
iPhone/iPad in Gmail, WhatsApp, Instagram …	zuerst **„In Safari öffnen“**
Rechner mit Chrome oder Edge	Knopf **„App installieren“**; sonst das Installieren-Symbol der Adressleiste bzw. Menü › „Seite als App installieren“
Safari am Mac (ab Safari 17)	Teilen-Symbol oder „Ablage“ › „Zum Dock hinzufügen“
Firefox am Rechner	keine Karte (Firefox installiert dort nicht); Benachrichtigungen gehen auch ohne Installation


„Später“ blendet die Karte 14 Tage aus; „Habe ich schon installiert“ dauerhaft (nötig, wo der Browser es nicht selbst merkt, etwa Safari auf dem iPhone). Merkt der Browser, dass die App schon da ist, steht nur der Hinweis „Du hast die App schon“.

Kalender abonnieren: Unter „Mehr“ › „Mein Konto“ erstellt sich jedes Mitglied einen persönlichen Link für den Kalender seines Handys. Darin stehen seine Dienste, zugesagten Termine, Platzbuchungen und Spiele der eigenen Mannschaften – nur aus Bereichen, die es in der App hat, ohne Namen anderer. Der Kalender holt sie selbst regelmäßig ab. Damit das auch unterwegs klappt, braucht die App eine öffentliche Adresse (Reiter „Einstellungen“, „Von unterwegs erreichbar“). „Neuer Link“ macht den alten ungültig, „Abo beenden“ löscht ihn. Wird das Handy entfernt, gilt der Link nicht mehr.

Reiter „Benachrichtigungen“



Reiter „Benachrichtigungen“: Anlässe eines Moduls.




Testnachricht an ein Mitglied.

Push sind kurze Hinweise aufs Handy (auf dem iPhone nur in der Home-Bildschirm-App ab iOS 16.4). Oben steht, wie viele Handys angemeldet sind. Je Modul kreuzt ihr an, bei welchen **Anlässen** ein Hinweis kommt (zum Beispiel neue Nachricht, Erinnerung an einen Termin, neue Mängelmeldung); manche haben eine Vorlaufzeit. Jedes Mitglied schaltet Push nur je Handy ein oder aus und wählt keine einzelnen Anlässe: was kommt, entscheidet allein ihr. Haben Mitglieder früher einzelne Anlässe abgewählt, gilt das nicht mehr. Unten sendet **Testnachricht an** einen Hinweis an ein Mitglied. „Zuletzt gesendet“ zeigt die letzten Hinweise und ob sie ankamen. Gesendet werden nur Titel und ein Satz, nie etwas, wofür man eine PIN braucht.

Reiter „Einstellungen“

Hier liegen die Karten zur Adresse und Sicherheit der App.

Adresse & Aussehen




Karte „Adresse & Aussehen": Adresse im Vereins-WLAN, Name auf dem Homescreen und Zugang von unterwegs.

- **Adresse im Vereins-WLAN:** unter dieser Adresse erreichen Handys die App. Sie landet im QR-Code. Leer = die Adresse, unter der ihr die Verwaltung gerade offen habt. Fehlt bei einer https-Adresse der Port (zum Beispiel `:5001`), erscheint der Hinweis „Port fehlt" mit dem Knopf **So übernehmen**. Adressen mit „.local" öffnen manche Handys nicht, besser ohne „.local" oder mit IP-Adresse.
- **Name auf dem Homescreen:** höchstens 20 Zeichen.
- **Öffentliche Adresse** und **Von unterwegs erreichbar:** für den Zugang von außen über einen Cloudflare Tunnel. Nur die Mitglieder-App wird erreichbar, Verwaltung, Tablet und Beregnung bleiben im Vereins-WLAN. Die Schritte zur Einrichtung stehen aufklappbar auf der Karte. **Verbindung prüfen** testet den Weg, **Testen ↗** öffnet die App.

Ist ein Tunnel an, erscheint die Karte **Tunnel-Quelle**: Ihr legt fest, von welcher Adresse im Home-Assistant-Netz der Tunnel kommen darf. Das verhindert, dass sich ein anderes Add-on als Tunnel ausgibt (empfohlen).

Sicherheit



Karte „Sicherheit": Gültigkeit der Einladungen.

Wie lange QR-Code (1 Stunde, 1 Tag oder 7 Tage) und E-Mail/Brief (2, 7 oder 14 Tage) gelten und ob der QR-Code auch als Link zum Weiterschicken angeboten wird (weniger sicher). Nach 5 falschen PINs ist das Handy 5 Minuten gesperrt, ab dem 10. Fehlversuch 30 Minuten, danach ganz: Dann hilft nur ein neuer QR-Code. Wer davon erfährt, legt ihr unter Einstellungen › Sicherheit fest.


Bestätigung per SMS

Ein zweiter Faktor für Einladungen von unterwegs: ein LTE-USB-Stick mit SIM-Karte am Home-Assistant-Rechner schickt einen Code per SMS an die Handynummer aus der Mitgliederverwaltung. **Anschlüsse suchen**, Anschluss wählen, **Speichern**, **SMS-Bestätigung einschalten**, mit **Test-SMS senden** prüfen. Ohne SMS schalten sich Türen und Beregnung bei Kopplung von unterwegs erst im Vereins-WLAN frei.

Seite „Nachrichten"

Hier schreibt ihr Nachrichten an Mitglieder, Gruppen und Adressen. Drei **Wege** stehen zur Wahl, auch kombiniert: **E-Mail**, **In der Mitglieder-App** und **Push-Hinweis aufs Handy**. Für E-Mails braucht ihr ein Postfach (Einstellungen › Postfach), sonst gehen nur Nachrichten in die App und Entwürfe. Ohne Mitgliederverwaltung sind es nur die Adressen, die ihr eintippt.

Reiter „Neue Nachricht“



Eine neue Nachricht: Absender, Empfänger, Weg, Betreff, Text und Anhänge.


Von oben nach unten:

- **Von:** Absender ist immer das Vereinspostfach, so landen Mails nicht im Spam. Empfänger sehen euren Namen. „ändern“ öffnet „Mein Konto“ (Antwort-Adresse und Unterschrift).
- **An:** Gruppen (zum Beispiel Abteilungen), einzelne Mitglieder, Verteiler und freie Adressen. Beim Tippen erscheinen Vorschläge. Mehrere Adressen trennt ihr mit Komma. Rote Empfänger haben keine Adresse.
- **Weg:** E-Mail, In der Mitglieder-App, Push-Hinweis. Mitglieder ohne E-Mail-Adresse bekommen nichts per E-Mail, dafür „In der Mitglieder-App“ wählen.
- **Ohne eigene Adresse an den Zahler:** Kinder ohne Adresse erreichen so die Eltern.
- **Kopie an mich.**
- **In der App sichtbar:** wie lange die Nachricht in der App steht (Vorgabe, 1 bis 24 Monate).
- **Oben anheften:** bleibt in der App ganz oben, bis ihr sie löst.
- **Betreff** und **Text** mit Werkzeugleiste: fett, kursiv, unterstrichen, Überschriften, Listen, Zitat, Trennlinie, Link. **Platzhalter …** fügt zum Beispiel die Briefanrede oder den Vornamen ein, die für jeden Empfänger ersetzt werden. **Vorlage …** setzt eine gespeicherte Vorlage ein.
- **+ Datei anhängen** oder Dateien hineinziehen: bis 10 MB je Datei, insgesamt 20 MB.
- **+ Umfrage anhängen** (nur mit „In der Mitglieder-App“): Frage, 2 bis 10 Antworten, **Ergebnis für Mitglieder** (nach der eigenen Stimme, erst nach dem Ende oder nie), **Ende** (leer = bis ihr sie beendet), **mehrere Antworten erlaubt** und **anonym**. Abgestimmt wird in der App, jedes Mitglied hat eine Stimme und kann sie bis zum Ende ändern. Anonym heißt: Niemand in Clubwerk sieht, wer was gewählt hat – auch nicht die Verwaltung. Für geheime Wahlen nach Satzung ist das kein Ersatz.
- Unten: **Als Vorlage speichern**, **Verwerfen**, **Vorschau** („So sieht es bei … aus“) und **Senden …**. Vor dem Senden fragt Clubwerk mit der Zahl der Empfänger nach.

Die Nachricht wird beim Schreiben automatisch als Entwurf gespeichert.

> **Tipp:** Der Push-Anlass „Nachrichten vom Verein“ muss unter Mitglieder-App › Benachrichtigungen freigegeben sein, sonst kommt nur die Nachricht in der App.


Reiter „Entwürfe“



Der Reiter „Entwürfe“.


Alles, was ihr angefangen habt. Ein Klick auf einen Entwurf öffnet ihn zum Weiterschreiben, **Verwerfen** löscht ihn.

Reiter „Gesendet“



Der Reiter „Gesendet“: Betreff, Absender, Zeitpunkt, Zahl der Empfänger und Weg.

Jede gesendete Nachricht mit Betreff, Absender, Zeitpunkt, Empfängerzahl und Weg. Unten stellt ihr ein, wie lange Nachrichten in der App standardmäßig bleiben (1 bis 24 Monate).



Die Zustellung einer Nachricht: wer erreicht wurde.

Ein Klick öffnet die Nachricht mit Text, Anhängen und der **Zustellung**: wie viele bekamen sie per E-Mail, in der App, per Push, wer wurde nicht erreicht und warum (keine Adresse, ungültig, fehlgeschlagen). **Fehlgeschlagene erneut senden** versucht es noch einmal. **Weiterverwenden** öffnet eine Kopie als neuen Entwurf, **Aus der App nehmen** lässt sie bei den Mitgliedern sofort verschwinden (E-Mails bleiben), **Löschen** entfernt sie samt Liste.



Eine gesendete Umfrage: Ergebnis, Beteiligung und wer was gewählt hat.

Hat die Nachricht eine **Umfrage**, steht darunter das Ergebnis: Stimmen je Antwort, wie viele von wie vielen abgestimmt haben und – wenn sie nicht anonym ist – wer was gewählt hat (Nachname, Vorname). **Umfrage beenden** beendet sie sofort. Mitglieder sehen die offene Umfrage unter „Für mich“ bei „Zu erledigen“, bis sie abgestimmt haben. **Weiterverwenden** übernimmt die Umfrage ohne Stimmen in einen neuen Entwurf.


Reiter „Verteiler“



Neuer Verteiler: eine gespeicherte Empfängerliste.

Gespeicherte Empfängerlisten wie „Vorstand“, „Trainer“ oder „Sponsoren“. Gruppen darin bleiben aktuell: Wer neu in eine Abteilung kommt, ist automatisch dabei. Bearbeiten und Löschen gehen in der Liste.


Reiter „Vorlagen“



Der Reiter „Vorlagen“: wiederkehrende Texte.

Wiederkehrende Nachrichten wie die Einladung zur Mitgliederversammlung. **Verwenden** öffnet sie als neue Nachricht, **Bearbeiten** ändert Name, Betreff und Text, **+ Neue Vorlage** legt eine an. Platzhalter wie `{briefanrede}` werden je Empfänger ersetzt.

Seite „Kontoauszug“



Die Seite „Kontoauszug“: Datei ablegen, Filter und Liste der Buchungen.


Hier lest ihr den Kontoauszug aus dem Online-Banking ein, und Clubwerk ordnet **Zahlungseingänge und Rücklastschriften** den offenen Beiträgen und Rechnungen zu. Die Seite steht bei „Beiträge & Zahlungen“ (ohne Mitgliederverwaltung bei der Buchhaltung). Es gibt keine Verbindung zur Bank, nur den Datei-Upload. Die Datei selbst wird nie gespeichert.

- **Datei ablegen:** CAMT-Datei (XML oder ZIP), Sparkassen-„CSV-CAMT“ oder ein CSV-Export, mehrere Dateien auf einmal, bis 5 MB je Datei. Bereits eingelesene Buchungen erkennt Clubwerk wieder. Abbuchungen werden übersprungen.
- **Unbekanntes CSV:** Dann öffnet sich „Spalten zuordnen“: Vereinskonto wählen und sagen, welche Spalte Datum, Betrag, Name, IBAN, Verwendungszweck und Soll/Haben enthält. Beim nächsten Mal merkt sich Clubwerk die Zuordnung.
- **Zuletzt eingelesen:** zeigt bis zu welchem Datum der Auszug reicht.

Filter und Liste

Drei Filter: **Zu prüfen** (Clubwerk hat einen Vorschlag), **Nicht zugeordnet** (kein Vorschlag, oder als „gehört nicht zu Clubwerk“ markiert) und **Zugeordnet**. Die Spalten: Von, Vorschlag bzw. Zugeordnet zu, Datum, Verwendungszweck, Betrag. Ein Vorschlag trägt die Marke sicher, wahrscheinlich oder vielleicht.

- **Übernehmen** nimmt den einzigen Vorschlag an. **Alle sicheren übernehmen (n)** oben rechts erledigt alle eindeutigen auf einmal.
- **Prüfen …** und **Zuordnen …** öffnen das Fenster zum Zuordnen.
- **Aufheben** nimmt eine Zuordnung zurück, Posten, Einzug und Rechnung stehen danach wieder wie vorher.



Zahlung zuordnen: Vorschläge und Suche von Hand.

Zuordnen und Rücklastschriften

Im Fenster seht ihr Datum, Betrag, Zahler und Verwendungszweck, darunter die **Vorschläge** und die Suche **Von Hand zuordnen**. Bei einer **Rücklastschrift** stellt ihr zusätzlich die **Gebühr für den Zahler** ein und ob das **Mandat gesperrt** wird. **Gehört nicht zu Clubwerk** versteckt die Buchung; sie wird nach der Löschfrist (Einstellungen › Datenschutz, Vorgabe 90 Tage) gelöscht.

> **Tipp:** Zum Zuordnen braucht ihr das Recht „Kontoauszug“ und zusätzlich „Einzug“ bzw. „Buchhaltung“. Sonst seht ihr die Buchungen nur.

Seite „Benutzer & Rechte“


Jeder meldet sich mit eigenem Benutzernamen an, so ist nachvollziehbar, wer was geändert hat. **Rollen** bündeln Rechte, zum Beispiel für den Kassenwart.

Reiter „Benutzer“



Reiter „Benutzer“: Name, Zugang, letzte Anmeldung.

Die Liste zeigt je Benutzer Name, Benutzername, die Rollen oder „alle Rechte“ und die letzte Anmeldung. Gesperrte Benutzer sind grau.




Neuer Benutzer: Mitglied wählen oder manuell anlegen, dann Zugang vergeben.

+ Neuer Benutzer:

- **Mitglied auswählen** (der Benutzername entsteht automatisch) oder **Manuell anlegen** mit Vor- und Nachname.
- **Start-Passwort** (mindestens 8 Zeichen) persönlich weitergeben.
- **Zugang:** „Nach Rollen“ (Rollen ankreuzen, dazu einzelne Zusatzrechte) oder „Alle Rechte“ (wie das Adminkonto; mit eigenem Passwort bestätigen).
- **Abteilungen:** bei Rollen mit „eigene Abteilung“ legt ihr fest, für welche Abteilungen sie gelten.


Beim Bearbeiten: **Zugang aktiv** sperrt oder öffnet ein Konto, **Neues Passwort vergeben** und **Benutzer löschen** (die Protokolleinträge bleiben). Das **Adminkonto** hat immer alle Rechte und kann weder gesperrt noch gelöscht werden.

Reiter „Rollen“



Reiter „Rollen“: gebündelte Rechte.

Eine Rolle hat einen Namen, eine Beschreibung und Rechte. Die Liste zeigt, wie viele Benutzer sie haben.



Rolle bearbeiten: Name, Beschreibung, „Nur eigene Abteilungen“ und Rechte.

Nur Mitglieder der eigenen Abteilungen ist für Abteilungsleitungen gedacht: Sie sehen nur die Mitglieder ihrer Abteilung (gilt für die Rechte „Mitglieder“ und „Nachrichten“). Eine Rolle, die Benutzer hat, lässt sich nicht löschen.

Reiter „Datensicherung“ (Seite „System“)



Die Datensicherung: Kennzahlen und Karten.

Jede Nacht entsteht eine **verschlüsselte Komplettsicherung** mit allem, was Clubwerk enthält (Datenbank, Belege, Bilder, Module). Öffnen lässt sie sich nur mit dem **Sicherungspasswort**. Oben zeigen drei Kacheln die letzte Sicherung, die **Probe-Wiederherstellung** (jeden Sonntag automatisch) und die **Sicherungsziele**. Gelbe oder rote Hinweise darüber melden Probleme.

Verschlüsselung der persönlichen Daten



Karte „Verschlüsselung der persönlichen Daten“ (Tresor).

Der **Tresor** speichert Adressen, Bankdaten, Geburtsdaten, Dokumente, Fotos und ähnliches nur verschlüsselt. Namen, Konten und Buchungen bleiben lesbar, damit der Betrieb nach einem Neustart sofort läuft. Aufklappbar steht, was genau geschützt wird.

- **Verschlüsselung einschalten:** Passwort eingeben, dann zeigt Clubwerk einmalig den **Wiederherstellungscode**. Druckt **zwei Blätter** (eins für den Vorsitz, eins für den Kassenwart), bewahrt sie verschlossen und nicht im Vereinsheim auf. Zur Probe tippt ihr danach einige Zeichen des Codes ab.
- **Nach einem Neustart** sind die Daten verschlossen, bis sich ein Admin anmeldet. Ist das nicht möglich, öffnet der Wiederherstellungscode mit eurem Passwort sie. Bis dahin laufen Tablet, Buchungen, Türen und Beregnung weiter, E-Mails warten.
- **Neuen Wiederherstellungscode erzeugen** (zum Beispiel beim Vorstandswechsel; der alte gilt dann nicht mehr) und **Verschlüsselung ausschalten** brauchen euer Passwort.

Jetzt



Karte „Jetzt“: sofort sichern, herunterladen.

Jetzt sichern und **Letzte Komplettsicherung herunterladen**. Die Datei (`.cwbackup`) ist verschlüsselt und eignet sich als zweites Exemplar außer Haus, zum Beispiel auf einem USB-Stick.

Probe-Wiederherstellung



Karte „Probe-Wiederherstellung“: Ergebnis und Zählerstände.


Eine Sicherung ist nur so gut wie ihre Wiederherstellung. Deshalb macht Clubwerk **jeden Sonntag** nach der Sicherung eine Probe:

- Es lädt die neueste Sicherung **reihum von einem Sicherungsziel** zurück (ohne Ziel nimmt es die Datei hier) und vergleicht sie mit der Datei hier (Prüfsumme).
- Es **startet sich abgeschottet mit dieser Sicherung**, so wie nach einem Totalausfall, und zählt die wichtigsten Daten: Konten, Mitglieder, offene Posten, Verkäufe, Platzbuchungen, Belege und mehr. Dabei wird hier nichts verändert.
- Ist eine Zahl in der Sicherung **weniger als halb so groß** wie jetzt (zum Beispiel 3 statt 412 Mitglieder), erscheint ein gelber Hinweis „Sicherung wirkt unvollständig“. Ist die Sicherung beschädigt oder nicht lesbar, gibt es eine rote Warnung, auch in der Übersicht, und eine E-Mail an die Sicherheits-Adresse.

Jetzt prüfen startet die Probe sofort (dauert je nach Größe ein bis drei Minuten). Zusätzlich prüft Clubwerk nach **jedem** Hochladen, ob die Datei vollständig am Ziel liegt.

Gut zu wissen: Fällt das ganze Gerät aus, kann Clubwerk selbst nicht mehr warnen. Schaut deshalb ab und zu in die Verwaltung. Steht dort „Seit mehr als zwei Tagen keine erfolgreiche Sicherung“, sofort nachsehen.

Sicherungspasswort



Karte „Sicherungspasswort“.

Das Passwort verschlüsselt alle Sicherungen, mindestens 10 Zeichen. **Ohne das Passwort ist eine Sicherung wertlos.** Nach dem Festlegen druckt ihr das **Notfallblatt**: Passwort, Orte der Sicherungen und die Schritte zur Wiederherstellung nach einem Totalausfall. Beim **Ändern** bleiben ältere Sicherungen mit dem alten Passwort lesbar, hebt also das alte Blatt auf. Festlegen und ändern darf nur ein Benutzer mit allen Rechten.

Passwort-Probe: Ein halbes Jahr nach dem Festlegen (bzw. nach der letzten Probe) fragt die Karte: „Passt das notierte Sicherungspasswort noch?“ Tippt **Passwort prüfen …** und gebt das Passwort vom Notfallblatt ein. Stimmt es nicht, legt ein neues fest und druckt das Notfallblatt neu.

Zeitplan & Aufbewahrung



Karte „Zeitplan & Aufbewahrung“.

Uhrzeit der nächtlichen Sicherung und wie viele tägliche, wöchentliche und monatliche Sicherungen bleiben. „Zusätzlich lesbare Auszüge hochladen“ legt unverschlüsselte Excel-Dateien der Module mit ab. Das ist bequem, aber nicht verschlüsselt; deshalb fragt Clubwerk beim Einschalten nach eurem Passwort.

Sicherungsziele




Karte „Sicherungsziele“: wohin die Nachtsicherung zusätzlich geht.

Wohin die Komplettsicherung jede Nacht zusätzlich geht. Am sichersten sind zwei Ziele an verschiedenen Orten. **Ziel hinzufügen …** kennt WebDAV (Nextcloud, NAS, Storage Box), SFTP und FTP/FTPS (zum Beispiel FRITZ!Box); **Dropbox verbinden …** richtet Dropbox ein (Schlüssel speichern und Verbinden bestätigt ihr mit eurem Passwort). Je Ziel gibt es **Testen**, **Bearbeiten** (auch eigene Aufbewahrung) und **Entfernen**. Alte unverschlüsselte Dateien früherer Versionen in Dropbox lassen sich löschen.

> **Tipp:** Dropbox: In der Dropbox-App unter **Permissions** schon vor dem ersten Verbinden `files.content.write`, `files.content.read`, `files.metadata.read` und `account_info.read` anhaken und **Submit** klicken. Fehlen die Häkchen für Dateien, lehnt Dropbox das Speichern ab, oft nur mit „other“ ohne Grund. Wer die Häkchen später ändert, muss in Clubwerk **Dropbox neu verbinden …**, sonst gilt die alte Freigabe weiter. Beim Verbinden und bei **Testen** legt Clubwerk eine kleine Testdatei an und löscht sie wieder; nur wenn das klappt, ist Dropbox verbunden. Meldet Dropbox einen Fehler, steht darin, was zu tun ist (zuerst meist: Häkchen setzen und neu verbinden), dazu eine Request-Id für den Dropbox-Support.


Wiederherstellen



Karte „Wiederherstellen“: Sicherungen hier und auf den Zielen.

Eine Komplettsicherung ersetzt beim nächsten Neustart **alles**. Der aktuelle Stand wird vorher beiseitegelegt. Wählt die Sicherung in der Liste (hier oder auf einem Ziel) und tippt **Wiederherstellen …**, oder ladet eine Datei mit **Komplettsicherung hochladen …**, zum Beispiel nach einer Neuinstallation. Danach „Jetzt neu starten“. Nur ein Benutzer mit allen Rechten darf das.

Aus Sicherung übernehmen



Fenster „Aus Sicherung übernehmen“: Sicherung wählen und Passwort eingeben.

Holt **nur einzelne Teile** aus einer Komplettsicherung, ohne den jetzigen Stand zu ersetzen, zum Beispiel nach einer Neuinstallation die Artikel mit Bildern aus der alten Sicherung. So geht es:


1. **Aus Sicherung übernehmen …** tippen, die Sicherung wählen (hier, auf einem Ziel oder **Datei von diesem Gerät …**) und das Sicherungspasswort eingeben (leer = das hier festgelegte). Enthält die Sicherung einen Tresor und wollt ihr vertrauliche Daten übernehmen (z. B. Kontakte der Firmen in der Buchhaltung), tragt unter **Tresor der Sicherung** den Wiederherstellungscode oder das Passwort eines damaligen Admins ein.
2. **Was übernehmen?** Je Modul stehen die Teile mit Häkchen da, mit Anzahl. Beim Verkauf lassen sich Artikel (mit Bildern), Lieferanten-Zuordnungen, die Reihenfolge der Kategorien und die Konten am Tablet einzeln wählen, bei den anderen Modulen die ganze Einrichtung (Plätze, Abteilungen und Beitragsarten, Türen …), dazu Vereinsname, Anschrift, Logo und Farbe. Braucht ein Teil einen anderen, setzt Clubwerk dessen Häkchen selbst und sagt, warum. Module, die hier nicht eingeschaltet sind, sind gesperrt.
3. **Vorschau** zeigt je Modul „x neu, y aktualisiert, z unverändert“. Noch ist nichts verändert.
4. **Übernehmen** mit eurem Passwort. Vorher legt Clubwerk einen Schnappschuss an (siehe unten), danach steht der Vorgang im Protokoll.

Gleicher Name → aktualisiert, sonst neu. **Gelöscht wird nichts.** Wer zweimal übernimmt, bekommt keine doppelten Einträge. Konten behalten eine hier schon vergebene PIN; offene Beträge, Buchungen und Verkäufe kommen nicht mit. Ist die Mitgliederverwaltung eingeschaltet, entstehen Mitglieder nur dort: vorhandene Mitglieder-Konten werden ergänzt, neue nicht angelegt. Die Sicherung wird nur in eurem Clubwerk geöffnet, Passwörter werden nicht gespeichert. Nur ein Benutzer mit allen Rechten darf das.

Datenbank-Schnappschüsse

Zusätzlich sichert Clubwerk jede Nacht nur die Datenbank (die letzten 14 Nächte), praktisch, um einen Fehler der letzten Tage schnell rückgängig zu machen. **Schnappschuss jetzt** legt einen an, **.db-Datei einspielen …** lädt einen hoch, jeder Eintrag lässt sich herunterladen oder wiederherstellen. Zum Herunterladen fragt Clubwerk nach eurem Passwort, denn der Schnappschuss enthält auch die Schlüssel der Datensicherung.

Reiter „Protokoll“ (Seite „System“)



Das Protokoll: Zeit, Wer, Aktion und Details.


Wer hat wann was geändert? Die letzten 500 Einträge: Anmeldungen, Stornos, Übertragungen, Abschlüsse, Preisänderungen, Lieferungen, Sicherungen. Das Feld **Filtern** sucht nach Name oder Aktion. Fehlgeschlagene Anmeldungen sind grau. Geheimnisse (Passwörter, PINs) und Nachrichtentexte stehen nie

darin. Ältere Einträge löscht Clubwerk nach den Fristen unter Einstellungen › Datenschutz.

Seite „Einstellungen“


Alles, was für den ganzen Verein gilt. Die Bereiche stehen als Reiter oben. Was ihr seht, hängt von euren Rechten ab.

Bereich „Verein“



Karte „Verein“: Name, Farben und Anschrift.

- **Vereinsname, Straße, PLZ und Ort, E-Mail, Telefon:** stehen auf Rechnungen, Mitgliedsunterlagen und Bescheinigungen. Alle Module lesen sie von hier. Der **Vereinsname ist Pflicht**: der Einrichtungs-Assistent verlangt ihn gleich beim Anlegen des Kontos. Fehlt er, meldet die Datenqualität „Vereinsname fehlt“ in Rot, und es gehen keine E-Mails und Hinweise an Mitglieder raus, bis er eingetragen ist.
- **Vereinsfarbe** und **Zweitfarbe** (freiwillig): Die Vereinsfarbe gilt für Tablet, Verwaltung, Mitglieder-App, Beregnung und Excel. Ist sie für Schrift zu hell, dunkelt Clubwerk sie automatisch ab (im dunklen Modus hellt es auf). Die Vorschau zeigt hell und dunkel.



Karte „Vereinslogo“.

Vereinslogo: SVG, PNG, JPG oder WebP, bis 2 MB. Nach dem Hochladen schlägt Clubwerk die Farben aus dem Logo vor; ein Klick übernimmt eine als Vereinsfarbe.



Karte „Vereinssprache“.

Vereinssprache: Für Tablet, Mitglieder-App, E-Mails, Excel und PDF, und die Vorgabe für alle. Jeder kann für sich in „Mein Konto“ eine andere wählen.

Bereich „Bankkonten“




Karte „Bankkonten“.

Die Bankkonten des Vereins, gemeinsam für Buchhaltung, Lastschriften und Kontoauszug. **+ Bankkonto** legt eines an: Bezeichnung, Kontoinhaber, IBAN, BIC, Kreditinstitut, **Standardkonto** und optional Abteilungen (Rechnungen dieser Abteilungen nennen dieses Konto). Inaktive Konten bleiben erhalten.

Bereich „Buchführung“


Hier bereitet Clubwerk alles für den Steuerberater und eine Betriebsprüfung vor (Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, kurz GoBD). Clubwerk ersetzt keine Buchhaltung: Es liefert die Zahlungseingänge, die durch Clubwerk laufen, sauber getrennt an euren Steuerberater.



Karte „Änderungsjournal“: Einträge, Beginn und Prüfkette.


Änderungsjournal: Jede neue, geänderte oder gelöschte Zeile mit Geld oder Belegen hält Clubwerk fest – wann, wer, vorher und nachher. Das gilt für Verkäufe, Deckel, Veranstaltungen, Lieferungen, Artikelpreise, Forderungen, Lastschriften, Mahnungen, Rechnungen, Spendenquittungen und Nenngeld. Jeder Eintrag ist mit seinem Vorgänger verkettet; **Jetzt nachrechnen** prüft, ob etwas fehlt oder verändert wurde (jede Nacht auch in der Datenqualität). Das Journal bleibt mindestens 10 Jahre, auch nach dem Anonymisieren eines Mitglieds, und lässt sich unter Datenschutz nicht kürzer stellen.

Rechnungen, Stornorechnungen und Spendenquittungen speichert Clubwerk beim Erstellen als PDF-Datei. Danach erhaltet ihr immer genau diese Datei, auch wenn sich Anschrift oder Steuernummer später ändern. Gelöschte Lieferbelege bleiben 11 Jahre im Papierkorb.



Karte „Steuerberater und Geldkonten“.


Steuerberater und Geldkonten: Beraternummer und Mandantennummer bekommt ihr vom Steuerberater, dazu Beginn des Wirtschaftsjahres, Sachkontenlänge (meist 4) und Kontenrahmen. Je Zahlweg (Bar, Karte, Lastschrift, Überweisung, Verrechnung) tragt ihr ein Geldkonto ein. Liest euer Steuerberater die Bankumsätze selbst ein, nehmt für Lastschrift und Überweisung ein Geldtransitkonto – dann löst der Stapel den Sammeleinzug in Erlösarten auf, ohne doppelt zu buchen.



Karte „Erlösarten“: Konto und Sphäre je Erlösart.

Erlösarten: Jede Art von Einnahme bekommt ein Konto und eine Sphäre: ideeller Bereich, Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb oder wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Erlösarten sind zum Beispiel der Verkauf je Artikelkategorie, Mitglieds- und Abteilungsbeiträge, Aufnahmegebühren, Rechnungen je

Steuersatz, Platz- und Lichtgeld und Nenngeld. Clubwerk schlägt Sphären vor; Konten und Zuordnung stimmt ihr mit dem Steuerberater ab (für Vereine zum Beispiel SKR 42 oder SKR 49). **Speichern** übernimmt beide Karten.




Karte „DATEV-Buchungsstapel“ mit Vorschau.

DATEV-Buchungsstapel: Zeitraum wählen (innerhalb eines Wirtschaftsjahres). **Vorschau** zeigt die Summen je Sphäre und Erlösart, warnt bei mehr als 45.000 € im Zweckbetrieb oder 50.000 € im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und nennt fehlende Konten. **Herunterladen** erzeugt die Datei im DATEV-Format (EXTF). Darin stehen alle Zahlungseingänge – Beiträge und Forderungen, Rechnungen, Verkauf bar und mit Karte, Nenngeld. Rücklastschriften, Stornos und „wieder offen“ erscheinen als Gegenbuchung. Ausgaben und Bankumsätze außerhalb von Clubwerk bucht der Steuerberater wie bisher. Den ersten Export stimmt ihr mit ihm ab.

Datenüberlassung für die Betriebsprüfung: Ein ZIP für ein Jahr im Beschreibungsstandard der Finanzverwaltung (index.xml mit CSV-Dateien): alle Tabellen mit Geld und Belegen, das Änderungsjournal und die Zahlungseingänge. PINs, Passwörter und Kontonummern sind nicht enthalten.

Bisherige Exporte: Wann, von wem, welcher Zeitraum, wie viele Buchungen und welche Summe. „seitdem geändert“ heißt: Im Zeitraum wurde später etwas erfasst, storniert oder zurückgenommen. Dann den Zeitraum neu exportieren und den Steuerberater informieren.

Bereich „Postfach“



Karte „Postfach“: SMTP-Zugang und Testmail.

Ein Postfach für alle Module: Server (SMTP), Port (meist 587, manchmal 465), Absender-Adresse, Benutzer und Passwort. Die Daten findet ihr beim Anbieter unter „SMTP“ bzw. „Postausgangsserver“; bei Gmail ein App-Passwort verwenden. **Postfach speichern**, dann **Testmail senden**. Das Passwort wird nie wieder angezeigt und steht in keinem Export.


Bereich „Erreichbarkeit“



Karte „Vereinsnetz“.

- **Vereinsnetz:** Welche Netze als Vereinsheim gelten (zum Beispiel `192.168.10.0/24`, mit Komma). Leer = jede private Adresse. Mit eurem Netz kommen Gast-WLAN oder VPN nicht an Verwaltung und Tablet. „Mein Netz übernehmen“ trägt das aktuelle Netz ein. Die Home-Assistant-Seitenleiste funktioniert immer. „Direkte Verbindungen aus dem Internet erlauben“ ist nicht empfohlen.
- **Weitere Adressen:** Namen, unter denen die Verwaltung erreichbar ist, zum Beispiel eine eigene DuckDNS-Adresse. Schutz gegen Angriffe über fremde Webseiten.
- **Verschlüsselung und Zugang von außen:** zeigt, ob HTTPS an ist (in Home Assistant unter Add-on › Konfiguration „HTTPS für alle Geräte“). Den Zugang von unterwegs richtet ihr unter Mitglieder-App › Einstellungen ein.

Bereich „Sicherheit“



Karte „Sicherheitswarnungen“: offene Warnungen mit Zeit, Art und Knopf „Erledigt“.

Clubwerk bemerkt Auffälliges und sagt dem Vorstand Bescheid – ganz ohne Internetdienst, alles läuft auf eurem Home Assistant. Dazu gehören zum Beispiel viele falsche Passwörter oder PINs, ein gesperrtes Handy, eine Anmeldung von einem neuen Gerät, geänderte Benutzer und Rechte, eine hochgeladene Erweiterung, der Tresor mit Wiederherstellungscode, geänderte Sicherungsziele, eine fehlgeschlagene Sicherung, knapper Speicher, neue Fehler in den Daten, aber auch Betriebsgefahren: eine Beregnung, die sich nicht stoppen lässt, eine Tür, die sich nicht abschließt, oder Licht, das sich nicht schalten lässt.

- **Rot** kommt sofort per Push und E-Mail, auch nachts. Dieselbe Warnung kommt höchstens einmal in der Stunde, und an einem Tag höchstens zehn Sofortmeldungen; danach kommt ein letzter Hinweis, der Rest steht hier.
- **Gelb** kommt gesammelt in der **Tagesmail um 7 Uhr**, nur an Tagen mit neuen Warnungen.
- **Nur hier** (grau) steht nur in dieser Liste und im Protokoll, zum Beispiel ein eingespieltes Update.


Gleiche Warnungen werden zusammengefasst, die Zahl in Klammern zeigt, wie oft es war. **Erledigt** nimmt eine Warnung aus der Liste und aus der Übersicht – für alle Empfänger; im Protokoll steht, wer es war. **Alle erledigt** räumt die ganze Liste ab, **Auch erledigte zeigen** blendet sie wieder ein. **Testwarnung senden** schickt eine rote Probe über alle Wege. Warnungen löscht Clubwerk nach der Frist „Anmeldungen und Sicherheitsmeldungen“ (Einstellungen › Datenschutz).



Karte „Wer bekommt Warnungen?“: Empfänger mit Push und E-Mail, zusätzliche Adressen.

Wer bekommt Warnungen? Alle Benutzer mit dem Recht „Sicherheitswarnungen“; wer „alle Rechte“ hat, bekommt sie automatisch. Push geht an das Handy des Mitglieds, mit dem der Benutzer verknüpft ist (Benutzer & Rechte), sobald dort Benachrichtigungen an sind und der Anlass „Sicherheitswarnung“ unter Mitglieder-App › Benachrichtigungen freigegeben ist. Der Push nennt nur die Art der Warnung, nie Namen oder Adressen. Die E-Mail geht an die Adresse dieses Mitglieds. **Zusätzliche Adressen** (zum Beispiel ein Vorstandspostfach) bekommen jede E-Mail mit; eintragen darf sie nur, wer das Recht „Einstellungen“ hat, und jede Änderung ist selbst eine Warnung. Ist der Tresor nach einem Neustart noch verschlossen, gehen E-Mails nur an die zusätzlichen Adressen.


Bereich „Datenschutz“



Karte „Löschfristen“: je Datenart eine Frist.

Löschfristen: Clubwerk löscht einmal am Tag, was älter als die Frist ist (zum Beispiel Anmeldungen, Türöffnungen, Beregnung, Rundmails, Änderungsprotokoll). Ins Protokoll kommt nur die Anzahl. Jede Zeile zeigt, wie viele Einträge beim nächsten Lauf wegfallen. Geld und Arbeitszeiten löscht Clubwerk nie von

selbst; das Änderungsjournal der Buchführung bleibt mindestens 10 Jahre. **Speichern** übernimmt, **Jetzt löschen** startet den Lauf sofort. Die Fristen sind Vorschläge; stimmt sie im Zweifel mit eurem Datenschutzbeauftragten ab.



Karte „Datenschutzhinweis in der Mitglieder-App".

Datenschutzhinweis in der Mitglieder-App: Mitglieder sehen den Text beim nächsten Öffnen der App (und nach jeder Änderung) und jederzeit unter „Mein Konto". **Vorlage einsetzen** füllt einen Mustertext. Leer = kein Hinweis.

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten: Verzeichnis drucken erzeugt eine Vorlage nach Art. 30 DSGVO aus allen eingeschalteten Modulen. Verantwortliche und genutzte Dienste ergänzt ihr selbst.

Bereich „Datenqualität"



Karte „Datenqualität": Funde mit Grund und Knopf.

Clubwerk prüft jede Nacht, ob die Daten zueinander passen, zum Beispiel: Lastschriftzahler ohne gültiges Mandat, Lastschriften, die nicht als bezahlt gebucht sind, Familienmitglieder ohne Oberhaupt, offene Posten gelöschter Mitglieder, gelöschte Konten mit offenem Betrag und abgelaufene Einladungen. Jeder Fund nennt, warum er schadet, und hat einen Knopf, der zur Stelle führt, an der ihr ihn behebt. Geld korrigiert Clubwerk nie von selbst. **Fehler** (rot) stehen zusätzlich in der Übersicht. **Jetzt prüfen** startet die Prüfung sofort. Module können eigene Prüfungen beitragen.

Bereich „Tablet“




Karte „Tablet im Vereinsheim“: mit oder ohne Tablet.

Tablet im Vereinsheim: „Mit Tablet“ oder „Ohne Tablet“. Ohne Tablet führt die Tablet-Adresse direkt zur Anmeldung der Verwaltung, es gibt keine Tablet-Seiten und kein Tablet-Passwort. Beim Einschalten legt ihr zuerst das Passwort fest. Ausschalten meldet alle Tablets ab.



Karte „Passwort für das Tablet“.

Passwort für das Tablet (mindestens 8 Zeichen): **Pflicht**, solange das Tablet an ist. Jedes Gerät gibt es einmal ein und bleibt dann bis zu 400 Tage freigeschaltet. Ein neues Passwort oder **Alle Geräte abmelden …** sperrt alle bisherigen Geräte, praktisch, wenn das Passwort die Runde gemacht hat.



Karte „Leiste am Tablet": Reihenfolge, Sichtbarkeit und Start-Reiter.


Leiste am Tablet: Die Module und Links in der Kopfzeile, von links nach rechts. Der Schalter „am Tablet zeigen" wirkt sofort. Reihenfolge und **Start-Reiter** (öffnet sich beim Aufruf und nach 30 Sekunden ohne Eingabe) gelten nach **Speichern**.

Darstellung am Tablet: Wie das Gerät, Hell, Dunkel oder **Hoher Kontrast** (kräftige Ränder und stärkere Schrift, gut bei Sonnenlicht an der Theke). Gilt für alle Tablets.

Links in der Kopfzeile: Bis zu 8 eigene Links (Beschriftung und Adresse), die oben neben „Verwaltung" erscheinen. Manche Seiten verbieten das Einbetten, dann bleibt der Bereich leer.

Tablet & Home Assistant: die Adresse des Tablets (`…:3100`) und der Hinweis auf die Kennzahlen für Home Assistant.

Bereich „Module“




Eine Zeile der Modulliste: Beschreibung, Knöpfe „Anleitung (PDF)“ und „Demo“, Version, Status und Schalter.

Alle Module mit Beschreibung, Version, Status und dem **Schalter „Aktiv“**. Aus heißt ausgeblendet; die Daten bleiben. Je Modul gibt es:

- **Anleitung (PDF):** öffnet die Anleitung des Moduls in einem neuen Tab. Das **„?“** oben rechts springt direkt an die passende Stelle.
- **Demo:** probiert das Modul mit erfundenen Beispieldaten in einem neuen Tab aus, getrennt von euren Daten und ohne etwas zu schalten oder zu senden. Es läuft nur eine Demo zugleich. Sie endet beim Schließen des Tabs, mit „Demo beenden“, nach 30 Minuten ohne Nutzung oder beim Neustart, und wird restlos gelöscht.
- **Einstellungen exportieren / importieren …:** nimmt die Einstellungen eines Moduls mit in eine andere Clubwerk-Installation (ohne PINs, Schlüssel und Daten). Vor dem Import zeigt ein Dialog, was passieren würde („Das würde passieren: …“); gespeichert wird erst nach „OK“. Beim Import werden gleichnamige Einträge aktualisiert, neue angelegt, nichts gelöscht; die Meldung nennt, wie viele neu und wie viele aktualisiert wurden.
- **··· Deinstallieren …:** löscht Modul und Daten, aber erst nach einer **Pflicht-Sicherung**, die ihr herunterladen müsst, und der Eingabe des Modulnamens. Mit **Installieren** kommt ein Modul später zurück, auf Wunsch mit den gesicherten Daten.
- **Erweiterung einspielen (ZIP) …:** lädt ein zusätzliches Modul hoch (nur mit allen Rechten). Es läuft erst nach „Prüfen & freigeben …“ mit eurem Passwort und einem Neustart, denn eine Erweiterung ist Programmcode.


Bereich „Sprachen“



Karte „Sprachen“: vorhandene Sprachen und der Weg zu einer neuen.

Die Tabelle zeigt alle Sprachen mit Code, Herkunft und Vollständigkeit. Deutsch und Englisch sind dabei. Für **eine neue Sprache oder eine bessere Übersetzung**: Vorlage als JSON (für eine KI) oder Excel herunterladen, übersetzen lassen und mit **Datei importieren …** zurückspielen. Dasselbe geht, um einzelne Begriffe anzupassen (zum Beispiel „Spieler“ statt „Mitglieder“). Große Dateien dürfen in Teilen kommen.

Bereich „Update“



Karte „Update von Clubwerk“.

Nur mit allen Rechten. Die Karte zeigt die installierte Version, ein bereitliegendes Paket, das letzte Update und die Node.js-Version (mit Hinweis, wenn „Neu bauen“ in Home Assistant nötig ist). **ZIP-Paket hochladen …**: Clubwerk prüft das Paket und zeigt die Prüfsumme zum Vergleich mit `PRUEFSUMMEN.md`. Mit dem eigenen Passwort startet „Update auf … einspielen“, davor legt Clubwerk automatisch eine Sicherung an. Home Assistant baut danach die neue Version (2 bis 10 Minuten). Die alte Version bleibt als **Reserve**; **Zurück auf …** geht zurück, die Daten bleiben. Updates gehen nur, wenn die Verwaltung über die Home-Assistant-Seitenleiste offen ist.


Seite „Mein Konto“



Karte „Mein Passwort“.

Alles, was nur für euch gilt. Ihr erreicht die Seite über euren Namen unten im Menü.


- **Mein Passwort:** aktuelles und neues Passwort.



Karte „Anzeige in diesem Browser“: Sprache und Darstellung.


- **Anzeige in diesem Browser:** eure Sprache (Standard: wie der Verein) und die Darstellung: Wie das Gerät, Hell, Dunkel oder Hoher Kontrast. Gilt sofort und nur in diesem Browser.
- **Mein E-Mail-Absender** (mit dem Recht „Nachrichten“): Antwort-Adresse und Unterschrift für eure Nachrichten.

Tablet und App




Die Startseite „Für mich“ in der Mitglieder-App.

Mitglieder-App: Mit dem QR-Code und der PIN am Handy öffnet sich die App. Das Symbol oben (Profilbild) und „Mehr“ unten öffnen „Mein Konto“: Profilbild, Benachrichtigungen, Sprache, Darstellung, **PIN ändern** (mit der bisherigen PIN; sie gilt auch am Tablet) und **Abmelden** (entkoppelt nur dieses Handy; danach braucht es eine neue Einladung). Die App bleibt immer in sich und öffnet nie ein neues Fenster. Die Rubrik **Nachrichten** zeigt die Mitteilungen des Vereins: neueste zuerst, Ungelesenes fett, Angeheftetes oben.




Das Blatt „Mein Konto“ in der App.



Nachrichten in der Mitglieder-App.

Tablet: Das Tablet im Vereinsheim öffnet ihr im Browser unter der Tablet-Adresse (`…:3100`) und gebt einmal das Passwort für das Tablet ein. Danach bleibt das Gerät freigeschaltet. Oben zeigt die Kopfzeile die Module in der Reihenfolge, die ihr unter Einstellungen › Tablet festgelegt habt. Das Tablet kehrt nach 30 Sekunden ohne Eingabe zum Start-Reiter zurück, und jede Aktion mit Namen verlangt die Mitglieder-PIN. Wer noch keine PIN hat, legt sie beim ersten Mal am Tablet fest.



Die Startseite des Tablets mit der Kopfzeile.

Rechte

Recht	Was es erlaubt
Einstellungen	Einstellungen, Datensicherung, Protokoll, Einrichtung, Update, Mitglieder-App (Adresse, Sicherheit, SMS, Push-Anlässe), Module ein- und ausschalten und Demo starten
Benutzer	Benutzer und Rollen verwalten (Seite „Benutzer & Rechte“)
Mitglieder-App einrichten (App)	Bereiche, Reiter, Benachrichtigungen und Name der App ändern; Adresse und Sicherheit nur mit „Einstellungen“
Mitglieder anlegen & neue bestätigen (Konten)	Konten und PINs verwalten, Neueinträge vom Tablet bestätigen, Mitglieder in der App freischalten
Nachrichten (E-Mail)	Nachrichten an Mitglieder schreiben (E-Mail, App, Push)
Kontoauszug	Kontoauszüge einlesen und zuordnen (zusätzlich „Einzug“ bzw. „Buchhaltung“)
Module (Deinstallieren)	Module deinstallieren und wieder installieren (mit Pflicht-Sicherung)
Sicherheitswarnungen	Sicherheitswarnungen per Push und E-Mail erhalten, unter Einstellungen › Sicherheit ansehen und als erledigt markieren

Das **Adminkonto** hat immer alle Rechte, ebenso Benutzer mit „Alle Rechte“. Das Sicherungspasswort, Sicherungsziele, Wiederherstellen und Updates darf nur ein Benutzer mit allen Rechten. „Mein Konto“ und die Übersicht stehen jedem angemeldeten Benutzer offen.

Zusammenspiel mit anderen Modulen

- **Alle Module** melden ihre Hinweise an die Übersicht, ihre Schritte an die Einrichtung, ihre Bereiche an die Mitglieder-App, ihre Anlässe an die Push-Liste, ihre Löschfristen an den Datenschutz, ihre Daten an die Auskunft und ihre Seiten an die Suche.
- **Mitglieder:** Mit der Mitgliederverwaltung entstehen Mitglieder nur dort. Nachrichten erreichen Gruppen und Abteilungen, Einladungen lesen die Adresse und Handynummer von dort, Abteilungsleitungen sehen nur ihre Abteilung. Der Kontoauszug ordnet Beiträge und Rücklastschriften zu.
- **Buchhaltung:** Der Kontoauszug ordnet auch Rechnungen zu; die Bankkonten gelten für beide.
- **Verkauf:** Die Konten und PINs am Tablet; ohne Mitgliederverwaltung sind die Konten selbst die Mitglieder.
- **Zugang und Beregnung:** Die Freischaltung in der App beachtet das Vereinsnetz. Ohne WLAN oder SMS-Bestätigung schalten sich beide erst im Vereins-WLAN frei.