©2024 Carlo MIGLIACCIO

Sommario

- 1. Struct
 - 1.1 Dichiarazione e uso di una struct
 - 1.2 Visibilità
- 2. Moduli
 - 2.1 Definizione di un modulo
 - 2.2 Utilizzo di un modulo
- 3. Metodi
 - 3.1 Costruttori
 - 3.2 Distruttori
 - 3.2.1 II paradigma RAII
 - 3.3 Metodi statici
- 4. Enum
 - 4.1 Clausola Match
 - 4.2 Enumerazioni generiche

Struct

Spesso e nei contesti più svariati occorre mantenere uniti insiemi di informazioni eterogenee. A questo punto ci si chiede perché non utilizzare le *tuple*. Queste seppure permettono ugualmente di racchiudere informazioni eterogenee, nascondono la semantica dei campi di cui sono costituite.

Una struct invece è costituita da un **insieme di campi** il cui *nome* e il cui *tipo* sono definiti dal programmatore. Il seguente è un esempio:

```
struct MioTipo{
   nome_alunno: String,
   eta: i32,
   matricola: usize
}
```

Si usano per le struct delle convenzioni sui nomi e in particolare:

- Il nome del tipo (nome della struct) viene espresso in CamelCase
- Il **nome dei campi** viene espresso invece in snake_case .

Dichiarazione e uso di una struct

```
#[derive(Debug)]
struct MioTipo{
    nome: String,
    eta: usize
}
fn main{
    let my_struct = MioTipo{nome: "Carlo".to_string, eta: 34};
    println!("Nome {:?} Eta {:?}", my_struct.nome, my_struct.eta);
}
```

Il codice sopra mostra come **dichiarare** e **inizializzare** una struct, i suoi campi sono accessibili tramite la *dot-notation* (variabile.campo).

E' importante notare che <u>ogni struct introduce un **nuovo tipo**</u> il cui nome coincide con il nome della struct stessa.

Il Rust consente di avere una certa flessibilità permettendo di:

Dichiarare delle struct simili a delle tuple nel modo seguente

```
struct Data(i32, i32, i32);
let my_Data=Data(24,7,2000);
```

• Dichiarare struct vuote che hanno un tipo analogo a () nel modo seguente

```
struct StructVuota;
let my vec:Vec<StructVuota> = Vec::new();
```

Visibilità

Poiché una struct (un Tipo) potrebbe essere utilizzata in una porzione di codice diversa dal modulo in cui essa è stata dichiarata, il linguaggio Rust fornisce un *modificatore di visibilità* per regolare questo aspetto.

Nello specifico, di base tutti i campi di una struct sono **privati** cioè accessibili solo al codice contenuto nel modulo in cui la struttura è stata definita e ai suoi sottomoduli. Per rendere invece accessibile all'esterno la *struct definita* e i *suoi campi* bisogna anteporre ad ognuno la parola chiave pub . In altri

linguaggi orientati agli oggetti come il Java la parola 'privato' assume un significato diverso! In Rust non esistono le classi, per cui le regole di visibilità sono riferite *solo* ai moduli.

Moduli

Abbiamo citato più volte il concetto di **modulo** ne introduciamo l'uso in questo paragrafo. Di base i moduli sono utilizzabili per dividere il codice in *porzioni indipendenti*. I moduli per questa loro caratteristica permettono di implementare il meccanismo di *information hiding*. Per essere però efficace, è utile associare dei *comportamenti* alla struct.

Mentre in altri linguaggi, quali Java e C++ definizione della struttura dati e implementazione risiedono in un unica struttura che è la *classe*, in Rust , l'implementazione risiede in un blocco separato introdotto da impl .

Il segmento di codice seguente riporta la definizione e l'utilizzo di un modulo.

Definizione di un modulo

```
module MioModulo{
    pub struct MiaStruct{
        campo1: i32
    };
    pub fn funzione_stampa(){
        println!("sono una funzione");
    }
}
```

Per essere utilizzate, la struct e la funzione, hanno bisogno del modificatore pub a cui prima abbiamo fatto cenno. Questo le rende pubbliche per l'utilizzo in porzioni di codice che non si trovano nello stesso modulo in cui la struttura è stata definita.

Utilizzo di un modulo

Metodi

I metodi collegati ad un certo tipo si possono definire all'interno di un blocco di codice racchiuso tra parentesi graffe e introdotto da impl <NomeTipo>.

Se all'interno di questo blocco le funzioni hanno come primo parametro uno tra self, &self, &mut self quella funzione diventa un **metodo** per le istanze di quel particolare tipo.

Anche in Rust si è soliti utilizzare la notazione instance.method(), dove:

- instance è un'istanza del tipo in questione, chiamata anche ricevitore del metodo;
- *method* costituisce il nome della funzione.

L'implementazione del metodo ha accesso ai dati della struttura tramite self e le sue varianti che mi permettono di specificare **come** il metodo tratta l'istanza della struttura che riceve come parametro.

Il **primo parametro** di un metodo definisce il *livello di accesso* che il codice del metodo ha sul ricevitore, in particolare:

- self indica che il ricevitore viene passato per movimento consumando il valore della variabile.
 E' la forma compatta di self: Self;
- &self, in questo caso il ricevitore viene passato per riferimento condiviso, il dato della struttura
 NON viene consumato; è una forma compatta per indicare &self: &self;
- &mut self, ricevitore passato per riferimento mutabile, anche in questo caso è la forma compatta per &mut self: &mut Self.

A questo punto uno si potrebbe domandare: *qual è la differenza tra self e Self*? E' abbastanza semplice. Il primo rappresenta l'istanza (o il ricevitore) il secondo identifica invece il **tipo** per cui si sta implementando il metodo.

Quando invece un metodo non ha come primo parametro self, un suo riferimento o riferimento mutabile, si cotruisce quello che in linguaggi come Java, è rivestito dal ruolo di metodi statici e costruttori.

Riassumiamo ora con un esempio tutti i concetti che abbiamo introdotto.

```
//Definizione struttura
#[derive(Debug)]
struct Punto{
    x: 32,
    y: i32,
    z: i32
}
//Implementazione struttura (comportamenti associati)
impl Punto{
    fn get_x(&self)->i32{
        self.x;
    }
    fn add_one(&mut self){
        self.x+1;
        self.y+1;
        self.z+1;
    }
    fn transform(self)->Self{
        Self{x:self.x+3, y:self.y+3, z:self.z+3}
    }
}
//Utilizzo del tipo nuovo
fn main{
    let A = Punto\{x:0, y:0, z:0\};
    //meotodo che usa A come riferimento condiviso
    let x = A.get_x;
    //metodo che usa A come riferimento mutabile
    A.add_one();
    //metodo che usa il ricevitore per movimento
    let B = A.transform();
    //da qui in poi A risulta 'uninitialized'
}
```

Costruttori

In Rust non esiste il concetto di **costruttore**, un'istanza di un certo tipo può essere creata in qualsiasi punto del codice. Tuttavia per evitare *duplicazioni del codice*, nelle implementazioni dei tipi vengono definite delle *funzioni di inizializzazione* del tipo fn new()->Self{...}

Inoltre, dato che in Rust non esiste il concetto di overloading delle funzioni, spesso si ricorre a più funzioni di inizializzazione diverse del tipo fn with_details(...)->Self

```
impl Punto{
    ...
    //Funzione di inizializzazione
    fn new()->Self{
        Self{x:0,y:0,z:0}
    }
    //Inizializzazione alternativa
    fn with_value(X: i32, Y:i32, Z:i32)->Self{
        Self{x:X,Y:y,Z:z}
    }
    ...
}
//Utilizzo
fn main(){
    let var=Punto::new();m
    let var_b=Punto::with_value(10,10,10);
    ...
}
```

Distruttori

Il Rust gestisce il rilascio di risorse acquisite da un'istanza utilizzando il tratto Drop, questo ha associato una funzione drop(&mut self)->() che viene chiamato quando una variabile di un certo tipo esce dallo scope sintattico. Si può inoltre forzare il rilascio delle risorse utilizzando la funzione drop(mio_oggetto), che rilasciando le risorse associate, determina l'uscita della variabile dallo scope sintattico.

II Paradigma RAII

Nel linguaggio C++ esiste una funzione chiamata **distruttore** che viene introdotta da ~<NomeTipo> , similmente il compilatore chiama questo metodo quando l'istanza della classe esce dallo scope sintattico o quando si chiama delete .

La presenza del distruttore abilita un particolare paradigma detto **RAII**(Resource Acquisition is initialization): poiché il distruttore viene chiamato nel momento in cui una variabile esce dallo scope sintattico, allora la coppia **costruttore-distruttore** può essere utilizzata affinché determinate operazioni siano fatte in una porzione di codice in cui ci sia una variabile appositamente dichiarata.

Il paradigma RAII può essere espresso in sintesi nel modo seguente:

- Le **risorse** sono incapsulate all'interno di una struttura in cui:
 - il <u>costruttore</u> acquisisce le risorse e lancia un'eccezione nel caso in cui questo non sia possibile;

- o il distruttore ha il compito di rilasciare solo le risorse senza sollevare alcuna eccezione.
- Una classe che è RAII compatibile:
 - Ha una gestione automatica del tempo di vita, oppure
 - E' legato al tempo di vita di un altro oggetto (ad esempio è una parte di esso).

In realtà il nome del paradigma RAII sarebbe dovuto essere **Resource Finalization is Destruction**(RFID) utilizzato però già in altri ambiti.

In ambiente Rust per implementare correttamente il paradigma ci deve essere la garanzia che ogni volta che venga invocato Drop ci sia stata una sola costruzione dell'oggetto.

Proprio per questo motivo, il tratto Copy è mutuamente esclusivo con il tratto Drop.

Metodi statici

Sono definite anche *funzioni associate* e si possono introdurre nell'implementazione del tipo semplicemente non mettendo come primo parametro self. Come in tutti i linguaggi di programmazione, sono funzione **legate al tipo** più che all'istanza del tipo.

Mostriamo un esempio di metodo statico per il tipo Punto prima definito

Enum

enum e clusola match

Enumerazioni generiche: Option<T> e Result<T,E>