

Newsletter Editor

Benutzerhandbuch · Stand Juli 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Übersicht	Einstellungen	Live-Vorschau umschalten
Erste Schritte	Entwurf speichern und laden	Split-Pane anpassen
Blöcke verwalten	Mail vorbereiten & Versenden	Header & Footer im Überblick
Block-Typen im Detail	HTML Export	Häufige Fragen
Rubrik-Blöcke (Themenfelder)		Menü-Übersicht

Übersicht

Der Newsletter Editor ist ein webbasiertes Werkzeug zum Erstellen von DAV-Newslettern per Drag & Drop. Keine Installation nötig – einfach die `index.html` im Browser öffnen.

Voraussetzung: Keiner – der Editor funktioniert komplett offline. Alle Abhängigkeiten (Tailwind CSS, Sortable.js) liegen lokal vor.

Erste Schritte

Starten

Die Datei `index.html` mit einem beliebigen Browser öffnen (Chrome, Firefox, Edge empfohlen).

Der Editor besteht nach dem Start aus drei Bereichen:

Bereich	Beschreibung
Linkspalette	Verfügbare Block-Typen zum Hinzufügen
Aktive Blöcke	Deine aktuellen Newsletter-Blöcke (mit Drag & Drop)
Live-Vorschau	Echtzeit-Ansicht des fertigen Newsletters

Blöcke verwalten

Block hinzufügen

Einen Block-Typ aus der Linkspalette anklicken. Der Block erscheint unten im „Aktive Blöcke“-Panel.

Hinweis: Hero Section und Einleitung sind Singleton-Blöcke – es kann jeweils nur einen davon geben. Sie werden beim Start automatisch angelegt.

Block bearbeiten

Auf den -Bearbeiten-Button neben einem Block klicken. Es öffnet sich ein Dialog mit allen editierbaren Feldern dieses Blocks. Änderungen werden sofort in der Vorschau übernommen.

Ausnahme: Rubrik-Blöcke () haben keinen Bearbeiten-Button – ihre Themen sind fest vorgegeben.

Block löschen

-Button neben dem Block klicken. Der Block wird entfernt.

Reihenfolge ändern (Drag & Drop)

Einen Block im „Aktive Blöcke“-Panel ergreifen und an die gewünschte Position ziehen. Die Vorschau aktualisiert sich in Echtzeit.

Block-Typen im Detail

Der Header-Banner des Newsletters – dunkler Hintergrund mit Titel und Untertitel.

Feld	Beschreibung
Titel	Großer Überschriftentext (z. B. „Aus der Verbandswelt“)
Untertitel	Kurzer Beschreibungstext darunter

Einleitung

Personalisierter Begrüßungstext nach dem Hero-Banner.

Feld	Beschreibung
Inhalt	Freitext mit HTML-Unterstützung (<code></code> , <code>
</code> , <code></code> usw.)

Freitext

Freier Textblock mit optionalem Titel. Der Block hat einen roten linken Indikator (rote Seitenleiste), der ihn optisch von anderen Blöcken abhebt — analog zu Artikel-Teasern.

Feld	Beschreibung
Titel anzeigen	Haken setzen, um eine Überschrift über den Text zu zeigen
Titel	Überschriftentitel (wenn aktiviert)
Inhalt	Freier Text, Zeilenumbrüche werden automatisch erkannt
Blocksatz	Der Text wird in Blocksatz formatiert

Artikel-Link

Ein Artikel mit Titel, Teaser-Text und „Weiterlesen“-Button. Der Block hat einen roten linken Indikator (wie ein Teaser).

Feld	Beschreibung
Titel	Artikeltitel (Pflichtfeld – darf nicht leer sein)
URL	Ziel-URL des Artikels
Inhalt	Kurzer Teaser-Text (1–3 Sätze)
Blocksatz	Der Text wird in Blocksatz formatiert

Termin-Liste

Event-Kalender-Sektion mit einem oder mehreren Terminen.

Feld pro Termin	Beschreibung
Datum	Datum des Events (z. B. „15.07.2026“)
Titel	Event-Titel
Link	Optional: URL für mehr Informationen

Termine können beliebig hinzugefügt oder entfernt werden. Leere Termine werden in der Vorschau nicht angezeigt.

— Trennlinie

Einfache horizontale Linie zur optischen Trennung von Bereichen. Keine Bearbeitung nötig.

Social-Media

Links zu Social-Media-Profilen als Buttons.

Feld	Beschreibung
Name	Anzeigetext (z. B. „LinkedIn“)
URL	Ziel-URL des Profils

Mehrere Links können hinzugefügt werden. Leere Einträge werden ausgeblendet.

Bild

Einzelnes Bild mit URL, Alternativtext und optionaler Beschriftung.

Feld	Beschreibung
Bild-URL	Vollständige URL zum Bild (z. B. von asphalt.de oder einem CDN)
Alternativtext	Kurzbeschreibung für Barrierefreiheit
Ausrichtung	Links, Zentriert oder Rechts
Beschriftung	Optional: Bildunterschrift-Text

Rubrik-Blöcke (Themenfelder)

Die fünf Rubrik-Blöcke markieren thematische Sektionen im Newsletter. Sie erscheinen in der Linkspalette unter dem Abschnitt „**Rubriken**“.

Block	Vorschau-Anzeige
 Maschinen und Umwelt	MASCHINEN UND UMWELT (fett, rot)
 Asphalttechnik	ASPHALTTECHNIK (fett, rot)
 Wirtschaft und Recht	WIRTSCHAFT UND RECHT (fett, rot)
 DAV / DAI	DAV / DAI (fett, rot)
 Allgemeines	ALLGEMEINES (fett, rot)

Diese Blöcke sind **fest vorgegeben** – sie können nicht bearbeitet oder umbenannt werden. Einfach anklicken zum Hinzufügen und bei Bedarf mit  löschen.

Tipp: Kombiniere Rubrik-Blöcke mit Trennlinien für eine klare optische Struktur: Trennlinie → Rubrik → Inhalt → Trennlinie → nächste Rubrik.

Einstellungen (⚙️)

Über den „**Einstellungen**“-Button in der unteren Leiste erreichst du globale Newsletter-Einstellungen:

Datum (Header & Footer)

Freitext-Feld für das Erscheinungsdatum – beliebiger Text möglich.

Beispiel	Anzeige im Header
Juni 2026	Juni 2026
15. Juli 2026	15. Juli 2026
Sommerausgabe 2026	Sommerausgabe 2026

Das Datum erscheint **rechts im Header** neben dem DAV-Logo.

Redaktion (Footer)

Name der redaktionellen Einheit – wird im Footer angezeigt.

Standardwert	Anzeige
Deutscher Asphaltverband	Juni 2026 Redaktion: Deutscher Asphaltverband

Hinweis: Beide Einstellungen werden automatisch mit dem Entwurf gespeichert und beim Laden wiederhergestellt.

Entwurf speichern und laden

Alle Entwürfe werden im Browser (localStorage) gespeichert.

Speichern

„**Speichern**“ klicken. Der aktuelle Stand wird unter dem aktuellen Namen gespeichert (inklusive Datum und Redaktion).

Neuen Entwurf anlegen

„**Neu**“ klicken. Alle Blöcke werden zurückgesetzt auf den Standardzustand (Hero + Einleitung). Der vorherige Entwurf bleibt erhalten und kann geladen werden.

Entwurf duplizieren

„**Duplizieren**“. Eine Kopie des aktuellen Newsletters wird erstellt, die du unabhängig bearbeiten kannst.

Gespeicherte Entwürfe laden

„Entwürfe laden“ → Aus der Liste den gewünschten Entwurf auswählen.

Wichtig: Entwürfe sind an den Browser und das Gerät gebunden. Ein Wechsel des Browsers oder ein Cache-Löschen entfernt gespeicherte Entwürfe.

Mail vorbereiten & Versenden

Der Editor unterstützt kein direktes Versenden, aber den kompletten Workflow der E-Mail-Vorbereitung.

Schritt-für-Schritt

① HTML kopieren

- „Mail öffnen"
- Klick auf „①  HTML kopieren"
- Der komplette Newsletter-HTML-Code wird in die Zwischenablage kopiert (Bestätigungsnachricht erscheint)

② Empfänger eingeben

- E-Mail-Adressen direkt in das Empfängerfeld eingeben, getrennt durch Semikolon , Komma  oder Zeilenumbruch
- Oder eine **CSV-Datei hochladen**, die E-Mail-Adressen in der ersten Spalte enthält

③ Mail öffnen

- Klick auf „②  Mail öffnen"
- Dein E-Mail-Programm (Outlook, Thunderbird etc.) öffnet sich mit BCC-Empfängern und Betreff vorbelegt
- Den kopierten HTML-Inhalt manuell in den Mail-Body einfügen

HTML als Datei herunterladen

Im Mail-Dialog steht zusätzlich der Button „ **HTML runterladen**" zur Verfügung:

- Klickt darauf, um den Newsletter als vollständige **.html**-Datei herunterzuladen
- Die Datei enthält alle eingebetteten Ressourcen (Logo als Base64) – sie ist vollständig selbstständig
- Diese Datei kannst du dann manuell als Anhang an deine E-Mail hinzufügen

Vorteil: Im Gegensatz zum Kopieren in den Mail-Body bleibt das Format beim Anhang garantiert erhalten, auch bei Empfängern mit restriktiven E-Mail-Clients.

HTML Export

„**HTML Export**" lädt eine vollständige, responsive HTML-Datei des Newsletters herunter. Diese kann als Archiv gespeichert oder an Dritte weitergegeben werden.

Live-Vorschau umschalten

Oben rechts in der Vorschau:

- „ **Mobile**“ – Vorschau im Smartphone-Format (375px Breite)
- Wiederholen für Desktop-Ansicht zurückwechseln

Split-Pane anpassen

Den vertikalen Trenner zwischen „Aktive Blöcke“ und „Live-Vorschau“ ziehen, um die Breite beider Bereiche anzupassen. Die Einstellung wird automatisch gespeichert und beim nächsten Start wiederhergestellt.

Header & Footer im Überblick

Element	Position	Konfigurierbar über
DAV-Logo (lokal)	Links oben	– (fest, <code>images/dav-logo.png</code>)
Datum	Rechts oben	Einstellungen → Datum
Redaktion	Unten (Footer)	Einstellungen → Redaktion

Häufige Fragen

Wo werden meine Entwürfe gespeichert?

Im Browser-LocalStorage. Sie bleiben erhalten, solange du denselben Browser und dasselbe Gerät verwendest. Cache löschen entfernt sie.

Kann ich Bilder direkt hochladen?

Nein – Bilder werden nur per URL eingebettet. Nutze Links von asphalt.de, einem CDN oder einem Bilderdienst wie imgur.com.

Warum muss ich den HTML-Code manuell in die Mail einfügen?

E-Mail-Clients unterstützen keinen HTML-Body über `mailto:`-Links. Der Kopier-Schritt umgeht diese Beschränkung sauber und gibt volle Kontrolle über das Ergebnis. Alternativ kannst du den Newsletter als `.html`-Datei herunterladen und als Anhang versenden.

Kann ich den Editor offline nutzen?

Ja – Tailwind CSS und Sortable.js liegen lokal im Verzeichnis `lib/`. Der Editor benötigt keine Internetverbindung mehr. Das DAV-Logo wird ebenfalls lokal aus `images/dav-logo.png` geladen.

Wie ändere ich das DAV-Logo im Header?

Die Datei `images/dav-logo.png` durch ein eigenes Bild ersetzen (gleicher Dateiname, Format PNG). Die Vorschau aktualisiert sich beim Neuladen der Seite. Für den HTML-Export/Mail wird das Logo als Base64 in `js/preview.js` (`LOGO_SRC` Konstante) definiert – dort muss die Base64-Zeichenkette entsprechend aktualisiert werden.

Menü-Übersicht

Aktion	Beschreibung
 Neu	Leeren Newsletter erstellen
 Speichern	Aktuellen Entwurf speichern
 Duplizieren	Kopie des aktuellen Entwurfs erstellen
 Entwürfe laden	Gespeicherte Entwürfe anzeigen und laden
 Einstellungen	Datum & Redaktion konfigurieren
 Mail öffnen	HTML kopieren + E-Mail-Clients vorbereiten
 HTML runterladen	Newsletter als .html-Datei herunterladen (im Mail-Dialog)
 HTML Export	Vollständigen Newsletter als HTML-Datei herunterladen