

密级:公开 | 版本: v1.1-1

腾讯里约认证

短信验证码登录配置说明文档

腾讯科技(深圳)有限公司

修订记录

版本号	产品版本号	修改人	修改日期	审核人	修改点
V1. 1-1	V1. 1		2019-09-29		创建文档



目 录

1	引言	1
	1.1. 编写目的	1
2	启用短信验证码登录	1
3	短信验证码配置项	2
4	短信网关配置	2
	4.1. 腾讯云 SMS. 4.2. 阿里云 SMS. 4.3. Web API.	2
	4. 3. 1. Basic Authentication	3
	4.3.2. 发送短信操作 POST /sendsms	3
5	重 启服务	4



1 引言

1.1. 编写目的

本文档的目的在于介绍里约认证如何单独配置短信验证码登录,特编制本文档,以供参考。

1.2. 读者对象

腾讯里约的用户及相关研发人员

1.3. 术语定义

名 称	定义
	联讯 甲 约
	Tencent RIU

2 启用短信验证码登录

在 3A 的 Account 服务的配置中,将 login.type 设置为 1,即只启用短信验证码登录。

"login.type": 1,

注: 此配置项启用后将屏蔽帐号密码登录方式。

3 短信验证码配置项

可以配置短信验证码的长度, 内容格式等

"sms.code.length": 6, //短信验证码长度

"sms.code.expires": 5, //短信验证码过期时间,以分钟计

"sms.code.interval": 60, //短信验证码发送间隔,以秒计

"sms.content":"【腾讯里约】你的验证码: %s,有效期5分钟,请勿泄漏。如

非本人操作,请忽略。",//内容格式

4 短信网关配置

目前市面上的短信网关缺乏统一标准,不同短信网关间的认证方式和消息格式差异很大,3A服务无法实现适配所有短信网关。现阶段,3A服务默认情况下支持了腾讯云和阿里云的短信网关,如果使用这两个平台的短信网关,在配置之前,请先从这两个平台获取相应的配置参数;如果你所使用的短信网关不在默认支持列表中,可以使用Web API 这种方式,将短信网关先包装成Web API,详情请参考下文。

具体配置参数如下:

- [注 1] sms. provider 参数值为固定值,请勿修改,其他需要根据实际情况修改
- [注2] 替换参数时,请将带<<>>的字符串整体替换成实际参数值
- 「注 3] 保持使用单引号作为 kev: value 的引用字符

4.1. 腾讯云 SMS

"sms.config":"{'sms.provider': 'tc','sms.tc.appid': <<app id>>,'sms.tc.appkey': '<<app key>>','sms.tc.endpoint': '<<https://yun.tim.qq.com/v5/tlssmssvr/sendsms>>'}",

4.2. 阿里云 SMS

"sms.config":"{'sms.provider': 'ac','sms.ac.accesskeyid': '<<access key id>>','sms.ac.accesssecret': '<<access secret>>','sms.ac.signname': '<<腾讯里约>>','sms.ac.templatecode': '<<短信模版编码>>','sms.ac.gatewayurl': '<>'}","

4.3. Web API

这种方式的用意是将发送短信的任务代理给中间服务,由中间服务来适配不同短信网关,这样可以在不修改 3A 产品代码的情况下实现扩展。这种 API 需要支持 Basic Authentication 和 SendSMS 操作。

```
"sms.config":"{'sms.provider': 'webapi','sms.api.url': '<<a href="http://localhost:8080>>','sms.api.sender': 'zhangsan','sms.api.accesskey': '<<a href="http://sms.api.accesskey">access secret>>','sms.api.accesssecret': '<<a href="http://sms.api.accesskey">access secret>>'}",
```

4. 3. 1. Basic Authentication

是指在 HTTP 请求头中附加 Authorization: Basic {{value}} 的验证方式,其中 value 是 accesskey:accesssecret 的 base64 编码计算的,示例如下:

```
func basicAuth(username, password string) string {
   auth := username + ":" + password
   return base64.StdEncoding.EncodeToString([]byte(auth))
}
```

4.3.2. 发送短信操作 POST /sendsms

请求内容如下:

```
{
  "from": "string",
  "to": "string",
  "body": "string"
}
```

字段说明:

名称	类型	必填	说明
from	string	否	发送人,有些短信网关不需要提供
to	string	是	短信接收手机号码

名称	类型	必填	说明
body	string	是	短信内容

返回说明:

```
{
    code: "0",
    message: "OK"
}
```

名称	类型	说明
code	string	发送成功为0,否则为其它
message	string	发送成功为 OK, 否则为实际错误信息

5 重启服务

部署完后修改配置,需要重启服务

Tencent RIO