商汤科技

SenseStudio-ID 商汤智能身份核验平台V2.1.0

Docker 版安装部署手册

www.sensetime.com



文档修订记录

文档最近一次修订于 2020-09-23。

软件版本	修改日期	说明
V2.0	2020-05-16	初次编写
V2.0	2020-05-22	修改激活授权部分
V2.0	2020-07-03	修改授权部分
V2.1.0	2020-09-23	更新

目录

文档	当修订:	记录	2
1	硬件:	要求	4
	1.1	低配版要求	4
	1.2	推荐配置要求	5
2	软件	要求	5
3	需要	开放的端口	5
4	准备	安装包	6
	4.1	下载安装包	6
	4.2	上传安装包至服务器	6
5	Sense	eStudio-ID 安装	6
	5.1	解压 SSID 安装包	6
	5.2	配置安装参数	7
	5.3	执行 SSID 安装	12
	5.4	激活授权	12
	5.4.1	普通 DAT 文件形式	12
	5.4.2	其他授权方式	13
6	Sense	eStudio-ID 卸载	13
	6.1	执行卸载脚本	14
7	Dock	er 服务的启停与检查	15
	7.1	Docker 服务的状态检查	15
	7.2	Docker 的启停	15

1 硬件要求

1.1 低配版要求

表 1 内容为硬件配置最低要求

完整版本(FACE、OCR、LIVENESS、FEATURE、ADVANCED 及管理端)

СРИ	Intel(R) Xeon(R) CPU SP 4216 需支持 AVX2.0 指令集
内存	DDR4 16GB
硬盘	400GB (Crucial MX300 SSD / SATA 6Gbps)
网卡	千兆口*1

(表1)

(只部署 FACE, OCR、LIVENESS、FEATURE、ADVANCED 其中一种能力),最低配置见表 2

СРИ	Intel(R) Xeon(R) CPU SP 4216 需支持 AVX2.0 指令集
内存	DDR4 8GB
硬盘	400GB(Crucial MX300 SSD / SATA 6Gbps)
网卡	千兆口*1

(表2)

1.2 推荐配置要求

表 3 内容为硬件配置推荐要求

完整版本 (FACE、OCR、LIVENESS、FEATURE、ADVANCED 及管理端)

СРИ	Intel(R) Xeon(R) CPU SP 4216 需支持 AVX2.0 指令集
内存	DDR4 64GB
硬盘	1050GB (Crucial MX300 SSD / SATA 6Gbps)
网卡	千兆口*1

(表3)

(只部署 FACE, OCR、LIVENESS、FEATURE、ADVANCED 其中一种能力),最低配置见表 4

CPU	Intel(R) Xeon(R) CPU SP 4216 需支持 AVX2.0 指令集
内存	DDR4 32GB
硬盘	1050GB(Crucial MX300 SSD / SATA 6Gbps)
网卡	千兆口*1

(表4)

2 软件要求

系统要求	CENTOS 7.6
------	------------

3 需要开放的端口

80 Se	SenseStudio-ID 系统
-------	-------------------

4 准备安装包

4.1 下载安装包

【注意】获取下载链接地址需联系商汤公司进行申请

下文中的 x.x 代表实际产品的版本号

下载文件夹下的 install _V2.x_mmdd.tar.gz 文件到自己电脑中。

4.2 上传安装包至服务器

1. 如果是 Mac 或者 Linux 操作系统,可以打开 terminal 输入上传命令:

scp install _V2.x_mmdd.tar.gz root@{SERVER IP}:/

G114E1900017:Documents lixiang4\$
G114E1900017:Documents lixiang4\$
G114E1900017:Documents lixiang4\$
G114E1900017:Documents lixiang4\$ scp install_RTM_V1.1.1.tar root@10.5.24.35:/
root@10.5.24.35's password:

install _V2.x_mmdd.tar.gz 代表安装包, root 代表服务器登录用户名, 10.5.24.35 代表服务器 IP, 请根据实际情况更换, /代表服务器的根目录

2. 如果是 Windows 操作系统,可以使用 xshell 上传之前下载的文件至目标服务器根目录。

5 SenseStudio-ID 安装

【NOTE】如若客户授权方式为 CA 硬狗授权,需在执行安装 SSID 之前确保已按照 CA 授权相关文档进行安装与激活,普通授权方式可跳过此步骤。

5.1 解压 SSID 安装包

执行解压命令: tar -xvf install_V2.x_mmdd.tar

解压完成(全能力)如下图所示

```
install/ceph_data/executive/script/eureka-2.sh
install/ceph_data/lic/
install/ceph_data/lic/FINANCE_LIVENESS_4695E13C-A4BF-47BA-A9E7-B973D1BDC984.lic
install/ceph_data/lic/FINANCE_OR_003EBBFA-707E-487A-94E0-6F2FDE497200.lic
install/ceph_data/lic/FINANCE_FACE_9AF3A56A-9BB0-4B5F-997F-DEDDD9434EBB.lic
install/ceph_data/config/face/
install/ceph_data/config/face/
install/ceph_data/config/face/
install/ceph_data/config/face/
install/ceph_data/config/ocr/application.yml
install/ceph_data/config/ocr/application.yml
install/ceph_data/config/feature/
install/ceph_data/config/feature/
install/ceph_data/config/eureka/
install/ceph_data/config/eureka/
install/ceph_data/config/eureka/
install/ceph_data/config/eureka/config-3/
install/ceph_data/config/eureka/config-3/
install/ceph_data/config/eureka/config-1/
install/ceph_data/config/eureka/config-2/
install/ceph_data/config/eureka/config-2/
install/ceph_data/config/eureka/config-2/
install/ceph_data/config/eureka/config-2/
install/ceph_data/config/quality/backup/
install/ceph_data/config/sulity/backup/
install/ceph_data/config/sulity/backup/
install/ceph_data/config/sulity/backup/
install/ceph_data/config/sulity/backup/
install/ceph_data/config/sulity/backup/
install/ceph_data/config/quality/backup/
install/ceph_data/config/sulity/backup/
install/ceph_data/config/quality/backup/
install/ceph_data/config/sulity/backup/
install/ceph_data/config/cuplceph_catar
install/ssid_img/ssid-ocr.tar
install/ssid_img/ssid-face.tar
install/ssid_img/ssid-face.tar
install/ssid_img/ssid-face.tar
install/ssid_img/ssid-face.tar
install/ssid_img/ssid-face.tar
install/ssid_img/ssid-face.tar
i
```

解压完成后的会形成 install 文件夹

```
[root@dev-0 /]# ls
bin boot dev etc home install install_V1.3_HA.tar lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv ssid sys ____ usr var
```

执行命令进入到 install 文件夹: cd install

```
[root@localhost /]# cd install/
[root@localhost install]# ls
                             docker_img install.sh rpm shell uninstall.sh
           config.sh
[root@localhost install]#
```

5.2 配置安装参数

执行 config.sh 脚本: sh config.sh

请填写 SSID 安装路径 (绝对路径, 以/开头):

jata path for SSID 请输入SSID安装路径 Please enter data path for SSID /ssid /m定> <取消>	

请填写 SSID 图片路径 (绝对路径,以/开头):



请填写 SSID 日志路径 (绝对路径,以/开头):

	Log path 青输入SSID日志路径 lease enter log path for SS ssid/logs	for SSID	
•	<确定>	<取消>	

请填写 hostserver 名称

【NOTE】如若客户安装的版本为单能力,则此步可以回车跳过




请选择 SSID 授权方式

【NOTE】如若客户授权方式为 CA 硬狗授权,需在执行安装 SSID 之前确保已按照 CA 授权相关文档进行安装与激活,然后选择 Dongle 授权方式

SSID 授权方式




输入 CA 主服务器 IP (未选择硬狗授权方式可直接回车跳过)



输入 CA 从服务器 IP (未选择硬狗授权方式可直接回车跳过)

Slave CA Server IP 请输入从CA服务器IP Please enter slave CA server IP 127.0.0.1 <确定> <取消>	

配置完成后如下所示(请检查配置信息是否输入正确,若错误,则选择取消重新开始):



5.3 执行 SSID 安装

进入到安装目录,执行安装脚本: sh install.sh

```
[root@dev-0 install]# ls
ceph_data config.sh data install.sh rpm shell ssid_img uninstall.sh
[root@dev-0 install]# sh install.sh
```

安装完成如下图所示

```
sh /ceph/executive/script/app/face.sh
bc8de7a4bc69ff1ad4ccb98f27f70c54e4a993e999c1067e04e9d188d3617732
+ for SCRIPT_PATH in '`find /ceph/executive/script/app -name
+ sleep 1
+ sh /ceph/executive/script/app/ocr.sh
0c1e67de387ac10be2b2aa72f47873dc2ef92375517627c52ee5e9d1aba22ad5
+ for SCRIPT_PATH in '`find /ceph/executive/script/app -name "*.sh"`'
+ sh /ceph/executive/script/app/liveness.sh
b38be4d6c8a3f0a75a2dc0f5845f6e388bf6b2679392629a2401864e13c534e3
+ for SCRIPT_PATH in '`find /ceph/executive/script/app -name "*.sh"`'
+ sh /ceph/executive/script/app/advanced.sh
026c5b0969d0a879d3fb47bc7143dfded69cc078b014ac805dee0ac7c6471ee2
+ for SCRIPT_PATH in '`find /ceph/executive/script/app -name "*.sh"`'
+ sleep 1
+ sh /ceph/executive/script/app/feature.sh
2f708e480e289b6d8673264722d65cca37175d45455075637758c0db9a45bf18
              =success execute 1.5_setup_service.sh=
              ===start excutive 1.6_license.sh===
+ '[' Regular == Regular ']'
 sh /ceph/executive/script/license.sh
a9f8048fa253bf590e921dc1210da7affb592215072ab589b9176767864c8abe
              =success execute 1.6_license.sh=
               =start excutive 1.7_add_crontab.sh=
+ crontab -l
+ echo '*/1 * * * * sh /ceph/executive/script/check_service.sh'
 service crond reload
Redirecting to /bin/systemctl reload crond.service
              =success execute 1.7_add_crontab.sh=
           ====SenseStudio-ID install success===
```

查看服务是否成功启动,请参照 Docker 服务的状态检查。

5.4 激活授权

5.4.1 普通 DAT 文件形式

安装完成后执行命令进入 executive 文件夹: cd /ceph/executive

```
[root@dev-0 install]# ls
ceph_data config.sh data install.sh rpm shell ssid_img uninstall.sh
[root@dev-0 install]# cd /ceph/executive
[root@dev-0 executive]# ]
```

找到扩展名为.dat 的文件

```
[root@dev-0 executive]# ls
collectInfo.run dump file.dat script springconfig
```

输入以下命令:

Mac:scp[服务器用户名]@[服务器 IP]:/ceph/executive/xxx.dat [本地路径]

Windows: sz xxx.dat

将 xxx.dat 文件下载到本地后发送给商汤公司,由商汤公司生成 deployLic.run 文件再回传给

安装人员.拿到 deployLic.run 文件后将文件上传到部署服务器的/ceph/executive/目录下:

Mac: scp [本地路径]/deployLic.run [服务器用户名]@[服务器 IP]: ceph/executive/

Windows: rz

上传成功后输入命令: ls

```
[root@k8s-2 executive]# ls
collectInfo.run deployLic.run dump_file.dat galera-ss html script shc
```

执行授权,输入命令: sh/ceph/executive/deployLic.run single

```
[root@k8s-2 /]# sh /ceph/executive/deployLic.run single Copying to a temporary location... Verifying archive integrity... All good. Uncompressing 100% [root@k8s-2 /]#
```

授权成功如上图所示。

授权完成后重启服务,输入命令: sh /ceph/executive/script/restart_service.sh

5.4.2 其他授权方式

请参照 CA 授权服务安装文档进行授权。

6 SenseStudio-ID 卸载

如果 SSID 需要进行版本更新,或者安装失败,需要对原有系统的 SSID 进行卸载再进行重新安装


6.1 执行卸载脚本

切换到最外层目录, 执行命令: cd ...

执行卸载脚本 cd install

```
[root@k8s-2 /]# cd install
[root@k8s-2 install]# ls
all_license data docker_img install.log install.sh rpm shell uninstall.sh
```

执行 uninstall.sh 脚本: sh uninstall.sh



回车,开始卸载 SSID

卸载完成如上图所示

7 Docker 服务的启停与检查

7.1 Docker 服务的状态检查

在根目录输入命令: docker ps

```
[root@test script]# docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
c041957e3be ssid-gcc:4.9 "/bin/bash -c 'cd /s.." 5 minutes ago Up 5 minutes
266e450722c ssid-gcc:4.9 "/bin/bash -c 'mkfif..." 8 minutes ago Up 8 minutes
219f22e3dea ssid-gcc:4.9 "/bin/bash -c 'mkfif..." 8 minutes ago Up 8 minutes
219f22e3dea ssid-gcc:4.9 "/bin/bash -c 'mkfif..." 8 minutes ago Up 8 minutes
219f22e3dea ssid-gcc:4.9 "/bin/bash -c 'mkfif..." 8 minutes ago Up 8 minutes
219f22e3dea ssid-gcc:4.9 "/bin/bash -c 'mkfif..." 8 minutes ago Up 8 minutes
219f22e3dea ssid-gcc:4.9 "/bin/bash -c 'mkfif..." 8 minutes ago Up 8 minutes
219f22e3dea ssid-gcc:4.9 "/bin/bash -c 'mkfif..." 8 minutes ago Up 8 minutes
228643693f52 ssid-gcc:4.9 "/bin/bash -c 'mkfif..." 8 minutes ago Up 8 minutes
22864399f52 ssid-gci:4.9 "/bin/bash -c 'mkfif..." 8 minutes ago Up 8 minutes
22864399f52 ssid-gcc:4.9 "/bin/bash -c 'comma..." 8 minutes ago Up 8 minutes
22864399f52 ssid-gcc:4.9 "/bin/bash -c 'comma..." 8 minutes ago Up 8 minutes
22864399f52 ssid-gcc:4.9 "/bin/bash -c 'comma..." 8 minutes ago Up 8 minutes
2286f37c5f452 ssid-gcc:4.9 "/bin/bash -c 'comma..." 8 minutes ago Up 8 minutes
2286f37c5f452 ssid-gcc:4.9 "/bin/bash -c 'comma..." 8 minutes ago Up 8 minutes
2386f37c5f53 ssid-gcci:4.9 "/bin/bash -c 'comma..." 8 minutes ago Up 8 minutes
2386f37c5f53 ssid-gci:4.9 "/bin/bash -c 'comma..." 8 minutes ago Up 8 minutes
2386f37c5f2 ssid-gci:4.9 "/bin/bash -c 'comma..." 8 minutes ago Up 8 minutes
2386f37c5f2 ssid-gci:4.9 "/bin/bash -c 'comma..." 8 minutes ago Up 8 minutes
2386f37c5f2 ssid-gci:4.9 "/bin/bash -c 'comma..." 8 minutes ago Up 8 minutes
2386f37c5f2 ssid-gci:4.9 "/bin/bash -c 'comma..." 8 minutes ago Up 8 minutes
2386f37c5f2 ssid-gci:4.9 "/bin/bash -c 'comma..." 8 minutes ago Up 8 minutes
2386f37c6f3c ssid-afafka:2.2.0 "bash /tmp/kafka_ent..." 8 minutes ago Up 8 minutes
2386f37c6f3c ssid-afafka:2.2.0 "bash /tmp/kafka_ent..." 8 minutes ago Up 8 minutes
2386f37c7c ssid-zookeeper:3.4.13 "/docker-entrypoint.s..." 8 minutes ago Up 8 minutes
2486f2d5f
```

如上图, 打印出的列表都为已经启动的 docker 容器。若需要查看某个服务的日志,请参照

如下命令 (e.g:查看 liveness 日志): tail-f/ssid/logs/liveness/liveness.log

【NOTE】{/ssid/log/}路径为安装过程中设置的日志路径

出现上图红框内日志信息则代表服务成功启动

7.2 Docker 的启停

输入命令关闭单个服务 (eg:关闭 livenesss 服务): docker rm -f liveness

```
| COMPAINED | DIAGE | CREATED | STATUS | PORTS | NAMES | CREATED | CREATED | STATUS | PORTS | CREATED | C
```

输入命令启动单个服务 (eg: 开启 livenesss 服务): sh /ceph/executive/script/liveness.sh

若需关闭所有服务,请输入命令(不推荐使用): systemctl stop docker









微博

咨询电话 4009005986

(周一至周五9:30-18:00)

商务合作 business@sensetime.com 媒体垂询 media@sensetime.com 市场合作 mkt@sensetime.com