

jeedom xpl arduino

Comprendre I histoire du Hub:

https://www.planete-domotique.com/blog/2011/05/18/le-protocole-xpl/





Forum Jeedom sur le plugin xPL: https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=318&start=180

Capture wireshard avec suivi des packets UDP: Message envoyés (broadcast sur le subnet) par arduino, le Hub xml doit les recevoir pour faire la distribution.


```
xpl-stat
{
hop=1
source=xpl-arduino.piscine
target=*
}
hbeat.app
{
interval=44
port=3865
remote-ip=192.168.4.133
version=1.0
```

```
xpl-trig
hop=1
source=xpl-arduino.piscine
target=*
sensor.basic
device=piscine
type=ph
current=15.07
xpl-trig
hop=1
source=xpl-arduino.piscine
target=*
sensor.basic
device=piscine
type=redox
current= -148
xpl-trig
hop=1
source=xpl-arduino.piscine
target=*
sensor.basic
```

```
device=piscine
type=temp
current=20.30
xpl-trig
hop=1
source=xpl-arduino.piscine
target=*
sensor.basic
device=piscine
type=humidity
current=40.70
xpl-trig
hop=1
source=xpl-arduino.piscine
target=*
sensor.basic
device=piscine
type=current
current=3310
xpl-trig
hop=1
```

```
source=xpl-arduino.piscine
target=*
}
sensor.basic
{
device=piscine
type=state
current=on
}
```

Installation du hub de la lib xPL4Linux: http://www.xpl4java.org/xPL4Linux/ récupérer xPLLIB et compiler. Le hub est dans le repertoire example.



ou
xpl-perl (http://play.with.free.fr/index.php/mise-en-route-de-xpl-perl/)
git clone git://github.com/beanz/xpl-perl.git
apt-get install libtimedate-perl
cd xpl-perl
perl Makefile.PL
make
make install
ou
wget https://github.com/downloads/beanz/xpl-perl/xPL-Perl-0.12.tar.gz
tar xzvf xPL-Perl-0.12.tar.gz
sudo apt-get install libyaml--perl libsub-name-perl libanyevent-perl libdatetime-format-dateparse-perl libconfig-yaml-perl libirds-perl
cd xPL-Perl-0.12

```
perl Makefile.PL
make
make test
// Nombreuses erreurs mais à priori non bloquantes
sudo make install
// Pour lancer le hub :
xpl-hub -i eth0 -v --define broadcast=0.0.0.0&
// Tester la réception :
/usr/bin/perl /usr/localin/xpl-logger -v -i eth0 -body
Démarrage du Hub:
./xpl-hub -i eth0 -v --define broadcast=0.0.0.0 &
(Hub Perl)
OU
./xPL Hub
(Hub de la xPLib)
(sous debian il ne faut pas que /etc/hosts avec le nom de la machine pointe sur 127.0.0.1 mais sur la vrai IP)
(ne pas faire un ./xPL Hub -i eth0 mais juste un ./x
Start listener:
./xpl-logger -i eth0 -v
[JeedomProSilent xpl plugin active and debian jeedom xml plug in active]
192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.debian -> * 5/49152/127.0.1.1/jeedom-xpl/1.0]
192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.debian -> * 5/49152/127.0.1.1/jeedom-xpl/1.0]
192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.jeedomprosilent -> * 5/49152/192.168.4.36/jeedom-xpl/1.0]
192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.debian -> * 5/49152/127.0.1.1/jeedom-xpl/1.0]
[JeedomProSilent xpl plugin active]
192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.jeedomprosilent -> * 5/49152/192.168.4.36/jeedom-xpl/1.0]
192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.jeedomprosilent -> * 5/49152/192.168.4.36/jeedom-xpl/1.0]
192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.jeedomprosilent -> * 5/49152/192.168.4.36/jeedom-xpl/1.0]
```

192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.jeedomprosilent -> * 5/49152/192.168.4.36/jeedom-xpl/1.0]

[JeedomProSilent xpl plugin active and debian jeedom xml plug in active]

- 192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.jeedomprosilent -> * 5/49152/192.168.4.36/jeedom-xpl/1.0]
- 192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.debian -> * 5/49152/127.0.1.1/jeedom-xpl/1.0]
- 192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.debian -> * 5/49152/127.0.1.1/jeedom-xpl/1.0]
- 192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.jeedomprosilent -> * 5/49152/192.168.4.36/jeedom-xpl/1.0]
- 192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.debian -> * 5/49152/127.0.1.1/jeedom-xpl/1.0]
- 192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.jeedomprosilent -> * 5/49152/192.168.4.36/jeedom-xpl/1.0]
- 192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.debian -> * 5/49152/127.0.1.1/jeedom-xpl/1.0]
- 192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.jeedomprosilent -> * 5/49152/192.168.4.36/jeedom-xpl/1.0]
- 192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.debian -> * 5/49152/127.0.1.1/jeedom-xpl/1.0]
- 192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.jeedomprosilent -> * 5/49152/192.168.4.36/jeedom-xpl/1.0]

[Activation arduino piscine]

- 192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.debian -> * 5/49152/127.0.1.1/jeedom-xpl/1.0]
- 192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-arduino.piscine -> * 44/3865/192.168.4.133/1.0]
- 192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.jeedomprosilent -> * 5/49152/192.168.4.36/jeedom-xpl/1.0]
- 192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.debian -> * 5/49152/127.0.1.1/jeedom-xpl/1.0]
- 192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.jeedomprosilent -> * 5/49152/192.168.4.36/jeedom-xpl/1.0]
- 192.168.4.112:56726 [xpl-trig/sensor.basic: xpl-arduino.piscine -> * piscine/ph/7.04]
- 192.168.4.112:56726 [xpl-trig/sensor.basic: xpl-arduino.piscine -> * piscine/redox/ -304]
- 192.168.4.112:56726 [xpl-trig/sensor.basic: xpl-arduino.piscine -> * piscine/temp/22.40]
- 192.168.4.112:56726 [xpl-trig/sensor.basic: xpl-arduino.piscine -> * piscine/humidity/41.60]
- 192.168.4.112:56726 [xpl-trig/sensor.basic: xpl-arduino.piscine -> * piscine/current/3303]
- 192.168.4.112:56726 [xpl-trig/sensor.basic: xpl-arduino.piscine -> * piscine/state/on]
- 192.168.4.112:56726 [xpl-stat/hbeat.app: xpl-jeedom.debian -> * 5/49152/127.0.1.1/jeedom-xpl/1.0]

Dans jeedom, regarder les logs: xpl

le cron de jeedom doit se connecter au hub:


[2016-03-15 14:34:16][xpl][INFO] : Bind succeded as client on: 49152

[2016-03-15 14:34:16][xpl][INFO] : xPL server started (bound to port : 49152)

dans le cas contraire on a toutes les secondes:

[2016-03-15 14:33:57][xpl][ERROR] : xPL Hub non trouvé, veuillez le redemarrer

Dans le plug in, si tout fonctionne bien alors les objets xpl sont créés (mais pas les commandes in/out de l objet).



Par exemple pour la piscine créer une commande comme ceci:

Nom	Туре	Schéma	Body	Paramètres	Unité	
Ph	Info \$	Sensor.basic XPL-TRIG	device=piscine type=ph current=0 [lowest= <lowest recorded="" value="">] [highest=<highest recorded="" value="">]</highest></lowest>	Oui Historiser Min Max		oo a Tester


Envoie commande ligne de cmd:

xpl-sender -m xpl-cmnd -t xpl-arduino.piscine -c justsalt.on000000

xpl-log:

192.168.4.112:39054 [xpl-cmnd/justsalt.on000000: bnz-sender.debian -> xpl-arduino.piscine]

Jeedom



			[lowest= <lowest recorded="" value="">] [highest=<highest recorded="" value="">]</highest></lowest>	3	
Courant	Info	Sensor.basic \$ XPL-TRIG \$	device=piscine type=current current=0 [lowest= <lowest recorded="" value="">] [highest=<highest recorded="" value="">]</highest></lowest>	Oui Historiser 0	Ø ₀
Relai1	Info	Sensor.basic \$ XPL-TRIG \$	device=piscine type=relai1	Oui Historiser Min Max	Ø ₀
RelaiCmdOn	Action	Control.basic \$ XPL-CMND \$	type= relai1 current=on	Historiser Non Min Max	oo a Tester ■
RelaiCmdOff	Action	Control.basic \$ XPL-CMND \$	type=relai1 current=off	Historiser Non Min Max	oo a Tester o
Relai2	Info	Sensor.basic \$ XPL-TRIG \$	device=piscine type=relai2	Oui Historiser Min Max	Ø ₀
Relai2CmdOn	Action	Control.basic \$ XPL-CMND \$	type=relai2 current=on	Historiser Non Min Max	Ø₀ M Tester
Relai2CmdOff	Action	Control.basic \$ XPL-CMND \$	type=relai2 current=off	Historiser Non Min Max	Ø₀ M Tester

Un clic sur le bouton du widget et jeedom envoie un packet UDP: 16/08/25 00:08:37 [xPL_MSG] TYPE=xpl-stat, SOURCE=xpl-jeedom.jeedompro, TARGET=*, CLASS=hbeat, TYPE=app 16/08/25 00:08:37 [xPL_MSG] TYPE=xpl-cmnd, SOURCE=xpl-jeedom.jeedompro, TARGET=xpl-arduino.piscine, CLASS=control, TYPE=basic

le arduino répond.

Un clic sur tester et jeedom envoie:

16/08/25 00:07:45 [xPL_MSG] TYPE=xpl-stat, SOURCE=xpl-jeedom.jeedompro, TARGET=*, CLASS=hbeat, TYPE=app 16/08/25 00:07:45 [xPL_MSG] TYPE=xpl-cmnd, SOURCE=xpl-jeedom.jeedompro, TARGET=*, CLASS=control, TYPE=basic

La target est à etoile (*) donc le arduino ne répond pas.