## 关于 C++指针使用的重要附加内容

## 姚尧 中山大学

注:

## 文中出现的 TT 为任意 C++标准数值类型,可以为:

C++标准数值类型 TT	其他名称	位数	字节数=位数/8 sizeof(TT) =	备注
unsigned char	BYTE byte GDT_Byte	8	1	32 位/64 位程序
char	signed char	8	1	32 位/64 位程序
unsigned short	unsigned int16 uint16 UINT16 GDT_UInt16	16	2	32 位/64 位程序
short	int16 INT16 GDT_INT16	16	2	32 位/64 位程序
unsigned int	UINT32 GDT_UInt32	32	4	32 位/64 位程序
int	INT32 GDT_INT32	32	4	32 位/64 位程序
float	float32 FLOAT32 GDT_Float32	32	4	32 位/64 位程序
double	float64 FLOAT64 GDT_Float64	64	8	32 位/64 位程序
long long	long long int	64	8	64 位程序
long double		128	16	64 位程序


## ● 开辟 TT 类型大小为 N 内存空间:

方法 1: TT\* pfData = new TT[N];

方法 2: unsigned char\* puData = new unsigned char[N\*sizeof(TT)];

此时,pfData 和 puData 所开辟的内容空间是等同的,但是两者直接移动移动 1 位是不一致的。在内存中表现方式如下:

# pfData和puData在内存中表现形式 (TT=Float)



#### ● 指针移动到位置 i 并取出 TT 类型的数据

方法 1: pfData[i]

方法 2: \*(pfData + i)

方法 3: \*((TT\*)puData + i)

方法 4: ((TT\*)puData)[i]

方法 5: \*(TT\*)(puData + i\*sizeof(TT))

其中,方法5是最重要的方法:

第一步,将指针位移到对应的位置: unsigned char\* p = puData + i\*sizeof(TT);

第二步,更改指针数据类型:TT\*p1 = (TT\*)p;

第三步,取值: TT val = \*p1;

#### ● 将 TT 类型的数据 val 写入 TT 类型数组 的 i 位置

方法 1 (正确): pfData[i] = val; 或 \*(pfData+i) = val;

方法 2 (正确, 不常用): memcpy(pfData+1, &val, 1);

方法 3 (正确, 常用): memcpy(puData+i\*sizeof(TT), &val, sizeof(TT));

方法 4 (正确, 常用): \*((TT\*)puData + i) = val;

<del>方法</del>5(错误,写入空间不够): \*(puData + i\*sizeof(TT)) = val;

方法3和方法4是在大量数据处理中最常用的 memcpy 方法,请理解和牢记。

### ● 用一维 byte 数组表示 宽度 w\*高度 h\*波段数 b 的多维 TT 类型数据

定义: unsigned char\* pData = new unsigned char[w\*h\*b\*sizeof(TT)]; 置零:

方法 1: memset(pData, 0, w\*h\*b\*sizeof(TT)); 方法 2:

BSQ 格式 (GDAL):

```
for(j=0; j<h; j++)
 2
 3
        for(i=0; i<w; i++)
 4
 5
            for(k=0; k<b; k++)
 6
 7
                TT val = 0;
 8
                 *((TT*)pData + k*w*h + i*h + j) = val;
 9
            }
10
        }
11 }
```

## BIP 格式 (openCV):

```
1
    for(j=0; j<h; j++)
2
3
        for(i=0; i<w; i++)
 4
 5
            for(k=0; k<b; k++)
 6
 7
                 TT val = 0;
                 *((TT*)pData + i*w*b + j*b + k) = val;
8
9
10
        }
11
   1
```

取值:

BSQ 格式: TT val = \*((TT\*)pData + k\*w\*h + i\*h + j); BIP 格式: TT val = \*((TT\*)pData + i\*w\*b + j\*b + k);

遇到未知类型的遥感影像数据处理方法(一般格式,仅供参考)

假设存在 IMGPROC 类,类中已有一个 GDAL 对象 mpoDataset。

第一步,在 IMGPROC 类中定义模板函数 process (保护或私有),实现有关数据处理算法:

#### template<class TT> bool IMGPROC::process();

第二步,定义一个普通函数 standardProcess (公有),供外部调用。函数内容如

下:

```
bool IMGPROC::standardProcess()
1.
 2
 3
        GDALDataType dt = mpoDataset->GetRasterBand(1)->GetRasterDataType();
 4
 5
        bool bRlt = false;
        switch (mgDataType)
 6
 7
 8
        case GDT Byte:
 9
            bRlt = process<unsigned char>();
10
            break;
11
        case GDT UInt16:
12
            bRlt = process<unsigned short>();
13
            break;
14
        case GDT Int16:
            bRlt = process<short>();
15
16
            break;
17
        case GDT UInt32:
            bRlt = process<unsigned int>();
18
19
            break;
        case GDT Int32:
20
21
            bRlt = process<int>();
22
            break;
23
        case GDT Float32:
24
            bRlt = process<float>();
25
            break;
26
        case GDT Float64:
27
            bRlt = process<double>();
28
            break;
29
        default:
30
            cout<<"unknown data type!"<<endl;
31
            return false;
32
        }
33
34
        return bRlt;
35
36 }
```

这样,外部通过定义 IMGPROC 对象 obj, 然后 obj.standardProcess()就可以处理任意类型的遥感影像数据了。