

05.exe - Unpack을 한 후 Serial을 찾으시오. (정답인증은 OEP + Serial)



프로그램을 실행을 하면 이런 식으로 Input Box가 있고 입력을 하면 Serial를 체크를 하는 프로그램이다. 일단 디버깅을 하기 전에 PE 분석을 해본다.




PE 분석을 통해 UPX를 통해 Packing이 되어있다는 것을 확인했다.

UPS unpacking을 해본다.




이제 unpacking된 파일을 가지고 x32dbg로 분석을 해본다.



일단 프로그램을 동작 시켜 GUI가 구성이 시작되는 main 함수부분을 찾아본다.

👢 Intermodular calls


인터럽트가 발생하는 것을 검색해본다.




이때 main에서 동작될 것으로 예상되는 GUI를 만드는 함수에 관련된 키워드를 검색해본다.

키워드(gui, box, dialog 등)

이때 이러한 결과값이 나오게 되는데 처음 실행된 것으로 의심이 되는 DialogBoxParamw를 들어가 확인해본다.




그리고 Break Point를 걸어 실제로 맞는지 확인을 해본다.




Break Point를 지나자 Gui창이 뜨는 것을 통해 main 함수 영역을 찾을 것을 볼 수 있다.

이제 다시 문제로 돌아와 Serial key 값을 찾아야 하는데 Check 버튼을 눌렀을 때 발생하는 인터럽트를 검색하여 찾아본다.



그 결과 위와 같이 다양한 호출을 볼 수 있는데 이때 안내 메시지 창으로 의심이 되는 MessageBox 내부로 들어가 본다.



메시지와 관련된 문자열을 발견 할 수 있다 이때 jne를 통해 정확한 serial key 인지 아닌지 판별된 ZF 플래 그로 메시지를 출력하는 것으로 예상이 된다.

```
• 00401064
                                        E8 B7020000
68 D4354200
                                                                                             call 06-upxunpacked.401320
push 06-upxunpacked.4235D4
          00401069
                                                                                                                                                                                               4235D4:"check"
422A30:"AD46DFS547"
                                        68 302A4200
E8 18020000
                                                                                             push 06-upxunpacked.422A30

call 06-upxunpacked.401290

add esp,8
    •
          0040106F
          0040107
          00401078
    .
                                         83C4 08
                                                                                            add esp,8
test eax,eax
jne 06-upxunpacked.4010A3
mov esi,esp
push 40
push 06-upxunpacked.420048
push 06-upxunpacked.420038
mov ecx,dword ptr ds:[423638]
push ecx
          0040107B
                                         85C0
                                       -75 24
8BF4
    0
                                        6A 40
68 48004200
68 38004200
8B0D 38364200
                                                                                                                                                                                                420048:"Good Job!"
420038:"You got it ;)"
          00401083
          00401088
0040108D
          00401093
                                                                                            push ecx
call dword ptr ds:[<amessageBoxA>]
cmp esi,esp
call 06-upxunpacked.401320
jmp 06-upxunpacked.4010C5
mov esi,esp
push 10
push 06-upxunpacked.420030
push 06-upxunpacked.42001c
mov edx,dword ptr ds:[423638]
push edx
call dword ptr ds:[<amessageBoxA>]
                                        51
                                        FF15 B4524200
          00401094
0040109A
                                      3BF4
E8 7F020000
EB 22
→8BF4
          0040109C
004010A1
          004010A3
->-
                                        6A 10
68 30004200
68 1C004200
8B15 38364200
          004010A5
004010A7
                                                                                                                                                                                               420030:"ERROR"
42001C:"Wrong serial!!!"
          004010AC
          004010B1
          004010B7
                                         FF15 B4524200
```

Jne 하는 부분에 Break Point를 걸고 버튼을 눌러 확인을 해본다.

ZF 플래그가 0으로 에러 메시지를 출력하는 곳으로 넘어가게 되는 것을 볼 수 있다.

한번 ZF를 1으로 수정하여 작동시켜 본다.




그 결과 성공했다는 메시지가 나오게 된다.

이때 위에서 작동하는 곳을 분석해서 시리얼 키와 어떤 식으로 비교를 하는지 분석해본다.

```
68 D4354200
68 E8030000
                                                                                   push 06-upxunpacked.4235D4
push 3E8
                                                                                                                                                                        4235D4:"asdas"
00401051
                                                                                  push ask
mov eax,dword ptr ds:[423638]
push eax
call dword ptr ds:[<&GetDlgItemTextA>]
cmp esi,esp
call 06-upxunpacked.401320
          00401056
0040105B
0040105C
                                     A1 38364200
50
                                     FF15 B0524200
                                    3BF4
E8 B7020000
68 D4354200
68 302A4200
E8 18020000
83C4 08
          00401062
00401064
                                                                                            06-upxunpacked.4235D4
06-upxunpacked.422A30
06-upxunpacked.401290
                                                                                                                                                                       4235D4:"asdas"
422A30:"AD46DFS547"
          00401069
          00401009
0040106E
00401073
00401078
                                                                                   add esp,8
          0040107B
                                                                                  test eax,eax
ine 06-upxunpacked.4010A3
```

일단 맨처음에 입력한 값을 GetDigitemTextA를 통해 입력 값을 가져와 push를 하고 serial key 값으로 의심이 되는 문자를 push 한 후 비교하는 기능을 하는 것으로 의심이 되는 함수를 호출 한 다음 리턴값을 eax에 가져와 and 연산을 하는 것을 볼 수 있다.이때 시리얼 키로 의심이 되는 키값을 넣고 다시 한번 해본다.



예상했던 것처럼 ZF가 1이고 EAX는 0으로 성공 메시지를 출력하는 부분으로 진행되는 것을 확인할 수 있다. 이제 Unpacking된 파일의 엔트리 포인트 값 OEP 코드 00401360+시리얼키를 추가 해서 정답을 구한다.

정답: 00401360AD46DFS547