

Photo by Krivec Ales from Pexels

CodeEngn Basic RCE L01 Writeup



Daniel Smith
Feb 14 · 3 min read


Let's start RCE

Filename: 01.exe

Description: HDD를 CD-Rom으로 인식시키기 위해서는 GetDriveTypeA의 리

턴값이 무엇이 되어야 하는가 Author: abex

일단 프로그램을 실행시켜보자



문제의 description 과 프로그램을 실행 시켜 보았을 때, 우리는 GetDriveTypeA 함수의 반환 값을 조작하여 프로그램이 HDD를 CD-Rom 으로 인지하도록 만드는 것이 목표라고 유추할 수 있다.


 \approx

```
Style = MB_OK | MB_APPLMODAL
00401000
          $ 6A 00
                           PUSH 01.00402000
                                                                      Title = "abex' 1st crackme"
00401002
            68 00204000
                           PUSH 01.00402012
00401007
          . 68 12204000
                                                                      Text = "Make me think your HD is a CD-Rom."
0040100C
            6A 00
                           PUSH 0
                                                                     hOwner = NULL
0040100E
          . E8 4E000000
                             ALL <JMP.&USER32.MessageBoxA>
                                                                     -MessageBoxA
                           PUSH 01.00402094
                                                                     -RootPathName = "c:\"
00401013
            68 94204000
00401018
            E8 38000000
                           CALL <JMP.&KERNEL32.GetDriveTypeA>
                                                                     LGetDriveTypeA
0040101D
            46
                           INC ESI
0040101E
          . 48
                           DEC EAX
0040101F
            EB 00
                               SHORT 01.00401021
                           INC ESI
00401021
          > 46
          . 46
00401022
                           INC ESI
00401023
            48
                           DEC EAX
            3BC6
                           CMP EAX, ESI
00401026
            74 15
                              SHORT 01.0040103D
                           PUSH 0
00401028
          . 6A 00
                                                                     -Style = MB_OK|MB_APPLMODAL
0040102A
          . 68 35204000
                           PUSH 01.00402035
                                                                      Title = "Error'
          . 68 3B204000
                           PUSH 01.0040203B
                                                                      Text = "Nah... This is not a CD-ROM Drive!"
0040102F
00401034
            6A 00
                           PUSH 0
                                                                      hOwner = NULL
          . E8 26000000
                           CALL <JMP.&USER32.MessageBoxA>
00401036
                                                                     -MessageBoxA
                               SHORT 01.00401050
0040103B
          . EB 13
0040103D
                           PUSH 0
          > 6A 00
                                                                      -Style = MB_OK|MB_APPLMODAL
0040103F
          . 68 5E204000
                           PUSH 01.0040205E
                                                                       Title = "YEAH!
                           PUSH 01.00402064
                                                                       Text = "Ok, I really think that your HD is a CD-ROM! :p"
00401044
            68 64204000
00401049
                           PUSH 0
                                                                       hOwner = NULL
            6A 00
                            CALL <JMP.&USER32.MessageBoxA>
0040104B
            E8 11000000
                                                                      -MessageBoxA
                           CALL <JMP.&KERNEL32.ExitProcess>
                                                                      ExitProcess
00401050
          -> E8 06000000
```

전체 코드


살펴보니 실행 흐름은 GetDriveTypeA 함수의 반환 값에 의해서 실패 또는 성공 MessageBox 가 있는곳으로 Jump 되는 것 같다.

CMP 명령 실행 직전 Register 상태를 확인하기 위해 해당 주소 (**0x00401024**) 에 BP 를 걸었다



GetDriveTypeA 함수 실행 후

GetDriveTypeA 을 호출한 뒤 나온 반환 값은 3(DRIVE_FIXED)이다



EAX: 3 ESI: 3 -> EAX: 1 ESI: 3

그리고 CMP 명령이 실행되기 전에 반환 값이 3 에서 2가 깎여 1이 되었고, ESI 가 3이 되었다

CMP 명령에서 EAX, ESI 를 비교한 뒤, 각 Register 값이 서로 같다면 성공 MessageBox 로 Jump 하므로 반환 값을 5(DRIVE_CDROM)로 바꾼다면 EAX 와 ESI 의 값이 서로 같아지므로 성공 MessageBox 가 출력될 것이다

GetDriveTypeA 에 대한 상세한 설명은 <u>MSDN</u> 에 기술되어있는 문서를 참고하면 된다

이제 문제를 해결해보자

0040101D	46	INC ESI
0040101E	48	DEC EAX
0040101F	EB 00	JMP SHORT 01.00401021
00401021	46	INC ESI
00401022	46	INC ESI
00401023	48	DEC EAX
00401024	. 3BC6	CMP EAX, ESI


패치 전

CMP 명령 이전의 명령들을 보다 보면 JMP 명령어가 2 byte를 차지하고 있는 것을 볼 수 있다

2 byte 의 크기라면 INC EAX 명령을 2번 삽입하여 기존의 EAX 의 값을 2 증가시킬 수 있다

0040101D	46	INC ESI
0040101E	48	DEC EAX
0040101F	40	INC EAX
00401020	40	INC EAX
00401021	46	INC ESI
00401022	46	INC ESI
00401023	48	DEC EAX
00401024	. 3BC6	CMP EAX, ESI

패치 후



패치 후에 실행 시켰을때, EAX 와 ESI 의 값이 같아지므로 성공 MessageBox 로 점프한다

. . .

잘못된 정보가 있을 경우, 이메일 또는 코멘트로 자유롭게 피드백을 남 겨주신다면 정말 감사드리겠습니다 (danielsmith0612@gmail.com)