

第五章 程序设计的基本方法

本章将介绍的程序设计方法有以下几种:

- ① 顺序程序设计;
- ② 分支程序设计;
- ③ 循环程序设计;
- ④ 子程序设计

其它程序设计方法有以下几种:

- ①宏指令
- ② 模块化程序设计





5. 1 程序设计的基本步骤

汇编语言程序设计的一般步骤如下:

- (1) 分析问题,确定算法
- (2) 根据具体问题,确定存储空间,工作单元和寄存器。
- (3) 根据算法,编制程序流程图
- (4) 根据流程图编写程序
- (5) 上机调试程序



5. 2 顺序程序设计



5.2.1算术运算类指令

- 加法指令
- 减运算指令
- 乘运算指令
- 除运算指令



School of computer, Aiping XU

1. 加法指令

ADD 加法

ADC 带进位加法

INC 加1

XADD 交换并相加

(1) ADD 加法指令

格式: ADD OPD, OPS

执行的操作: OPD + OPS → OPD

例如: ADD EAX,EBX;EAX+EBX→EAX

若指令执行前 CF=0,EAX=00000054H,EBX=00120330H;

则指令执行后 EAX = 00120384H, CF = 0。



School of computer, Aiping XU

```
(2) ADC 带进位加法指令
             ADC OPD, OPS
      格式:
     执行的操作: OPD + OPS + C F→ OPD
   其中 CF 为进位位的值。
    例如: ADC AX,DX ;AX+DX→AX
   若指令执行前 CF=1,AX=1234H,DX=0112H;
   (3) INC 加 1 指令
     格式: INC OPD
     执行的操作: OPD +1→OPD
                    DX + 1 \rightarrow DX
     例如: INC DX
   若指令执行前 CF=1,DX=3562H;
   则指令执行后 DX = 3563H, CF = 1。
     以上3条指令都可做字或字节运算,386及以上机型还可做双字运算,而且除 INC 指令
   不影响 CF 标志外,其他两条指令都影响条件标志位。
    ¥(4) XADD 交换并相加指令
School of computer, Aiping XU
```

SUB	减法
SBB	带借位减法
DEC	减 1
NEG	求补
CMP	比较
CMPXCHG	比较并交换
	比较并交换8字节
(1) SUB 减法	
格式:	SUB OPD, OPS
执行的操作:	OPD – OPS→OPD
例如:	SUB $AX, DX; AX - DX \rightarrow AX$
若指令执行前	CF = 1, $AX = 1234H$, $DX = 0100H$;
则指令执行后	

(2) SBB 带借位减法指令

格式: SBB OPD, OPS

执行的操作: OPD - OPS - CF→OPD

其中 CF 为进位位的值。

例如: SBB AX,DX ;AX-DX-CF→AX

若指令执行前CF = 1, AX = 1234H, DX = 0100H;则指令执行后AX = 1133H, CF = 0。

School of computer, Aiping XU

(3) DEC 减 1 指令

格式: DEC OPD

执行的操作: OPD-1→OPD

:CX -1-AX DEC CX 例如:

若指令执行前 CF = 0, CX = 1000H;

(4) NEG 求补指令

格式: NEG OPD

执行的操作: - OPD→OPD

亦即把操作数按位求反后末位加1,因而执行的操作也可表示为:

 $0FFFFH - OPD + 1 \rightarrow OPD$

;AX 求反加 1→AX NEG AX

AX = 0612H;若指令执行前 $AX = 0F9EEH_{\circ}$

Wuhan University School of computer, Aiping XU

(5) CMP 比较指令

CMP OPD, OPS 格式:

执行的操作: OPD - OPS

该指令与 SUB 指令一样执行减法操作,但它并不保存结果,只是根据结果设置条件标

志位。CMP 指令后往往跟一条条件转移指令,根据比较结果产生不同的程序分支。

例如:

CMP AX, BX

AX - BX

若指令执行前 CF=1,AX=1000H,BX=0100H;

★(6) CMPXCHG 比较并交换指令

●或漢大学

School of computer, Aiping XU

3. 乘法指令

MUL

无符号数乘法

IMUL

带符号数乘法

(1) MUL 无符号数乘法指令

格式:

MUL OPS

执行的操作: 字节操作数:AL*OPS→AX

字操作数:AX * OPS→DX:AX

双字操作数: EAX * OPS→EDX:EAX

例如:

MUL CL

若指令执行前

AL = 0B4H, CL = 11H;

则指令执行后

 $AX = 0BF4H_a$



School of computer, Aiping XU

(2) IMUL 带符号数乘法指令

格式: IMUL OPS

执行的操作与 MUL 相同,但必须是带符号数,而 MUL 是无符号数。

例如: IMUL CL

若指令执行前 AL = 0B4H, CL = 11H;

则指令执行后 AX = 0FAF4H。

在乘法指令里,目的操作数必须是累加器,字运算为 AX,字节运算为 AL。两个 8 位数 相乘得到的是 16 位乘积存放在 AX 中,两个 16 位数相乘得到的结果是 32 位乘积,结果存 放在 DX: AX 中。其中 DX 存放高位字, AX 存放低位字。386 及以上机型可做双字运算。 累加器为 EAX,两个 32 位数相乘得到 64 位乘积存放于 EDX: EAX 中。EDX 存放高位双字, EAX 存放低位双字。指令中的源操作数可以使用除立即数方式以外的任何一种寻址方 式。

在 286 以后的机型中又增加了如下指令:

IMUL OPD,OPS ; OPD * OPS→OPD

IMUL OPD, OPS, d ; OPS * d→OPD, d 为立即数

Wuhan University School of computer, Aiping XU

4. 除法指令

DIV

无符号数除法指令

带符号数除法指令

(1) DIV 无符号数除法指令

格式:

DIV OPS

执行的操作:

字节操作: 16 位被除数在 AX 中,8 位除数为源操作数,结果的 8 位商在 AL 中,8 位 余数在 AH 中。表示为:

AX/ OPS 的商→AL

AX/ OPS 的余数→AH

字操作:32 位被除数在 DX:AX 中,其中 DX 为高位字,AX 为低位字。16 位除数为源操 作数,结果的 16 位商在 AX 中,16 位余数在 DX 中。表示为:

DX: AX/ OPS 的商→AX DX:AX/ OPS 的余数→DX



双字操作: 64 位被除数在 EDX: EAX 中。其中 EDX 为高位双字;32 位除数为源操作

数,结果的 32 位商在 EAX 中,32 位余数在 EDX 中。表示为:

EDX: EAX/ OPS 的商→EAX

EDX:EAX/ OPS 的余数→EDX

商和余数均为无符号数。

例如:

DIV ECX

若指令执行前 EDX = 000005 D2H, EAX = 60F40000H, ECX = 00BC5200H;

则指令执行后 EAX = 0007EA00H(商), EDX = 00000000H(余数)。



School of computer, Aiping XU

(2) IDIV 带符号数除法

格式:

IDIV OPS

执行的操作:与 DIV 相同,但操作数必须是带符号数,商和余数也都是带符号数,且余 数的符号和被除数的符号相同。

例如:

IDIV BL

若指令执行前 AX = 0400H, BL = 0B4H;

则指令执行后

AL=0F3H(商),AH=24H(余数)。

除法指令的寻址方式和乘法指令相同。其目的操作数必须存放在 AX、DX: AX 或 EDX: EAX 中; 而其源操作数可以是除立即数以外的任一种寻址方式。

除法指令对所有条件码位均无定义。



School of computer, Aiping XU

5. 类型转换指令

由于除法指令的字节操作要求被除数为16位,字操作要求被除数为32位,双字操作要 求被除数为64位。然而,有些被除数的操作数不能满足格式要求。因此,有时在进行除法 时,需要调整被除数,使被除数成为除法指令所需要的操作数格式。

当进行无符号数的除法时,通常将其高位补0。

当进行带符号数的除法时,须用类型转换指令。类型转换指令有:

CBW

字节转换为字

CWD/CWDE 字转换为双字

CDQ

双字转换为4字

BSWAP

字节交换

(1) CBW 字节转换为字指令

格式:

CBW

执行的操作: AL 的内容符号扩展到 AH, 形成 AX 中的字。即如果 AL 的最高有效位为 0,则 AH = 0;如果 AL 的最高有效位为 1,则 AH = 0FFH。

例如:

CBW

若指令执行前

AL = 98H;

则指令执行后 AX = 0FF98H。

(2) CWD/CWDE 字转换为双字指令

格式:

CWD

执行的操作: AX 的内容符号扩展到 DX.形成 DX: AX 中的双字。即如果 AX 的最高有 效位为 0,则 DX = 0;如果 AX 的最高有效位为 1,则 DX = 0FFFFH。

CWDE

执行的操作: AX 的内容符号扩展到 EAX 的高 16 位, 形成 EAX 中的双字。

例如:

CWD

若指令执行前

AX = 1234H;

则指令执行后

AX = 1234H, DX = 0000H

(3) CDQ 双字转换为 4 字指令

格式:

CDO

执行的操作:EAX 的内容符号扩展到 EDX,形成 EDX:EAX 中的 4 字。

例如:

CDO

若指令执行前

EAX = 56781234H;

则指令执行后

EDX = 00000000H, EAX = $56781234H_{\odot}$

Wuhan University School of computer, Aiping XU

(4) BSWAP 字节交换

格式:

BSWAP R32

执行的操作:使指令指定的32位寄存器的字节次序变反。具体操作:第1与第4字节 互换,第2与第3字节互换。

该指令只能用于 486 及以上机型, R32 指 32 位寄存器。

例如:

BSWAP EAX

若指令执行前

EAX = 56781234H;

则指令执行后

 $EAX = 34127856 H_{\odot}$



6. 十进制调整指令

前面介绍的所有算术运算指令都是二进制数的算术运算指令,但是人们最常用的是十 进制数。这样,当计算机进行计算时,必须先把十进制数转换成二进制数进行计算,计算结 果再转换成十进制数输出。为了便于十进制数的计算,在8086/8088及后继的机型中还提 供了一组十进制数调整指令。这组指令在二进制计算的基础上给予十进制调整,可直接得 到十进制数的结果。十进制调整指令有:

加法的压缩 BCD 码十进制调整指令 DAA 减法的压缩 BCD 码十进制调整指令 DAS AAA 加法的非压缩 BCD 码十进制调整指令 减法的非压缩 BCD 码十进制调整指令 AAS 乘法的非压缩 BCD 码十进制调整指令 除法的非压缩 BCD 码十进制调整指令 AAM AAD



School of computer, Aiping XU

(1) DAA 加法的压缩 BCD 码十进制调整指令

格式: Lame DAA 和中文人-XII 知识,对是是可是否实力的人—为强性不过

执行的操作:把 AL 中的两个压缩 BCD 码之和调整成压缩 BCD 码的格式→AL。 注意,这条指令之前必须执行 ADD 或 ADC 指令。加法指令必须把两个压缩 BCD 码相

加,并把相加结果存放在 AL 寄存器中。本指令的调整方法是: 如果 AF 标志(辅助进位位)为1,或者 AL 寄存器的低 4 位是 16 进制的 A~F中的任意

一位数,则 AL 寄存器内容加 06H 修正,且将 AF 位置 1;

如果 CF 标志为 1,或者 AL 寄存器的高 4 位是 A~F中的任意一位数,则 AL 寄存器内

容加 60H 修正,并将 CF 位置 1;

如果 AL 寄存器的高 4 位和低 4 位都满足以上条件,则将 AL 寄存器的内容加 66H。 如: 68H+89H=F1

DAA 指令对 OF 标志无定义,但影响其他条件标志。

例如:

DAA

若指令执行前

AL = 3AH, AF = 0, CF = 0;

则指今执行后

AL = 40H, AF = 1, CF = 0

执行DAA: F1H+66H=157H 因为低4位有进位,高4位大 于9, 所以加66H, 结果就好 象68+89按十进制计算一样!

低位大于9, 所以加06H

(2) DAS 减法的压缩 BCD 码十进制调整指令

格式:

DAS

执行的操作:把 AL 中的两个压缩 BCD 码之差调整成压缩 BCD 码的格式→AL。

注意,在执行这条指令之前,必须先执行 SUB 或 SBB 指令,减法指令必须把两个压缩 BCD 码相减,并把结果存放在 AL 寄存器中。本指令的调整方法是:

如果 AF 标志为 1,或者 AL 寄存器的低 4 位是 16 进制的 A~F中的任意一位数,则 AL 寄存器的内容减 06H, 且将 AF 位置 1;

如果 CF 标志为 1,或者 AL 寄存器的高 4 位是 16 进制的 A~F中的任意一位数,则 AL 寄存器内容减 60H,并将 CF 位置 1。

如果 AL 寄存器的高 4 位和低 4 位都满足以上条件,则将 AL 寄存器的内容减 66H。

DAS 指令对 OF 标志无定义,但影响其他条件标志。

例如: DAS 因为AF=1, 低位减06H

若指令执行前 AL = 49H, AF = 1, CF = 0;

则指令执行后

AL = 43H, AF = 1, CF = 0

如: 86H-07H=86H+F9H=7FH, CF=0

低位大于9,所以执行DAS要减 06H, 即: 7FH-06H=79H 结果就好象86-07按十进制计算-

5.2.2 处理机控制指令

在前面介绍的指令中,都是对某一个数或两个数进行操作,产生相应的结果,然后根据 运算的结果影响标志位。而在80X86 CPU 的指令系统中,还提供了一组指令,它们只是对 标志寄存器(PSW)的标志位置 1、清 0,或者是对处理机的状态进行控制。

1. 标志处理指令

CLC; 进位位清 0 指令, 0→CF

CMC;进位位求反指令.CF→CF

STC;进位位置1指令.1→CF

CLD;方向位清 0 指令.0→DF

STD;方向位置 1 指令,1→DF

CLI;中断标志位清 0 指令,0→IF STI:中断标志位置1指令,1→IF

2. 其他处理机控制与杂项操作指令

NOP 空操作

停机 HLT



换码

WAIT 等待 LOCK 封锁

BOUND 界限 (1) NOP 空操作指令

指令格式:NOP

该指令不做任何操作,机器码占有一个字节单元。其作用是在调试程序时往往用这一 条指令占有一定的存储单元,以便在正式的程序中用其他的指令来取代它。它的另一 用是在延时程序中作为延时时间的调节。

(2) HLT 停机指令

指令格式:HLT

该指令可以使机器暂时停止工作,使处理机处于动态停机的状态,等待外部设备的中断请求。如果外部设备没有中断请求,则处理机继续等待;如果外部设备有中断请求,则处理 机转移到中断处理程序执行中断处理。当中断处理程序执行完之后,程序将继续执行停机 指令的下一条指令

(3) ESC 换码指令 指令格式:ESC

在计算机的硬件系统中,如果使用了协处理器 8087(或 80287、80387 等)进行浮点运算,该指令指定协处理器接收指令和数据。协处理器接收的第一个数据为操作码(OP),第 个数据为操作数(寄存器 R 或存储器 M 中的内容)。并且此时 CPU 将控制权交给协处理 器进行控制。自 80486 CPU 之后的机型中,由于浮点处理部件已经封装在 CPU 芯片中,系 统可以直接支持协处理器指令。因此,ESC 指令是一条未定义的指令。如果在程序中遇到 ESC 指令,将引起一次异常中断处理。

(4) WAIT 等待 指令格式:WAIT 等待指令

该指令使 CPU 处于空转等待状态,它可以用来等待外部的中断请求,当外部的中断请 求处理完之后,仍然返回到 WAIT 指令继续等待;它也可以用来等待协处理器的操作,直到 协处理器完成其指令的操作为止。

封锁指令 (5) LOCK

指令格式:LOCK 联合使用的指令 该指令是一条前缀指令,它可以与其他指令联合使用。在执行这一条指令时,它可以使 CPU 总线的 LOCK 信号在执行联合指令期间维持有效。与 LOCK 前缀指令联合使用的指令

① ADD/ADC/SUB/SBB/AND/OR/XOR

5. 2. 3 顺序程序设计方法

顺序程序设计是程序设计中最简单的一种程序设计方法。从程序的流程图看,顺序程序是以一个开始框开始,以一个结束框终止中间有一个或多个顺序的执行框组成的程序结构形式。只要遵照算法步骤依次写出相应的指令即可。这种程序设计方法称为直流方法。

例5.1 设X、Y、Z为有符号字变量,编写程序计算R=((X * Y+5)+4 * X)/Z 表达式。

数据段定义如下:

DATA SEGMENT

X DW -45 Y DW 70 Z DW -12

R DW 2 DUP (0)

PATA LENDS...

School of computer, Aiping XU



ASSUME CS: CODE, DS: DATA

START: MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV AX, X

IMUL Y ; 计算X*Y ADD AX, 5 ; 计算X*Y+5

ADC DX, 0
MOV CX, DX


MOV BX, AX


MOV AX, X ; 计算4 * X





```
例5.1
     MOV
           SI, 4
     IMUL SI
     ADD
          AX, BX
                  ; 算(X * Y+5)+4 * X
          DX, CX
     ADC
     IDIV Z
                     ; 计算((X*Y+5)+4*X)/Z
     MOV
          R, AX
          R+2, DX
     MOV
     MOV
          AH, 4CH
     INT
           21H
CODE ENDS
     END
                             例5. 2
                                    (不看)
          START
          School of computer, Aiping XU
```

```
例5. 3
将BUF中的一字节压缩BCD码转换为ASCII码显示输出。
程序清单如下:
DATA SEGMENT
BUF
     DB
          34H
DATA ENDS
CODE SEGMENT
               CS: CODE, DS: DATA
     ASSUME
               AX, DATA
START:
          MOV
                DS, AX
          MOV
                DL, BUF
          MOV
                CL, 4
          MOV
                DL, CL
          SHR
```









5. 3 分支程序设计

根据不同情况做出判断,有选择地执行相应的处理程序。通 常称这类程序为分支程序。实现这类程序的设计过程称为分支程 序设计。

在分支程序中,不同的条件往往是通过标志寄存器中条件标 志的不同状态反映的。因而,分支程序设计中一个至关重要的问 题是根据各标志的不同状态选用合适的转移指令。



School of computer, Aiping XU



5. 3. 1 转移指令

- 1. 简单的条件转移指令
- 1) JZ(或JE) 结果为零(或相等)则转移;测试条件: ZF=1
- 2) JNZ(或 JNE) 结果不为零(或不相等) 则转移;

测试条件: ZF=0

- 3) JS 结果为负则转移 测试条件: SF=1
- 结果为正则转移 测试条件: SF=0 4) JNS
- 5) 结果溢出则转移; 测试条件: 0F=1 J0
- JNO 结果不溢出则转移; 测试条件: 0F=0 6)
- JP(或JPE) 奇偶位为1则转移; 测试条件: PF=1 7)
- 8) JNP(或JPO)奇偶位为0则转移; 测试条件: PF=0
- JC 进位则转移; 测试条件: CF=1 9)
- 10) JNC 没有进位则转移; 测试条件: CF=0



2. 无符号数比较条件转移指令

- 1) JB (或 JNAE) 低于或者不高于等于则转移; 测试条件: CF=1且ZF=0
- JNB(或JAE) 不低于或者高于等于则转移;
 测试条件: CF=0或ZF=1
- 3) JA(或JNBE) 高于或者不低于等于则转移; 测试条件: CF=0且 ZF=0
- 4) JNA (或JBE) 不高于或者低于等于则转移; 测试条件: CF=1或 ZF= 1

记忆方法: A: 大于; B小于; N: 否定

School of computer, Aiping XU

3. 有符号数比较条件转移指令

1) JL(或 JNGE) 小于或者不大于等于则转移;

测试条件: $SF \neq OF \land ZF=0$

- 2) JNL(或 JGE) 不小于或者大于等于则转移; 测试条件: $SF \neq OF \lor ZF=1$
- JG(或 JNLE) 大于或者不小于等于则转移;
 测试条件: SF = OF ∧ ZF=0
- 4) JNG(或 JLE) 不大于或者不小于等于则转移 测试条件: SF = 0F∨ ZF=1

记忆方法: G: 大于; L小于; N: 否定

会 教養 # \$ School of computer,Aiping XU

4. 测试CX或ECX为0则转移指令 (不看)

- 1) JCXZ CX寄存器的内容为0则转移指令 测试条件: CX=0
- 2) JECXZ ECX寄存器的内容为0则转移指令 测试条件: ECX=0



School of computer, Aiping XU

5. 循环指令


1) **** LOOP 当计数器的值不为0时循环指令 测试条件: $CX-1 \rightarrow CX \neq 0$ 或 $ECX-1 \rightarrow ECX \neq 0$


以下2条很少使用,可以不看,重点看上面的L00P指令!

- 2) LOOPZ / LOOPE 计数器的值不为0或相等时循环指令 测试条件: ZF=1且CX-1→CX≠0 或 ZF=1且ECX-1→ ECX≠0
- 3) LOOPNZ / LOOPNE 当计数器的值不为0或不相等时循环指令 测试条件: ZF=0且CX-1→CX≠0

或 ZF=0且 ECX-1→ ECX≠0










5.3.3 分支程序设计方法


1. 双分支程序设计

例5.5 设有三个单字节无符号数存放在BUF开始的缓冲区 中,编写一个能将它们按大到小重新排列的程序。

由于BUF缓冲区中只有三个数据,有多种方法可实现三个数 据的排序。我们采用交换法,找到三个数中的最大数,然后 再找到剩下两个数的大数,最后将三个数按大小依次存放。 为了方便,先把要排序的三个数取到三个寄存器中,然后再 对三个数据进行比较排序。










编写计算下面函数值的程序(x、y的值均在—128~+127之间)


$$Z = \begin{cases} 1 & x \ge 0, y \ge 0 \\ -1 & x < 0, y < 0 \\ 0 & x, y 异号 \end{cases}$$


输入数据为x、y,结果数据为Z。

存储单元分配如下:变量X中存放x的值,变量Y中存放y的值,变量Z用来存放函数值。以上各变量均为字节类型。程序流程图如下:












```
例5.7
CODE
          SEGMENT
    ASSUME CS: CODE, DS: DATA, SS: STACK
          MOV AX, DATA
START:
          MOV DS, AX
          LEA DX, INPUT
          MOV AH, 9
          INT 21H
          MOV AH, 1
          INT 21
          CMP AL,
               CHR
          JB
          CMP AL,
                     '9'
               CHR
          JA
              School of computer, Aiping XU
```













2. 多分支程序设计


多分支程序结构框图如图5.3所示。从图中可以看出,设计多分 支程序的关键是如何按条件对多分支进行判断,从而根据不同的 条件转移到不同的入口去执行各自的程序段。

下面结合具体示例介绍多分支结构程序设计的三种基本方法:逻 辑分解法、地址表法和转移表法。




26





```
例5. 8
L1: CMP AL, 1 ; 如果 (X) =1则转P1
JNZ L2
JMP P1
L2: CMP AL, 2 ; 如果 (X) =2则转P2
JNZ L3
JMP P2
!
L9: CMP AL, 9 ; 如果 (X) =9则转P9
JNZ L10
JMP P9
L10: JMP EXIT
```





2) 转移表法多分支程序设计

逻辑分解法需用多条比较判断转移指令才能实现多分支的程 序设计。这样使得编写的程序太长。如果将转移各分支程序 段的转移指令依次存放在一张表中,这张表称为转移表。各 分支转移指令在表中的位置,即离表首地址的位移量作为条 件,当进行多分支条件判断时,把当前条件的位移量加上表 首地址作为转移地址,转移到表的相应位置,继续执行无条 件转移指令,达到多分支的目的。这种程序设计的方法称为 转移表法多分支程序设计。





例5.9

编写程序,根据键盘输入的值,若输入数字0则显示"INPUT DIGIT 0! ",若输入数字1则显示"INPUT DIGIT 1!",..., 若输入数字9则显示"INPUT DIGIT 9!";否则显示"INPUT CHARACTER! " .

DATA SEGMENT DISO DB 'INPUT

0! \$' DIGIT

'INPUT DIS1 DB DIGIT 1! \$'

DIS9 DB 'INPUT DIGIT 9! \$'

DIS10 DB 'INPUT CHARACTER! \$'

DATA ENDS







```
例5.9
P0:
      LEA
            DX, DISO; 显示输出字符串INPUT
                                           DIGIT
                                                     0!
            MOV
                 AH, 9
                  21H
            INT
            .TMP
                 EXIT
P1:
     LEA
            DX, DIS1; 显示输出字符串INPUT
                                           DIGIT
                                                     1!
            MOV
                 AH, 9
            INT
                 21H
            JMP
                 EXIT
            ı
           DX, DIS10; 显示输出字符串INPUT
                                            CHARACTER!
P10: LEA
            MOV
                 AH, 9
            INT
                  21H
            JMP
                School of computer, Appling XU
```

3) 地址表法多分支程序设计 如果将每个分支处理程序的入口地址存放一个地址表中,然后根据不同 的条件,分别从地址表中取出对应分支处理程序的入口地址,转移到相应的 分支执行程序。按例9的要求,可编写程序如下: **SEGMENT** DIS₀ DB DIGIT 0! \$' 'INPUT DIS1 DB 'INPUT DIGIT 1! \$' DIS2 DB 'INPUT **DIGIT** 2! \$' DIGIT 9! \$' DIS9 DB 'INPUT DIS10 DB 'INPUT CHARACTER! \$' P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 TAB DW **ENDS** DATA School of computer, Aiping XU









5. 4 循环程序设计

如果对多次重复执行的语句由程序控制执行,这类程序设计称为循环程序设计。

5.4.1 循环程序的结构

循环程序一般由四部分组成:置初值部分、工作部分、修改部分和控制部分


置初值部分:为了保证循环程序能正常进行循环操作而必须做的准备工作。循环初值分两类,一类是为循环体的循环次数设置的计数初值,另一类是为工作部分、修改部分正常工作设置的初值。

工作部分:即需要重复执行的程序段,这是循环程序的核心,称之为循环体


修改部分:按一定规律修改操作数地址及控制变量,以使每次执行循环体时 得到新的数据。

控制部分: 用来保证循环程序按一定的次数或特定条件正常循环。











2. 条件控制法

有些情况下,循环次数无法事先确定,但它与问题中的某些条件 有关。这些条件可以通过指令来测试。若测试比较的结果表明满 足循环条件,则继续循环,否则结束循环。





2. 条件控制法

例如: 统计AX寄存器中为1的位数,并将统计的结果存放在CL 寄存器中。

如果要解决这一问题,可以采用计数控制法控制循环,其程序 段如下:

MOV CL, 0 ; 置循环的初值

MOV CX, 16

SAL AX, 1 L:

JNC N

INC CL

N: LOOP L

EXIT: ...



niversity School of computer, Aiping XU



2. 条件控制法

无论AX中内容为何值,程序都要循环16次。显然,解决这一问 题时,此种方法并非是一种好方法。如果采用条件控制法编写程 序, 其程序段如下:

MOV CL, 0

AND AX, AX; CMP AX, 0 L

JZ EXIT ; AX=0时,结束循环转EXIT

SAL AX, 1 ;将AX中的最高位移入CF中

JNC L ; 如果 CF=0则转L

INC CL ;如果 CF=1则CL+1→CL

JMP L ;转L处继续循环

EXIT: ...



5. 4. 3 单重循环程序设计


所谓单重循环,即其循环体内不再包含循环结构。


1. 循环次数已知的循环程序设计

对于循环次数已知的情况,通常采用计数控制方法实现循环。

例5.10 已知以BUF为首地址的字存储区中存放着N个有符号二进制数,试编写程序将其中大于等于0的数依次送BUF1为首地址的字存储区中,小于0的数依次送以BUF2为首地址的字存储区中。同时将大于等于0的数的个数送A字变量,将小于0的个数送B字变量。











例5.10 程序清单

L1: MOV [SI], AX

ADD SI, 2

INC A

NEXT: ADD BX, 2

: BUF的地址修改

LOOP LO

; 循环次数修改, 未完则转L0

MOV AH, 4CH

INT 21H

CODE **ENDS**

END START




School of computer, Aiping XU




试编制一个程序,把字变量X中的16位二进制数用十六进制数的形式在屏幕上 显示出来。

这里采用了循环移位的方法把所要显示的4位二进制数移到最右边(最低4位),以便作数字到字符的转换工作。另外,由于数字0~9的 ASCII为30H~ 39H,如果要将数字转换为ASCII码只需加30H;而字母 A~F的ASCII码为 41H~46H,如果要将字母转换为对应的ASCII码则需加37H。所以在把4位二 进制数转换为ASCII码的时候,需要判断4位二进制所表示的是0~9还是A~F 。在转换的过程中,首先将4位二进制数加30H,然后再作一次判断,如果为 数字,则此时的值就是0~9的ASCII码;如果为字符A~F,则还应加上7才是 A~F的ASCII码。只有将4位二进制数转换为ASCII码后才能显示出正确的十 六进制数。











例5.12

设A变量中存放着10个双字长的二进制数,试用386及其后继机型的相应指令编写将A送B的程序。

在进行32位数据传送的程序设计过程中,首先应该使用32位的数据传送指令。当数据传送后,为了使地址指针指向下一数据,需对地址进行修改。由于一个32位的数据占用4字节,在做地址修改时,需将地址加4。

.586

DATA SEGMENT USE16

A DD 10 DUP (?)
B DD 10 DUP (?)

DATA ENDS

CODE SEGMENT USE 16

ASSUME CS: CODE, DS: DATA



School of computer, Aiping XU











2. 循环次数未知的循环程序设计

例5.14 设STR字符串是以0结尾。试编写一个把字符串中的所有 大写字母改为小写字母的程序,并将转换后的字符串显示输出。

由于字符串是以0结尾的,所以字符串的长度是一个未知数,它的循环次数是不确定,需根据字符串尾这个条件来控制程序的循环。

如果是大写字母,需将对应字母的ASCII码加20H;如果是其他字符,则其字符保持不变。编写的程序清单如下:

DATA SEGMENT

STR DB 'HOW arE YoU!', 0; 假设的字符串

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS: CODE, DS: DATA

ASSUME

versity School of computer, Aiping XU



例5.14

START: MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV SI, OFFSET STR; LEA SI, STR

AGAIN: MOV DL, [SI] ; 取一字符

OR DL, DL ; 是否到字符串尾?

JZ OK ; 到字符串尾,转OK

CMP DL, 'A'; 否则, 判是否为大写字母

JB NEXT ; 否,转继续

CMP DL, 'Z'

JA NEXT ; 否,转继续

ADD DL, 20H ; 是大写字母, 改为小写字母


MOV [SI], DL ; 送回到字符串中


→ 武漢大学

School of computer, Aiping XU











多重循环程序设计

当内层循环设计完之后,用其替换外层循环体中被视为一个处 理粗框的对应部分,再对外层循环进行置初值、工作、修改和控 制部分的设计,这样一层一层地进行设计,就构成了一个多重循 环结构。

例5.17 已知M×N矩阵A的元素Aij按行序存放在以A为首地 址的字节存储区中,试编写程序,求每行元素之和S i 。

每行元素之和Si的计算公式为:

$$n$$

 $S i = \sum_{i=1}^{n} A_{ij}$ ($i = 1, 2, ..., m$)



versity School of computer, Aiping XU



例5.17 程序清单

DATA SEGMENT

> A DB 11, 12, 13, 14, 15, 16

17, 18, 19, 20, 21, 22 DB

23, 24, 25, 26, 27, 28 DB

29, 30, 31, 32, 33, 34 DB

DB 35, 36, 37, 38, 39, 40

5 M =

6 N


DW M DUP (0) S

DATA ENDS

CODE **SEGMENT**

ASSUME CS: CODE, DS: DATA















1

例 5.20 程序

例5.20 设变量BCD1、BCD2为压缩型BCD码,编写计算表达式 S=BCD1+BCD2的程序,同时将计算结果显示输出。

DATA SEGMENT

BCD1 DB 56H, 92H BCD2 DB 73H, 81H

S DB 3 DUP(0)

F DB 5 DUP ('') , 0DH, 0AH, '\$'

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS: CODE, DS: DATA

START: MOV AX, DATA

MOV DS, AX



School of computer, Aiping XU



例 5.20 程序

MOV AL, BCD1 ; 低位数相加

ADD AL, BCD2

DAA ; BCD调整

MOV S, AL ; 送结果单元

MOV BL, AL

MOV AL, BCD1+1 ; 高位数相加

ADC AL, BCD2+1

DAA ; BCD调整

MOV S+1, AL ; 送结果单元

MOV CL, 0 ; 高位进位送结果的最高位

ADC CL, 0

MOV S+2, CL

ADD CL, 30H ; 将结果转换为ASCII码送F

```
例 5.20 程序
   MOV F, CL
   MOV AH, AL; AH=AL=74H
   MOV BH, BL ;BH=BL=29H
   MOV CL, 4
   SHR AH, CL; AH=07
   AND AL, 0FH; AL=04
   SHR BH, CL ; BH = 02
   AND BL, 0FH; BL = 09
   OR
        AX, 3030H; AX=3734H
   OR
        BX, 3030H; BX=3239H
   XCHG
             AH, AL; AX=3437H
   XCHG
             BH, BL ;BX= 3932H
武漢大学
        School of computer, Aiping XU
```





5. 5. 2 代码转换程序设计

例5.21 编写程序,将BIN字变量中的16位有符号二进制数转换成十进制数,然后将十进制数的ASCII码存入存储器的BUF字节缓冲区中,并显示输出转换的结果。

其解题分为四步:

- 一是处理16位有符号二进制数的符号位:
- 二是完成二进制转换成十进制的操作;
- 三是ASCII码的转换;

四是显示输出转换的结果。

四步中最主要的是完成二进制转换成十进制的操作。

其转换的方法有多种,下面介绍一种除十取余的方法。此转换方法是将二进制数每次除以10。

第一次将二进制数除以10得到的余数是个位数;

第二次将所得的商除以10得到的余数是十位数;

第三次再将所得的商除以10得到的余数是百位数;

第四次再将所得的商除以10得到的余数是千位数;

第五次再将所得的商除以10得到的余数是万位数。

Wuhan University School of computer, Aiping XU



例5.21

每次将所得的余数依次保存在堆栈中。ASCII码的转换操作是将堆栈中的内容依次弹出,将每个数加30H后送BUF字节缓冲区。最后用DOS功能调用将BUF字节缓冲区的内容显示输出。编写的程序清单如下:

STACK SEGMENT STACK

DW 100 DUP (0)

STACK ENDS

DATA SEGMENT

BIN DW 7462

BUF DB 6 DUP (0), ODH, OAH, '\$'

TEN DW 10

DATA ENDS



Wuhan University School of computer, Aiping XU

```
例5.21
      ASSUME
                CS: CODE, DS: DATA, SS: STACK
START: MOV
             AX, DATA
             DS, AX
      MOV
             AX, BIN ; 符号位处理
      MOV
             AX, AX
      OR
      JNS
             PLUS
      NEG
             AX
      MOV
             BUF, '-'
      JMP
             NEXT
             BUF, '+'
PLUS:
      MOV
NEXT:
      MOV
             CX, 5
             DX, 0
      MOV
L1:
             TEN
      DIV
      PUSH
             DX
      LOOP
             L1
             CX, 5
                                ; ASCII码的转换
            ersity School of computer, Aiping XU
```



例5.22

例5.22 编写将STR字符串中存放的十进制ASCII码数字(-32768~32767)转换为二进制数字,并把转换的结果送BUF缓冲区的程序。

该程序的功能是要将有符号的十进制数(连同符号位)转换成二进制数。有符号十进制数的书写形式有如下三种:

 $d1\ d2\ ...dn$, $\ +d1\ d2\ ...dn$, $\ -d1\ d2\ ...dn$

其中di (i =1,2, ..., n)为0~9中的一位十进制数字。

将有符号十进制数转换二进制数须分三步完成。第一步是对符号的处理;第二步是对数字的转换;第三步是对错误信息的处理。对数字的转换可以把十进制数字d1 d2 ...dn写成如下形式;

 $d1 d2 ... dn = (... (0) \times 10 + d1) \times 10 + d2 + ...) \times 10 + dn$

由于di和10在计算机中都是以二进制形式表示和运算的,所以上式在计算机中计算所得的值为二进制。如果dl d2 ...dn为正数,则计算所得的值就是要转换的二进制;如果dl d2 ...dn为负数,则计算所得的值须求补后才是转换的二进制。编写的程序清单如下:



Vuhan University School of computer, Aiping XU



例5.22

STACK SEGMENT STACK

DW 100 DUP (0)

STACK ENDS

DATA SEGMENT

STR DB '-2510'

N = \$ - STR

BUF DW 2 DUP (0)

FLAG DB 0 TEN DW 10

ERR1 DB '十进制数的ASCII码串有非数字字符的错误! \$'

ERR2 DB '十进制数字超出数字范围错误! \$'

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS: CODE, DS: DATA, SS: STACK



AX, DATA

Schwokof compatery Aiping XU





```
例5.22
         JMP
               EXIT
               DX, ERR1 ; 显示非数字的出错信息
ER1:
          LEA
          MOV
               AH, 9
          INT
               21H
          JMP
               EXIT
ER2:
          LEA
               DX, ERR2; 显示超出范围的出错信息
          MOV
               AH, 9
               21H
          INT
          JMP EXIT
EXIT:
          MOV
                AH, 4CH
                21H
          INT
CODE ENDS
          END
               START
```

