1.1、标准流特点:

1、标准流

- 1、position为static和relative,且float不为none的元素,处于普通文档流中
- 2、在普通流中,block垂直排布,inline-block和inline水平排布,对于稍微复杂的网页,就不适用了,所以出现了浮动流和定位流。

2.1、浮动流特点:

```

- + 浮动设计之初是为了"图文混排"
- + 浮动只对之后的元素有影响,"半脱离"标准流
- + 浮动只有left,right,没有center
- + 浮动的元素:不论是block还是inline,inline-block元素,浮动之后都具有inline-block特点: 含子属性widthz,height等属性均可设置
- +同一个方向的浮动,会自动顶部对齐,如果一行排不下,会另起一行进行排布,靠左侧对齐。如果之前浮动的元素高度过高,会发生"卡住"现象。
- + margin:0 auto在浮动流中失效。

# 2、浮动流

## 应用场景:

父元素添加clearfix类即可清除浮动,解决"高度塌陷"问题

.clearfix:after{ display: block/table;

content: ""; clear: both;

} .clearfix{ //for ie6/7

\*zoom:1

注意::单冒号为了兼容低版本浏览器

## 2.1 static静态定位(默认值)

2.1、relative:相对定位

特点:相对元素之前的位置进行定位,偏移量以最初的位置进行偏移,不 脱离标准流

2.3、absolue 绝对定位

特点:相对于"包含块"进行定位,偏移量以包含块的内边距边缘区(忽视padding)为基准进行偏移,脱离标准流,margin:0 auto失效

2.4、fixed 固定定位

特点:相对于视口进行定位,脱离标准流,margin: 0 auto失效

3、**定位流** 

2.5 sticky 粘性定位 特点: relative和fixed的结合

攻克css系列之浮动流、定位流、普通流的传统布局 by author codermakers

## 应用场景:

在企业中:不同定位有不同应用场景:

- .
- + static 常用于清除定位特性
- + relative用于"微调"元素位置
- + absolute:常和relative结合使用,子绝父相
- + fixed:常见于固定广告位
- + sticky:常见于监听scroll,固定导航,兼容性较差

...

4、z-index:控制定位元素(position)的覆盖关系,默认的网页实际是处于一个x-y-z的三维坐标系,而z-index正是控制我们z轴方向。

每一个网页都有一个默认的层叠上下文,就是root根元素创建的,只要定位的元素设置z-index不是auto,就会创建一个局部的层叠上下文,后代所有的元素都会基于此有自己的叠放顺序。

实际一个层叠上下文中有7个层叠等级,请看下图,这才是覆盖的本质,具体请看链接。

- 1、背景和边框 —— 形成层叠上下文的元素的背景和边框。 层叠上下文中的最低等级。
- 2、负z-index值 —— 层叠上下文内有着负z-index值的子元素。3、块级盒 —— 文档流中非行内非定位子元素。

浮动盒 —— 非定位浮动元素。

行内盒 —— 文档流中行内级别非定位子元素。

z-index: 0 —— 定位元素。 这些元素形成了新的层叠上下文。

正z-index值 —— 定位元素。 层叠上下文中的最高等级。

Negative Z-Index

Stacking Order

Floated Boxes

Inline Boxes

Z-Index = 0

Positive Z-Index

层叠上下文中的七种层叠等级

## 4.1、规律:

- + 对于定位元素(position不是static的元素)来说,不设置z-index或z-index相同时,后面元素覆盖前面元素
- + 一旦为一个元素指定了z-index值(不是auto),该元素会建立自己的局部堆叠上下文。这意味着,元素的所有后代相对于该祖先元素都有其自己的叠放顺序。
- + 注意:不同层级的"从父现象":比如2个定位的父元素中各有1个定位的子元素,两个父元素的z-index:1,z-index:2,而子元素的z-index分别是999,1,此时仍然是z-index:1的子元素(父z-index为2)盖住子元素z-index为999(父元素z-index为1)