

Palo Alto firewall arayüzümden ilk olarak **Zone** tanımlamalarınız gerçekleştiriyorum.


Bu nedenle "NETWORK" sekmesi "Zones" seçeneğini tıklıyorum.



Karşıma gelen ekranda 2 Adet ISP internet hattım için ZONE tanımımı gerçekleştiriyorum.



Zone tanımlamalarım tamamladıktan sonra **"Interfaces"** sekmesinden ilgili interfaceleri bu zone lara üye yapıyorum.




Sonraki Adımda **"Virtual Routers"** seçeneine giderek statik route tanımlamalarımı gerçekleştiriyorum.


Burada dikkat etmem gereken husus "Path Monitoring" seçeneğini seçiyorum ve aşağıdaki gibi atnımlamalarımı gerçekleştiriyorum.

Bu adımı 2 WAN hattım içinde gerçekleştiriyorum.


Ayrıca en önemlisi biz aktif/aktif ve aynı zamanda yedekli olarak internetlerimizi kullanacağımız için **"Metric"** değerlerini iki WAN hattı içinde aynı olarak belirliyorum. Ben örneğimde 5 verdim.




Statik route tanımlamalarımı iki WAN hattı içinde gerçekleştirdim.




Sonraki adımda yine aynı menüden "Router Settings" sekmesine geliyorum. "ECMP" sekmesine gerelerek "Enable" edip Load balance Method olarak "Balanced Round Robin" seçeneğini seçiyorum.



Sonraki adımda arayüzden **"POLICIES"** sekmesinden **"NAT"** seçeneğine geliyorum. İki WAN hattım için NAT tanımlamalarımı gerçekleştiriyorum.




Sonraki adımda **"Security"** seçeneğimden internete çıkış için kuralımı uluşturuyorum.



Son olarak tekrar "**NETWORK**" sekmesinde "**virtual routers**" seçeneğine geliyorum. Karşıma gelen ekrandan "**More Runtime Status**" seçeneğine tıklıyorum.



Karşıma gelen ekrandan **"Static Route Monitoring"** seçeneğine geldiğinde yapının ayakta olduğunu ve çalışır olduğunu teyit ediyorum.





Bilgi Teknolojileri