

NOTLAR

- Biri ADSL diğer METRO olmak üzere 2 adet internet hattımız bulunmaktadır.
- 2 hattımız da aktiftir.
- STATIC ROUTE oluştururken METRIC değerini düşük verdiğimiz route öncelikli olarak kullanılacaktır.
- Örneğimde ethernet 1/1 (ADSL) ve 1/3 (METRO) olarak kullandım.

YAPILACAKLAR

- Interfaces tanımları
- Static Route tanımlama
- Patch monitoring tanımlama

Daha önceki kurulum makalesinde PALO ALTO firewall ile internete nasıl çıkılır yayınlamıştım. Döküman içerisinde ZONE tanımlama, INTERFACE tanımla, STATIC ROUTE vb... gibi temelde lazım olan herşeyi bulabilirsiniz.

Ayrıca bu dökümanda kısaca interface tanımlamasını göstereceğim.

Bu döküman sayesinde basit bir şekilde PALO ALTO firewall cihazımız yedekli olarak internet nasıl kullanımı nasıl yapılandırır öğrenmiş olacaksınız.


Benim örneğimde yukarıda dediğim gibi daha önce yayınlamış olduğum pdf dökümanında açıkça belirtmiş olduğum ayarlar ile devam edeceğim.

Yapıma sonradan eklediğim METRO internet altyapısını ekleyip, mevcut ADSL hattımızla birlikte yedekli kullanımı aktif edeceğiz.

Başlayalım.


PALO ALTO firewall cihazımın arayüzü açıyorum. İlk olarak elimdeki bilgiler ile ip adres tanımlamalarımı yapacağım.

Arayüzden "OBJECTS" menüsünden "ADRESSES" sekmesine geliyor ve yeni bir adres tanımlamak için "ADD" butonuna tıklıyorum.




Karşıma gelen menüden adresime bir isim tanımlıyorum. Ardından ip adresimi belirtip **"OK"** diyerek işlemimi tamamlıyorum.

Bu adımı yapmamın sebebi bir düzen kurma. Kurallar oluştururken firewall için etiketleme çok önemli siz veya sizden sonra kullanacak arkadaş için kafa karışıklığını ortadan giderir.Benim için olmazsa olmaz.




Sonraki adımda interface tanımı yapmak için arayüzden "NETWORK" menüsünden "INTERFACES" sekmesine gelip "ETHERNET 1/3" e düzenlemek için tıklıyorum.




Karşıma gelen menüden "CONFIG" sekmesi altından virtual router ve security zone seçiyorum.


Ben router ve zone ayarlarımı diğer dökümanımda göstermiştim. Inceleyebilirsiniz.



Yine aynı menüden "IPv4" sekmesine gelip "ADD" diyorum. Karşıma geken seçeneklerden üst adımlarda adres olarak eklediğim Internet Servis Sağlayıcı tarafından verilen bilgilerimi tanımlıyorum.




Yine aynı menüden son olarak interface management profili eklemek için "ADVANCED" sekmesine geliyorum. Profilimi seçip "OK" diyerek işlemimi tamamlıyorum.




Yukarıdaki işlemlerin aynısını 2. Internet hattım olan ADSI içinde uygulayacağım. Bu nedenle "NETWORK" menüsü "INTERFACES" sekmesinden "ETHERNET 1/1" e tıklıyorum.

Route ve zone tanımlamamı yapıyorum.

Önemli NOT: yedekli internetin çalışması için 2 ınterface zonunun aynı olması gekelidir.



Aynı arayüzden "IPv4" sekmesine geliyorum. Ben Modemimi köprü moduna aldım. Modem görevini PALO ALTO yapacak. Bu nedenle ISP tarafından bildirilen PPPOE bilgilerimi giriyorum.




Bu arada PPPOE yapılandırmasında Static route kendiliğinden oluşturğu için herhandi bir route eklemeyeceğim. Fakat "ADVANCED" sekmesine gelip static route oluşması ve metric ayarını girmek için tanımlama yapıyorum.


Metric ayarı benim için çok önemli Metric ayarı düşük olan interface PALO ALTO tarafında öncelikli olarak kullanılacaktır.

Tanımlamalarımı yaptıktan sonra "OK" ile işlemimi tamamlıyorum.


Dediğim gibi PPPOE yapılandırmasında ekstra static route tanımlaması yapmadığımız için metric ayarını burada yapıyorum.



Şimdiki adımda static route oluşturmak için "NETWORK" menüsü "VIRTUAL ROUTERS" sekmesine geliyorum. Benim daha önce oluşturmuş olduğum routers a tıklıyorum.




Karşıma gelen menüden "STATIC ROUTERS" sekmesine gelip tanımlama yapmak için "ADD" butonuna tıklıyorum.




Karşıma gelen menüden bir isim belirliyorum. Tüm network bu interface üzerinden nete çıkması için ilgili tanımlamarı yapıyorum. Ben METRO internet üzerinden öncelikli olarak internete çıkılmasını istediğim için interface seçimimi ona göre yapıyorum.Next hop adres olarak size internet sağlayıcısı tarafından verilen gateway bilgisini girmelisiniz.

Önemli: METRIC tanımını Metro internetimin öncelikli olması açısından ADSL den daha düşük Verdi. ADSL metrik değeri 10 Metronun ki ise 5.




Yine aynı menüden İnternetimin kesinti durumunda yedekli çalışması için "PATH MONITORING" seçeneğini seçiyorum. "ADD" diyerek yeni bir tanımlama oluşturuyorum.,



Karşıma gelen menüden ingili seçeneklerimi seçiyorum. Source ıp kısmına public ip mi destination kısmına ise ping atacağımız herhangi bir adresi girip "OK" diyerek işlemi tamamlıyorum.


Bu adım belirlediğimiz adrese ping atacak eğer cevap alamazsa sorun olduğunu anlayacak ve anında diğer internetimize geçiş olacaktır.



Sıra geldi. Oluşturduğumuz interface ler için internete çıkışta kullanacağımız "NAT" ayarlarına. İlgili yapılandırma için "POLICIES" menüsünden "NAT" sekmesine gidiyorum ve yeni bir nat eklemek için "ADD" butonuna tıklıyorum.

Daha önce ADSL netim için nat oluşturmuştum. Ben size örnek olaması açısından METRO internetim için oluşturacağım.


Sizin yapınızda kaç adet internet bağlantısı varsa okadar aynı şekilde nat kuralı oluşturacaksınız




Karşıma gelen menüden nat kuralıma isim veriyorum.

NAT Policy Rule				
General Orig	ginal Packet Translated Packet			
Name	static_nat_2			
Description		_		
Tags		~		
Group Rules By Tag	None	~		
NAT Type	lpv4	~		
Audit Comment				
	Audit Comment Archive			
	OK Can	cel		

Aynı ekrandan "original packet" sekmesine geliyorum. Tanımlamalarımı aşağıdaki gibi yapıyorum.



Aynı ekrandan "Translated Packet" sekmesine geliyorum. Tanımlamalarımı aşağıdaki gibi yapıyor ve "OK" diyerek işlemimi tamamlıyorum.



Bu işlemlerin ardından herşey tamamlandı. Ben dediğim gibi çalışan sistem üzerinden 2. Bir internet haattı ekleyip yedeklilik oluşturdum.

Eğer siz sıfırdan kurulum yapıyorsanız. Bu adımlara ek olarak birde security kuralı oluşturmalısınız. Benim security kuralım aşağıdaki gibidir.

