小程序常见的内置组件

王红元 coderwhy

目录 content



Text文本组件

- 2 Button按钮组件
- **View视图组件**
- 4 Image图片组件

- 5 ScrollView滚动组件
- 6 组件的共同属性



Text组件解析



	属性	类型	默认值	必填	说明	最低版本
	selectable	boolean	false	否	文本是否可选 (已废弃)	1.1.0
	user-select	boolean	false	否	文本是否可选,该属性会使文本节点显示为 inline-block	2.12.1
~	space	string		否	显示连续空格	1.4.0
	decode	boolean	false	否	是否解码	1.4.0

cnace	的合法值
Space	叫口江目

值	说明
ensp	中文字符空格一半大小
emsp	中文字符空格大小
nbsp	根据字体设置的空格大小

- user-select属性决定文本内容是否可以让用户选中
- space有三个取值(了解)
- decode是否解码(了解)
 - □ decode可以解析的有 < > & '    

```
<view>
    <!-- 文本是否可以选中 -->
    <text user-select="{{true}}">文本是否可以选中呢?</text>
</view>
```



Button组件解析

■ Button组件用于创建按钮,默认<mark>块级元素</mark>

■ 常见属性:

属性	类型	默认值	必填	说明	最低版本
∨ size	string	default	否	按钮的大小	1.0.0
v type	string	default	否	按钮的样式类型	1.0.0
plain	boolean	false	否	按钮是否镂空,背景色透明	1.0.0
disabled	boolean	false	否	是否禁用	1.0.0
loading	boolean	false	否	名称前是否带 loading 图标	1.0.0
v form-type	string		否	用于 form 组件,点击分别会触发 form 组件的 submit/reset 事件	1.0.0
v open-type	string		否	微信开放能力	1.1.0
hover-class	string	button- hover	否	指定按钮按下去的样式类。当 `hover-class="none" ` 时, 没有点击态效果	1.0.0

size 的合法值


值	说明
default	默认大小
mini	小尺寸

type 的合法值

值	说明
primary	绿色
default	白色
warn	红色



Button组件代码





open-type属性

■ open-type用户获取一些特殊性的权限,可以绑定一些特殊的事件

^ open-type string 否 微信开放能力 1.1.0

合法值	说明	最低版本
contact	打开客服会话,如果用户在会话中点击消息卡片后返回小程序,可以从 bindcontact 回调中获得具体信息,具体说明 (*小程序插件中不能使用*)	1.1.0
share	触发用户转发,使用前建议先阅读使用指引	1.2.0
getPhoneNumber	获取用户手机号,可以从 bindgetphonenumber 回调中获取到用户信息,具体说明(*小程序插件中不能使用*)	1.2.0
getUserInfo	获取用户信息,可以从 bindgetuserinfo 回调中获取到用户信息 (*小程序插件中不能使用*)	1.3.0
launchApp	打开APP,可以通过 app-parameter 属性设定向 APP 传的参数具体说明	1.9.5
openSetting	打开授权设置页	2.0.7
feedback	打开"意见反馈"页面,用户可提交反馈内容并上传日志,开发者可以登录小程序管理后 台后进入左侧菜单"客服反馈"页面获取到反馈内容	2.1.0
chooseAvatar	获取用户头像,可以从 bindchooseavatar 回调中获取到头像信息	2.21.2

```
<button
  size="mini"
  open-type="getUserInfo"
  bindgetuserinfo="getUserInfo"
 用户信息
</button>
<button
  size="mini"
  open-type="getPhoneNumber"
  bindgetphonenumber="getPhoneNumber"
 用户手机
</button>
```



View组件解析

■ 视图组件 (块级元素, 独占一行, 通常用作容器组件)

属性说明

属性	类型	默认值	必填	说明	最低版本
hover-class	string	none	否	指定按下去的样式类。当 hover-class="none" 时,没有点击态效果	1.0.0
hover-stop-propagation	boolean	false	否	指定是否阻止本节点的祖先节点出现点击态	1.5.0
hover-start-time	number	50	否	按住后多久出现点击态,单位毫秒	1.0.0
hover-stay-time	number	400	否	手指松开后点击态保留时间,单位室秒	1.0.0



Image组件解析

■ Image组件用于显示图片,有如下常见属性


_	属性	类型	默认值	必填	必填 说明	
	src	string		否	图片资源地址	1.0.0
~	mode	string	scaleToFill	否	图片裁剪、缩放的模式	1.0.0
	webp	boolean	false	否	默认不解析 webP 格式,只支持网络资源	2.9.0
	lazy-load	boolean	false	否	图片懒加载,在即将进入一定范围 (上下三屏)时才开始加载	1.5.0
	show-menu-by- longpress	boolean	false	否	长按图片显示发送给朋友、收藏、保存图片、搜一搜、打开名片/前往群聊/打开小程序(若图片中包含对应二维码或小程序码)的菜单。	2.7.0
	binderror	eventhandle		否	当错误发生时触发,event.detail = {errMsg}	1.0.0
	bindload	eventhandle		否	当图片载入完毕时触发,event.detail = {height, width}	1.0.0

- 其中src可以是本地图片,也可以是网络图片
- Mode属性使用也非常关键,详情查看官网:
 - □ https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/component/image.html
- 注意: image组件默认宽度320px、高度240px



Image组件代码

■ 这里补充一个API: wx.chooseMedia (具体用法查看文档)





scroll-view组件解析

■ scroll-view可以实现局部滚动,常见属性如下:


属性	类型	默认值	必填	说明	
scroll-x	boolean	false	否	允许横向滚动	
scroll-y	boolean	false	否	允许纵向滚动	
bindscrolltoupper	eventhandle	否	滚动	到顶部/左边时触发	
bindscrolltolower	eventhandle	否	滚动	到底部/右边时触发	
bindscroll	eventhandle	否		时触发,event.detail = {scrollLeft, scrollTop, scrollHeight, bllWidth, deltaX, deltaY}	

■ 注意事项:

- □ 实现滚动效果必须添加scroll-x或者scroll-y属性 (只需要添加即可,属性值相当于为true了)
- □ 垂直方向滚动必须设置scroll-view一个高度



scroll-view组件代码





组件共同的属性

属性名	类型	描述	注解
id	String	组件的唯一标识	整个页面唯一
class	String	组件的样式类	在对应的 WXSS 中定义的样式类
style	String	组件的内联样式	可以动态设置的内联样式
hidden	Boolean	组件是否显示	所有组件默认显示
data-*	Any	自定义属性	组件上触发的事件时,会发送给事件处理函数
bind*/catch*	EventHandler	组件的事件	