# 14-2. 기본 접근 권한 관리

Chapter 14 Permission

### 기본 접근 권한

- 리눅스에서는 파일이나 디렉터리를 생성할 때 기본 접근 권한이 자동적으로 설정된다.
  - 일반 파일: 소유자 rw-, 그룹 r--, 기타 사용자 r--
  - 디렉터리: 소유자 rwx, 그룹 r-x, 기타 사용자 r-x

[user1@itserver ~]\$ touch file1

[user1@itserver ~]\$ Is -I file1

[user1@itserver ~]\$ mkdir dir1

[user1@itserver ~]\$ Is -Id dir1

### 기본 접근 권한 확인하고 변경하기

#### umask

기능	기본 접근 권한을 출력하거나 변경한다.		
형식	umask 옵션 마스크값		
옵션	-S: 마스크 값을 문자로 출력한다.		
사용 예	umask 022 umask		

[user1@itserver ~]\$ umask 0022

- umask 명령만 사용할 경우, 기본 마스크 값을 보여준다.
- 0022에서 맨 앞의 0은 다른 용도가 있으며, 기본 접근 권한은 022를 적용한다.

#### 마스크 값의 의미

- 파일이나 디렉터리 생성시 영향을 미치는 값이다.
- umask 명령에 -S 옵션을 적용하면 디렉터리에 부여할 권한을 문자로 출력한다.

[user1@itserver ~]\$ umask -S u=rwx, g=rx, o=rx

#### 마스크 값 변경하기

[user1@itserver ~]\$ umask 027

[user1@itserver ~]\$ umask -S

[user1@itserver ~]\$ touch file2

[user1@itserver ~]\$ Is -I file2

[user1@itserver ~]\$ mkdir dir2

[user1@itserver ~]\$ ls -ld dir2

## 마스크 값 적용 과정

대상	최초 생성시 권한 표기		
	문자	2진수	8진수
파일	rw-rw-rw-	110 110 110	666
디렉터리	rwxrwxrwx	111 111 111	777

- XOR 연산
  - NOT 연산 후 AND(1+1=1, 나머지=0)
- umask 027
  - 파일 경우

최초 생성시 권한	666	110 110 110
umask	027	000 010 111
NOT 연산	(umask에 대해)	111 101 000
XOR	최초생성권한+NOT	110 100 000
파일 권한		6 4 0

### ○ 디렉터리 경우

최초 생성시 권한	777	111 111 111
umask	027	000 010 111
NOT 연산	(umask에 대해)	111 101 000
XOR	최초생성권한+NOT	111 101 000
파일 권한		7 5 0

[user1@itserver ~]\$ umask

[user1@itserver ~]\$ touch file3

[user1@itserver ~]\$ Is -I file3

[user1@itserver ~]\$ mkdir dir3

[user1@itserver ~]\$ ls -ld dir3