UNIT 4.

亨

## RIP

- Routing Information Protocol
  - Version: 1, 2
  - □ 라우팅 정보 전송: UDP 520.

### RIP 장.단점

#### ■ 장점

- 설정이 쉽다.
- □ 거의 모든 회사의 라우터가 RIP을 지원한다.

#### ■ 단점

- Metric으로 Hop Count를 사용
  - ▶ 경로 결정시 링크의 속도를 반영하지 못한다.
- 라우팅 정보 전송 방식이 비효율적
  - ▶ 3o초마다 라우팅 테이블 내용 전체를 전송
- 규모가 큰 네트워크에서 사용이 힘들다.
  - ▶ 라우터가 16개 이상인 네트워크에서 사용할 수 없다

# 기본적 RIP 설정과 동작 確認

- 기본 RIP 설정
  - R(cfg)# router rip
  - R(c-r)# network [Network]
    - RIP을 통해 광고하고자 하는 네트워크를 모두 RIP 프로세스 에 포함
    - Major Network이 아닌 서브넷을 지정해도 RIP에는 Major Network만 포함
- 동작 확인
  - R# show ip route

### RIP v1 & RIP v2

- 차이점 RIP v2
  - □ 라우팅 정보에 서브넷 마스크 길이를 포함
    - ▶ VLSM과 비연속 네트워크도 지원
  - RIP v1은 라우팅 정보 전송시 Broadcast 주소, RIP v2 는 Multicast(224.0.0.9) 주소 사용
  - 인증가능
  - □ Route Tag를 달 수 있어 <u>경로관리에 유리</u>
  - 특정 네트워크로 가는 패킷의 Next Hop을 표시하여 불필요한 라우터를 거치는 것을 방지

#### RIP v1 & RIP v2

- 공통점
  - □ 네트워크 변화 여부와 상관없이 주기적 Routing Table 전체를 인접 라우터에게 전송
  - □ 라우팅 정보 전송시 UDP 520번 포트를 사용

### RIP 동작

- Version 미설정시
  - □ 라우팅 정보를 송신할 때는 RIP v1, 수신할 때는 RIP v1과 v2 모두 사용
- RIP 설정모드에서 version 명령을 통해 라우팅 정보 송수신 모두 RIP v1 또는 v2를 사용
  - R(c-r)# version [1|2]
- RIP 설정 모드 설정과 상관없이 Interface별로 송수신시 사용하는 RIP 버전 변경 가능
  - R(c-i)# ip rip [receive|send] version { 1 2}

# RIP 라우팅 情報

- RIP은 Network 명령어에 포함된 인터페이스로 3o 초마다 자신이 가진 모든 라우팅 테이블을 전송
- RIP v1
  - □ Network와 Hop Count정보만 전송
  - 수신 주소가 Broadcast(255.255.255.255)
- RIP v2
  - □ 서브넷 마스크 길이와 Tag도 전송
  - 수신주소가 Multicast(224.0.0.9)
- 확인 방법
  - R# debug ip rip

## Unicast 주소로 RIP 광고 傳送

- 불필요한 RIP 광고 차단
  - R(c-r)# passive-interface [Interface]
    - RIP 광고 차단
  - R(c-r)# neighbor [Router IP Addr.]
    - ▶ 광고를 전송하고자 하는 네이버 라우터 지정
  - 반드시 함께 사용해야 한다.
  - R(c-r)# passive-interface default
    - 인터페이스 모두를 Passive Interface로 조정시
    - Stub Router에서 사용

## RIP 광고의 출발지 주소

- Source Address
  - RIP 정보 전송시 라우팅 정보가 전송되는 인터페이 스의 IP주소
- RIP 광고를 수신하는 측
  - □ 자신의 인터페이스 IP주소와 동일한 서브넷을 사용하는 광고만 받아들인다.
  - □ 만약, 다른 서브넷을 사용하면
    - Bad Source라는 에러 메시지 표시하고, 해당 정보 무시
- 라우팅 정보의 출발지 주소를 확인하지 말고, 수신 네트워크를 라우팅 테이블에 저장하려면
  - R(c-r)# no validate-update-source

## RIP광고주기

- 기본적으로 RIP은 인접한 라우터에게 3o 초마다 라우팅 정보를 보낸다.
  - RIP Jitter
    - 여러 라우터가 동시에 라우팅 정보를 보내는 것을 방지하기 위해 15%까지의 시차를 둔다.
    - 25.5-30초 사이

# Triggered Update 전송

- Triggered Update
  - □ 네트워크에 변화가 생겼을 때만 광고를 보내 어 대역폭 절약
  - PPP, HDLC, F/R P2P Sub-Interface와 같이 Point-to-Point Serial Interface에서만 사용할수 있다.
  - □ 대역폭이 적은 ISDN 같은 곳에서 사용
  - R(c-i)# ip rip triggered

# RIP Metric

- RIP의 Metric
  - Hop Count: 목적지까지 갈 때 거쳐야 하는 라우터의 개수
  - 네트워크 속도는 전혀 고려하지 않고, 오직 Hop Count가 적은 경로를 최적 경로로 계산
  - 최대 Metric값이 15
    - Metric이 16 → 라우팅할 수 없는 네트워크로 인식
      - 라우팅 테이블에 저장하지 않는다.
      - 16 Hops (Inaccessible)

## 비연속네트워크

#### Discontinuous Network

- 주 네트워크가 같은 서브넷이 다른 주 네트워크에 의해 분리되어 있는 상황
- RIP v1과 같은 Classful Routing Protocol을 사용하면 2 개의 네트워크는 상호 단절

#### ■해결책

- RIP v2, OSPF, EIGRP와 같은 Classless Routing
  Protocol 사용하거나
- 전송되는 Interface에 Secondary IP주소를 부여

### **RIPTimer**

- Update Timer: 30조
  - 자신의 라우팅 테이블을 인접 라우터 모두에게 전송
  - □ 라우팅 정보를 받으면 타이머는 항상 o으로 리셋

- Invalid Timer: 18o초(Update x 6)
  - □ Invalid Timer가 만료될 때까지 라우팅 정보를 받지 못하면 Holddown 상태로 들어간다.

#### **RIP Timer**

- Holddown Timer: 18o초
  - 네트워크 장애시 잘못된 라우팅 정보로 인하여
    Routing Loop가 발생하는 것을 방지하기 위해 특정 기간동안 다른 라우터가 전송하는 라우팅 정보를 받지 않는 것
- Flush Timer: 240조
  - Flush Timer가 만료되면 Holddown 상태의 네트워크 는 모두 라우팅 테이블에서 삭제
- 📮 Sleep Timer: o밀리초
  - Route Poisoning과 같은 긴급(Flash) 광고를 받았을 때 다른 라우터에게 이를 광고하기까지의 시간

## Route Poisoning vs. Poison Reverse

#### Route Poisoning

■ 특정 네트워크가 다운되면 해당 네트워크의 Metric 값을 16으로 설정하여 인접 라우터에게 광고를 전송 함으로써 그 네트워크가 다운되었다는 것을 알림

#### Poison Reverse

 라우팅 정보를 되돌려 보내기는 하되 이 값을 무한대 값으로 쓰는 방식

## RIPTimer調整

- Timer를 조정하지 않으면 Convergence 시간이 너무 길어 오랫동안 정상적 라우팅이 이뤄지지 않을 수 있다.
  - R(cfg)# router rip
  - R(c-r)# timers basic 5 30 30 40 1
    - Update Timer
    - Invalid Timer
    - Holddown Timer
    - Flush Timer
    - Sleep Timer(Milisecond)

## Split-Horizon

- Split-Horizon
  - □ 라우팅 정보를 수신한 동일 인터페이스로는 동일한 라우팅 정보를 전송하지 않는 것
  - □ Distance Vector 라우팅 프로토콜에는 모두 <u>적용된다.</u>

# RIP Split Horizon

- RIP의 Split Horizon 규칙
  - □ NBMA 인터페이스에서는 Split-Horizon이 적용되지 않는다.
    - Sub-Interface를 사용하지 않는 F/R, ATM
  - NBMA 인터페이스가 아닌 모든 인터페이스 에서는 Split-Horizon이 적용
    - Sub-Interface 사용 F/R, ATM
    - Ethernet, TokenRing과 같은 Multi-Access Interface
    - ▶ PPP, HDLC와 같은 P2P Protocol 사용 인터페이스

# Split-Horizon 비활성화

- Split-Horizon 비활성화
  - R(c-subif)# no ip split-horizon
  - Multipoint Sub-Interface를 사용하고, Partial Mesh로 이루어진 인터페이스의 경우
- Split-Horizon 활성화
  - Sub-Interface를 사용하지 않는 NBMA 네트워크의 경 우 Split-Horizon이 자동으로 비활성화
  - F/R 물리적 인터페이스
  - R(c-if)# ip split-horizon

## RIP & Default Route

- Default Route 설정
  - □ 라우팅 테이블의 크기가 줄고, 네트워크 안정화

- Default Route 전달 방법
  - 1. IP default-network 명령어 사용
  - 2. Default-Information Originate 명령어 사용
  - 3. 다른 Routing Protocol 재분배

### 1. IP Default-Network

- 인터넷이 연결된 라우터에서
  - R(cfg)# ip default-network 1.0.0.0
  - Default-Network로 지정되는 네트워크는 반드시 라우팅 테이블에 설치되어 있는 Major Network이어야 한다.
  - If 라우팅 테이블에서 없는 것을 Default로 사용하려면 정적 경로 등을 사용
  - □ 나머지 라우터에는 자동으로 RIP을 이용하여 Default Network이 전달된다.

# 2. Default-Information Originate

- RIP은 현재 라우터에 Default Network이 있다고 광고
  - R(cfg)# default-information originate
  - □ 원 라우터의 라우팅 테이블에는 Default Network이 저장되지 않는다.
  - □ 나머지 라우터에는 Default Network이 저장

## 3. 재분배

- 재분배(Redistribution)
  - □ 다른 라우팅 프로토콜을 통해 광고받은 라우 팅 정보를 특정 라우팅 프로토콜에게 알려주 는 것
  - R(cfg)# ip route o.o.o.o o.o.o null o
  - R(cfg)# router rip
  - R(c-r)# redistribute static

# RIP Network Summary

- 네트워크 축약
  - □ 네트워크의 안정과 성능 향상
  - □ 축약 방법
    - 자동 축약
    - 수동 축약

# **Auto Summary**

- 자동 축약
  - □ Major Network 경계에서 자동으로 축약

- □ RIP v2에서 자동 축약 해제
  - R(c-r)# no auto-summary
  - RIP v2로 전송시키기 위해
  - R(c-if)# ip rip send version 2

## No Auto Summary

- 수동 축약
  - □ RIP v2로 송신
  - No Auto-Summary 명령
  - □ 축약하고자 하는 인터페이스에서
    - R(c-if)# ip summary-address rip 5.5.16.0 255.255.248.0
  - Major Network 범위 내에서만 축약
    - Supernet은 불가능

# RIP Network 보안

- RIP 보안 대책
  - □ 라우팅 정보 인증
  - 라우팅 정보 차단

## 1. 라우팅 정보인증

- 라우팅 정보 인증
  - □ 라우팅 정보 수신시 암호를 확인하고, 암호가 맞는 경우에만 해당 광고를 라우팅 테이블에 저장하는 것
  - RIP 인증을 하려면 RIP v2를 사용
  - □ 인증 방식
    - MD5
    - Text

## RIP인증

- 암호설정 모드
  - □ R(cfg)# key chain [이름]
    - 라우터간 이름이 달라도 무관
  - R(c-kc-key)# key [암호 번호]
  - R(c-kc-key)# key-string [암호]
- 인증 방식 지정
  - □ R(c-inf)# ip rip authentication key-chain [이름]
  - R(c-inf)# ip rip authentication mode md5

## 2. 라우팅 정보 차단

- 인터페이스를 통한 RIP광고의 송수신 차단
- Prefix List 생성
  - □ R(cfg)# ip prefix-list [이름] deny o.o.o.o/o le 32
  - R(cfg)# router rip
  - □ R(c-r)# distribute-list prefix [0] 름] in so/o
  - □ R(c-r)# distribute-list prefix [이름] out so/o
- Prefix List 대신 Access List 사용해도 가능

## RIP Metric 조정

- Offset List를 이용하여 Metric 값을 증가시킬 수 있다.
  - 특정 경로를 Load Balancing하거나
  - □ Backup Link로 활용할 수 있다.

## Offset List 이용 부하 분산

- Offset List 만 이용
  - R(c-r)# offset-list o in 1 so/o
    - O을 사용하면 모든 네트워크의 Metric 조정
    - Metric 증가 방향
      - In: 라우팅 정보 수신시
      - Out: 라우팅 정보 송신시
    - 증가시킬 Metric값: o-16
    - ▶ Offset-List 적용할 인터페이스 지정
- 부하 분산 설정 반대 방향에 대한 것은 별개

# Offset List 이용 부하 분산

- Access List와 혼용
  - □ R(cfg)# ip access-list standard [Acc-이름]
  - R(c-std-nacl)# permit [Net] [W-mask]
  - R(cfg)# router rip
  - R(c-r)# offset-list [Acc-이름] in [증가 Metric 값] so/o(인터페이스)

# Offset List이용한 백업

- 저속링크를 백업용으로 동작
  - □ 고속 링크가 다운되었을 때만 저속 링크 동작
  - R(cfg)# router rip
  - R(c-r)# offset-list o in 2 so/o