
Orientierungen

geometrische Objehle im Raum:

- · Paulet · Kurre
- Fläche
- · Volumina


Innere Orientierungssystem: Ohne Berug auf Umgebungsraum

dem Paulet kann auch auf triviale Weise eine Orientierang Eugeordnet werden positives oder meg. Etidnen verwendel. (Orientierung)



Ordnen wir diesen immer einen <u>Darchlaufsinn</u> zu (im Sinne einer inneren Orientierung)

Fläche: geben diesen auch Orientierung durch Wirbelsimm Drehsinn



Munt. Bereiche: auch eine Orientierung im Sinne eines Schraubsinnes - Drehsim mit Forbdorithsrichtung verseher (Rechtsschraube oder Linksschraube)


Im allq. haben solche Bereiche auch Ränder: Wir sagen der Roard bei einer <u>Kurve</u> ist konsistent orientiert, wenn der Anfangspunkt (bez. auf Durchlaufsinn) das neg. Zeichen, d. Endpunert das positive teichen besitet!

P2 => konsidente Orientierung d. Randes. 2 = P2-P1

2"... Randoperator... partielles d

Hache als innere Orientierup: Wirbelsinn.


Der Kand einer Fläche ist Kurve, welche wiederum Durchlaufsinn besitzen. Wir nennen d. Rand einer Fläche konsilent orientiert, Wenn d. Wirbelsinn (> bei Annäherup an d. Rand olen gleicher



Umlanfsinn induziert wie der Durchlaufsinn d. Kurve bereit ist.

Konsistente Orientierung.

bei raund. Bereichen: als innere Orientierung einen Schraubsinn. Bewegt man d. Schraubsinn von inner an d. Rand heranfahrer, und von innen die Schraube durch den Rand drehen, wird ein Wirbelsinn indutiert. Stimmt dieser Wirtselsinn (indutierte) mit dem urspringl. Wirbelsinn d. Floiche überein => konsitente Orientierup.




Consistent orientient.

Außere (transversale) Orientierup: Mit Bezup auf Umgeburgsraum.

Päuml. Bereiche: geben wir ein Vorzeichen zur Orientierung.

Cäußere weit wir innen/außen unterscheiden)

Flächen: geben wir einen <u>Durchtrillsinn</u>. (in Bezug auf Umgebupraum)



Kurren: erhalten in oliesem Orientierungssystem einen Umschlingungssimm. Bei Punhlen: Rinen Schraubsinn (Rechts/Linksschraube)

raund, Bereiche: Wenn d. Durchtrillsinn d. Randes d. raund, Bereiches (Fläche) vom positiven in den neg. Bereich Weish!

Ftacher: haben wir Durchte Hoimn, und Randkurven mitssen Umschlingupsolm erhalten!



Wird d. Durchhillsinn an die Randkurve geführt, und induziert dieser Durchtrittsinn einen Umschlingupseinn d. Randkurve so Wie diese bereits einen Umschlingungssimm hat. -> Rand housistent Orientient!

Kurven: hat man Umschlingungssinn! bewegt mon sich mit diesem dem Randpuhlt zu ergibt sich mit Umschlingupsinn + Forbehrilbsbewegup eine Schraube. (Links /Rechtschraube) Und ist dieser Purble vie diese induzierende Schraube orientient - l'ausistente Orientierry.

Reddonchraube

Purble: Orientierry: Schraube.

fraker Orientierungen verwendel. Durchlaußinn (innere O.) 0 4/4 · Durcher Usim (außere O.) Man hann dies auch Mischen, wenn man vorher die Konventier festegl: rechtswendige Orienteerup d. Raumes 2.8. Indulianspesel... bei redbsw. Euording. -) dann unkehrbar eindenlip jeder inneren eine außere Or. zuordner. Aus Durchrithin => mit gewähler Schraube >> Wirbelsinn. Wieso überhaupt? Lebtendlich Konvention. Spiel Rolle wommen paritäbverhalten betrachtet.

Spiegeln von Durlaufsinn bleibt erhalten Unschlingupsium andert sich bei Spiegehup. (a Symmetrie transformation)

Faraday - Komplex Marwell- Kompler meist inn. O. zugeordenet. meist außere Orient. Eugeordiset.

Möbiusband nicht orientierbar. Stochel (Durchtrittsinn) steht anders, wenn man herum geht.