### Linux 云计算集群架构师

学神 IT 教育:从零基础到实战,从入门到精通!

### 版权声明:

本系列文档为《学神 IT 教育》内部使用教材和教案,只允许 VIP 学员个人使用,禁止私自传播。否则将取消其 VIP 资格,追究其法律责任,请知晓!

### 免责声明:

本课程设计目的只用于教学,切勿使用课程中的技术进行违法活动,学员利用课程中的技术进行违法活动,造成的后果与讲师本人及讲师所属机构无关。倡导维护网络安全人人有责,共同维护网络文明和谐。

### 联系方式:

学神 IT 教育官方网站: http://xuegod.ke.qq.com

学神 IT 教育-Linux 运维技术交流 QQ 群: 93671722







学习顾问:唐老师 学习顾问:李老师 学神微信公众号

微信扫码添加学习顾问微信,同时扫码关注学神公众号了解最新行业

动态,获取更多学习资料及答疑就业服务!

# 第四章 Vim 编辑器和恢复 ext4 下误删除的文件-Xmanager 工具

### 本节所讲内容:

- 4.1 vim 的使用
- 4.2 实战:恢复 ext4 文件系统下误删除的文件
- 4.3 实战:使用 xmanager 等远程连接工具管理 Linux

### 4.1 vim 主要模式介绍

vim 命令模式

问: vi 和 vim 是同一个软件包安装的吗?

答:NO, vim 是 vi 的增加版,最明显的区别就是 vim 可以语法加亮,它完全兼容 vi

查看一个命令,是哪个软件包,安装的:

[root@xuegod63 ~]# rpm -qf `which vim`
[root@xuegod63 ~]# rpm -qf `which vi`

- 4.1.1 vim 编辑器的四种操作模式
  - 1.Vim 常用 4 种模式.

正常模式(Normal mode,俗称命令模式),命令行模式(Command-line mode) 插入模式(Insert mode,俗称编辑模式),可视模式(Visual mode,俗称可视<mark>块</mark>模式)

[root@xuegod63 ~]# cp /etc/passwd a.txt

[root@xuegod63 ~]# vim a.txt

首次进入文件----正常模式(Normal mode, 俗称命令模式)按下 I 键, 出现 "Insert"----插入模式(Insert mode, 俗称编辑模式)按 Esc 键, 再输入冒号:----命令行模式(Command-line mode)

例 1 从编辑模式到命令行模式怎样切换?

编辑模式->esc->命令模式->: ->命令行模式

例 2 字符操作(怎样进入编辑模式?)

进入编辑模式 aio AIO

说明:

- i 当前字符之前插入 (光标前)
- I 行首插入 (行首)
- a 当前字符之后插入 (光标后)
- A 行尾插入(行尾)
- o 下一行插入 (另起一行)
- O 上一行插入(上一行插入)
- x 向后删除一个字符 等同于 delete
- X 向前删除一个字符

u 撤销一步 每按一次就撤销一次 ctrl+r 恢复,每按一次就恢复一次 r 替换

#### 4.1.2 在正常模式下做的操作:

#### 1、光标定位

hjkl 左下上右

0 和 home 键表示切换到行首 , \$和 end 键表示切换到行尾

gg 快速定位到文档的首行 , G 定位到未行

3gg 或者 3G 快速定位到第 3 行

/string(字符串) -----找到或定位你要找的单词或内容,如果相符内容比较多,我们可以通过 N、n来进行向上向下查找,并且 vim 会对查找到的内容进行高亮显示,取消高亮用:noh 或故意查一个不存在的内容

/^d ----^意思表示以什么开头 , 查找以字母 d 开头的内容

/bash\$ -----\$意思表示以什么结尾,查找以字母 bash 结尾的内容

vim + /etc/passwd 打开文件后,光标会自动位于文件的最后一行。 了解一下这个技巧。

vim +23 /etc/passwd 打开文件后,光标会自动位于文件的第23行,方便后期排错。如:服务器 启动报错,第23,有语法错误。使用 vim +23 /etc/passwd 可以快速定位到23行。

分享心得:我更喜欢 vim 打开文件,然后按 G,跳到最后。 因这个 vim + a.txt 技巧不常用,过一段时间肯定会忘。Linux 中有太多的小技巧,大家应该记那些常用的。

#### 2、在正常模式对文本进行编辑

删除、复制、粘贴、撤销

yy 复制整行

复制 N 行: Nyy ,比如: 2yy ,表示复制 2 行dd (删除,以行为单位,删除当前光标所在行) 删除 N 行: Ndd ,比如: 2dd ,表示删除 2 行

p : P 粘贴 剪切: dd

- x 删除光标所在位置的字符
- D 从光标处删除到行尾
- u 撤销操作

ctrl+r 还原撤销过的操作,将做过的撤销操作再还原回去,也就是说撤销前是什么样,再还原成什么样

r 替换,或者说用来修改一个字符

总结:vim 如何进入其它模式

a A o O i I 都是可以进行插入,编辑模式

: 进入命令行模式

ctrl+v 进入可视块模式

R 擦除、改写,进入替换模式

你进入以上模式后,想要退出 ,按 esc

#### 4.1.3 Visual mode 可视块模式

编程或修改服务器配置文件的时候,需要进行多行注释,会使用 Visual 模式。

1、进入 Visual 模式的批量删除,方法如下:

删除:再按 ctrl+v 进入列编辑模式;向下或向上移动光标;选中部分内容,然后按 d, 就会删除注释符号。

```
例:将sshd_config 文件中17行到20行前面的#号删除
[root@xuegod63~]#vim/etc/ssh/sshd_config
改:

#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
```

为:

```
Port 22
AddressFamily any
ListenAddress 0.0.0.0
ListenAddress ::
```

- 2、进入 Visual 模式的批量修改, 方法如下:
- 1)、ctrl+v 进入列编辑模式
- 2)、向下或向上移动光标,把需要注释、编辑的行的开头选中起来
- 4)、然后按大写的 I
- 5)、再插入注释符或者你需要插入的符号,比如"#"
- 6)、再按 Esc,就会全部注释或添加了

例:在 sshd\_config 文件中 17 行到 20 行前面加一个#号 [root@xuegod63 ~]# vim /etc/ssh/sshd\_config

改:

```
Port 22
AddressFamily <mark>any</mark>
ListenAddress 0.0.0.0
ListenAddress ::
```

为:

```
#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
```

#### 4.1.4 命令行模式 Command-line 操作技巧

- 1、命令行模式 Command-line 操作技巧
- :w 保存 save
- :w! 强制保存
- :q 没有进行任何修改, 退出 quit
- :q! 修改了,不保存,强制退出
- :wq 保存并退出
- :wq! 强制保存并退出
- :x 保存退出
- :e! 复原,恢复到文件打开后,没有进行修改时的状态。 修改了很多,不想保存,想复原,按:e! 在正常模式下,按下大写的 ZZ,也可以保存并退出

例: wq! 强制保存并退出

[root@xuegod63 ~]# II /etc/shadow

------ 1 root root 1179 9 月 19 12:57 /etc/shadow

[root@xuegod63 ~]# vim /etc/shadow

#### 例 1:调用外部文件或命令

语法:在命令行模式下输入:!+命令

例:在 vim 编辑文档写要写入 MAC 地址。

[root@xuegod63 ~]# cp /etc/passwd a.txt

[root@xuegod63 ~]# vim a.txt

:!ifconfig #在 vim 中调用 ifconfig 命令

读取其他文件。(把其他文件中的内容追加到当前文档中)

:r /etc/hosts

### 2、文本替换

格式 : 范围 ( 其中%所有内容 ) s 分隔符 旧的内容 分隔符 新的内容 ( 分隔符可以自定义 ) 默认是每一行的第一个符合要求的词 (/g 全部)

[root@xuegod63 ~]# vim a.txt

:1,3 s/bin/xuegod #替换第 1 到 3 行中出现的第一个 bin 进行替换为 xuegod

:1,3 s/bin/xuegod/g #替换第 1 到 3 行中查找到所有的 bin 进行替换为 xuegod

:3 s/xue/aaaaa/g #只把第 3 行中所有 xue 替换为 aaaaa 了

修改 a.txt ,在文件中随意插入 do 和 DO 字符

:% s/do/xuegod/g #将文本中所有的 do 替换成 xuegod

:% s/do/xuegod/gi #将文本中所有的 do 替换成 xuegod, 并且忽略 do 的大小写

:% s@xuegod@do@g #将文本中所有的 xuegod 替换成 do , 替换时 , 也可以使用@做分隔符

#### 4.1.5 自定义 vim 使用环境

```
1、临时设置
[root@xuegod63 ~]# vim a.txt
:set nu 设置行号
:set nonu 取消设置行号
:noh
    取消高亮显示
2、永久设置环境
vim /etc/vimrc #设置后会影响到系统所有的用户
         #在用户的家目录下,创建一个.vimrc。这样只影响到某一个用户,没有自己建一个
例 1: 临时定制 vim 开启显示行号功能
[root@xuegod63 ~]# echo "set nu" > /root/.vimrc
[root@xuegod63~]# vim /etc/passwd #发现默认已经有行号了
  1 root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
  2 bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
  3 daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
  4 adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
  5 lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
  6 sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
3、vim 打开多个文件
方法 1:以上下形势, 打开两个文档
[root@xuegod63 ~]# vim -o /etc/passwd /etc/hosts
 13 nobody:x:65534:65534:Kerne
/etc/passwd
  1 127.0.0.1 localhost local
  2::1
                    localhost loca
 etc/hosts
```

注:输入: qa 一次退出所有打开的文件

方法 2: 以左右方式打开两个文档

[root@xuegod63 ~]# vim -O /etc/passwd /etc/hosts

注:ctrl+ww 在两文档之间进行切换编辑。大写 O 左右分屏,小写的 o 上下分屏

#### 比较两个文件内容

[root@xuegod63 ~]# cp /etc/passwd mima.txt

[root@xuegod63 ~]# echo aaa >> mima.txt

方法 1:

[root@xuegod63 ~]# diff /etc/passwd mima.txt

40a41

> aaa

方法 2:

[root@xuegod63 ~]# vimdiff /etc/passwd mima.txt

#### 4.1.6 其它编辑器

nano 编辑器

emacs 编辑器

GHOME 编辑器 gedit

例:

[root@xuegod63 ~]# gedit /etc/passwd

#### 4.1.7 实战 1: 解决上传 windows 中文文档乱码

实验环境:centos8 现在系统默认使用的语言是汉语。(系统中必须安装好中文包)。

将同目录下 "a 此文件在 windows 下打开正常-到 linux 下 vim 打开是乱码.txt" 上传到 Linux 服务

器上。使用 ssh 远程连接到 Linux 上 , 使用 vim 打开显示乱码。

原因:编码的问题

通过 iconv 命令转码


#### 参数:

- -f, --from-code=名称 原始文本编码
- -t, --to-code=输出编码
- -o, --output=FILE 输出文件名

[root@xuegod63~]# mkdir test #创建一个测试目录

[root@xuegod63 ~]# cd test/

将测试的文件上传到 Linux 服务器上:



[root@xuegod63 ~]# iconv -f gb2312 -t utf8 a 此文件在 windows 下打开正常-到 linux 下 vim 打开是乱码.txt -o aa.txt [root@xuegod63 ~]# cat aa.txt #!/bin/bash echo "学神 IT"

4.1.8 实战 2:解决将公司 Linux 服务器上脚本导到 windows 上打开串行的问题

原因:因为 windows 和 linux 处理回车方法不同。

上传" b 在 Linux 编辑的文档到 windows 下没有换行.sh" 到 Linux 上,打开后正常显示 [root@xuegod63 test]# sz b 在 Linux 编辑的文档到 windows 下没有换行.sh #发送到本地 在 window 上打开显示:



#### 解决方法:

[root@xuegod63 test]# yum install dos2unix #安装 dos2unix
[root@xuegod63 test]# unix2dos b 在 Linux 编辑的文档到 windows 下没有换行.sh
[root@xuegod63 test]# sz b 在 Linux 编辑的文档到 windows 下没有换行.sh #发送到 windows 本地 显示正常。



注: dos2unix 这个命令是把 windows 下的回车转成 linux 类型。

4.2 实战:在 Centos6/RHEL6 上恢复 ext4 文件系统下误删除的 文件



[root@xuegod63~]# rm -rf/ #这个可以执行成功吗? 执行不成功的,

rm: 在"/" 进行递归操作十分危险

rm: 使用 --no-preserve-root 选项跳过安全模式

[root@xuegod63 ~]# rm -rf /\* #这个可以执行成功。

ext4 文件系统上删除文件,可以恢复: extundelete , ext3 恢复使用: ext3grep windows 恢复误删除的文件: final data v2.0 汉化版 和 easyrecovery xfs 文件系统上删除文件,暂时没有太好的办法进行完全恢复,需要找专业数据恢复公司

#### 扩展:

Linux 文件系统由三部分组成:文件名, inode, block windows 也由这三部分组成。

a.txt -->inode --> block

文件名 存放文件元数据信息 真正存放数据

#### 查看文件文件名:

[root@xuegod63 ~]# cp /etc/passwd a.txt
[root@xuegod63 ~]# ls a.txt
a.txt

### 查看 inode 号:

常识: 每个文件,有一个 inode 号。 [root@xuegod63~]# ls -i a.txt

440266 a.txt

查看 inode 中的文件属性; 通过 stat 命令查看 inode 中包含的内容

[root@xuegod63~]# stat a.txt #查看 inode 信息:


[root@xuegod63 ~]# Is -I a.txt


-rw-r--r-- 1 root root 1720 Oct 25 10:21 a.txt

block 块:真正存储数据的地方

逻辑删除:

为什么删除比复制快?





误删除文件后,第一件事要做什么??? 你不心删除把存了几十年的大片删除了。 避免误删除的文件内容被覆盖。 如何避免? 卸载需要恢复文件的分区或以只读的方式挂载

#### 4.2.2 实战:在 ext4 文件系统上恢复被误删除的文件

下载 extundelete

http://sourceforge.net/ 开源软件发布中心

准备测试分区:

[root@xuegod63 /]# fdisk /dev/sda #创建一个 sda4 分区

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to switch off the mode (command 'c') and change display units to sectors (command 'u').

Command (m for help): p #查看现有分区表

Disk /dev/sda: 21.5 GB, 21474836480 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders

Units = cylinders of 16065 \* 512 = 8225280 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk identifier: 0x000b8b35

Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 \* 1 26 204800 83 Linux

Partition 1 does not end on cylinder boundary.

/dev/sda2 26 1301 10240000 83 Linux

/dev/sda3 1301 1428 1024000 82 Linux swap / Solaris

Command (m for help): n #创建一个新分区

**Command action** 

e extended

p primary partition (1-4)

p #创建一个主分区

Selected partition 4

First cylinder (1428-2610, default 1428):

Using default value 1428

Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1428-2610, default 2610): +1G #指定分区大小

Command (m for help): w #保存
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy.

The kernel still uses the old table. The new table will be used at

the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)

Syncing disks.

[root@xuegod63 ~]#reboot

戓

[root@xuegod63~]# partx -a /dev/sda #获得新分区表

扩展:

如果在根下删除文件了,想恢复,怎么办?

方法 1: 立即断电,然后把磁盘以只读方式,挂载到另一个电脑中进行恢复

方法 2: 把 extundelete 在虚拟机上(虚拟机系统要和服务器版本一样), 提前安装好后再复制到 U 盘中, 把 U 盘插入服务器,恢复时,恢复的文件要保存到 U 盘中,(不要让恢复的数据写到/下,那样会覆盖之前删除的文件)

#### 使用新的分区表:

```
[root@xuegod63 /]# mkdir /tmp/sda4
                                   #创建挂载点
[root@xuegod63 ~]# mkfs.ext4 /dev/sda4
                                      #格式化
[root@xuegod63~]# mount /dev/sda4 /tmp/sda4/ #挂载
```

#### 4.2.3 准备测试环境

```
复制一些测试文件,然后把这些文件再删除,然后演示恢复:
   [root@xuegod63 ~]# cp /etc/passwd /tmp/sda4/
   [root@xuegod63 ~]# cp /etc/hosts /tmp/sda4/
   [root@xuegod63 ~]# echo aaa > a.txt
   [root@xuegod63 ~]# mkdir -p /tmp/sda4/a/b/c
   [root@xuegod63 ~]# cp a.txt /tmp/sda4/a/
   [root@xuegod63 ~]# cp a.txt /tmp/sda4/a/b/
   [root@xuegod63 ~]# touch /tmp/sda4/a/b/kong.txt
   安装 tree 命令:
   [root@xuegod63 ~]# rpm -ivh /mnt/Packages/tree-1.5.3-2.el6.x86_64.rpm
   [root@xuegod63 ~]# tree /tmp/sda4/
   /tmp/sda4/
   ├— a
   ├─ a.txt
         ├─ c #空目录
         └─ kong.txt #空文件
   --- hosts
   - lost+found
   L— passwd
   删除文件:
   [root@xuegod63 ~]# cd /tmp/sda4/
   [root@xuegod63 sda4]# ls
   a hosts lost+found passwd
   [root@xuegod63 sda4]# rm -rf a hosts passwd
   误删除文件后,第一件事要做什么???
   如何避免误删除的文件内容被覆盖???
   卸载需要恢复文件的分区:或以只读的方式挂载
   [root@localhost ~]#cd /root
   [root@localhost ~]# umount /tmp/sda4
4.2.4 安装 extundelet
```

上传 extundelete 到 linux 中:

从 windows 上传 extundelete 文件到 linux , 安装 xmanager v5 或者CRT [root@xuegod63 ~]# rpm -ivh /mnt/Packages/lrzsz-0.12.20-27.1.el6.x86\_64.rpm

安装后,就有了rz命令和sz命令 rz : 上传 windows 中的文件到 linux sz : 下载,将 linux 中的文件传到 windows 解压并安装 extundelet [root@xuegod63 extundelete-0.2.4]# tar jxvf extundelete-0.2.4.tar.bz2 [root@xuegod63 ~]# cd extundelete-0.2.4 [root@xuegod63]# yum install e2fsprogs-devel [root@xuegod63 extundelete-0.2.4]# ./configure #检查系统安装环境 [root@xuegod63 extundelete-0.2.4]# make -j 4 #編译,把源代码编译成可执行的二进制文 件。 使用 4 进程同时编译, 提升编译速度 或 使用 4 核 CPU 同时编译。 -j 4 [root@xuegod63 extundelete-0.2.4]# make install #安装 install 和 cp 有什么区别? install 复制时可以指定权限 cp 不可以 例: [root@xuegod63 ~]# install -m 777 /bin/find /opt/a.sh [root@xuegod63 ~]# II /opt/ 4.2.5 恢复数据: 方法 1: 通过 inode 结点恢复 方法二:通过文件名恢复 方法三:恢复某个目录,如目录 a 下的所有文件: 方法四:恢复所有的文件 [root@xuegod63 ~]# umount /tmp/sda4/ [root@xuegod63~]# mkdir test #创建一个目录使用于存放恢复的数据 [root@xuegod63 ~]# cd test/ 方法 1: 通过 inode 结点查看被删除的文件名字: [root@xuegod63 test]# extundelete /dev/sda4 --inode 2 lost+found 11 passwd 12 **Deleted** hosts 13 **Deleted** 7313 **Deleted** 扩展:ext4文件系统的分区根目录的 inode 值为 2, xfs 分区根目录的 inode 值为 64

[root@xuegod63 test]# mount /dev/sda4 /tmp/sda4/ [root@xuegod63 test]# ls -id /tmp/sda4/ 2 /tmp/sda4/

[root@xuegod63 test]# ls -id /boot/ #xfs 文件系统

64 /boot/

[root@xuegod63 test]# umount /tmp/sda4/

```
方法 1:通过 inode 结点恢复
[root@xuegod63 test]# extundelete /dev/sda4 --restore-inode 12
NOTICE: Extended attributes are not restored.
Loading filesystem metadata ... 9 groups loaded.
Loading journal descriptors ... 63 descriptors loaded.
[root@xuegod63 test]# ls
RECOVERED FILES
[root@xuegod63 test]# diff /etc/passwd RECOVERED_FILES/file.12
#没有任何输出,说明一样
方法二,通过文件名恢复
[root@xuegod63 test]# extundelete /dev/sda4 --restore-file passwd
[root@xuegod63 test]# diff /etc/passwd RECOVERED_FILES/passwd
#没有任何输出,说明一样
方法三:恢复某个目录,如目录 a 下的所有文件:
[root@xuegod63 test]# extundelete /dev/sda4 --restore-directory a
[root@xuegod63 test]# tree RECOVERED FILES/a/
RECOVERED_FILES/a/
- a.txt
└─ b
└─ a.txt
下面是原来的目录结构:
[root@xuegod63 ~]# tree /root/sda4-back/a/
/root/sda4-back/a/
├─ a.txt
└── b
   — a.txt
   -- c
    └── kong.txt
方法四:恢复所有的文件
[root@xuegod63 test]# extundelete /dev/sda4 --restore-all
```

extundelete 在恢复文件的时候能不能自动创建空文件和目录?

删除前后的数据:

hosts lost+found passwd - passwd

答:不能。


## 4.3 实战:使用 xmanager 等远程连接工具管理 Linux

#### 4.3.1 Linux 下常用远程连接工具介绍




#### 4.3.2 xmanager 使用方法

1、xshell 使用方法




例 1:连接一台新的服务器

例 2: 调整 xshell 字体大小




例 3: 调整 rz 和 sz 命令的默认路径



#### 2、xftp 使用方法

例 1: 上传一个文件夹到 Linux 服务器上




#### 3、xstart 使用方法

方法 1:使用 xshell 直接运行图形界面的程序

例 1: [root@xuegod63 ~]# gnome-terminal

例 2: [root@xuegod63~]# firefox &

方法 2:使用 xstart 调用桌面



注:使用 MK 给的 xmangaer5 安装后,后期运行,提示更新到新版本 , 你不要更新 ,更新 ,有可能 序列号就不能使用了。

### 总结:

4.1 vim 的使用

4.2 实战:恢复 ext4 文件系统下误删除的文件

4.3 实战:使用 xmanager 等远程连接工具管理 Linux