


虚拟局域网VLAN

网络安全教学部

千锋杨哥团队-史密斯



本章结构





VLAN概述与优势


- 分割广播域
 - 物理分割
 - 逻辑分割

• VLAN的优势

-控制广播

- 增强网络安全


- 简化网络管理





VLAN的种类

- 静态VLAN
 - 基于端口划分静态VLAN
- 动态VLAN
 - 基于MAC地址出台动态VLAN



VLAN表

端口	所属VLAN
Port1	VLAN5
Port2	VLAN10
•••••	•••••
Port7	VLAN5
•••••	•••••
Port10	VLAN10



静态VLAN的配置2-1

• VLAN的范围

VLAN ID范 围	范围	用途
0 , 4095	保留	仅限系统使用 用户不能查看和使用这些VLAN
1	正常	Cisco默认VLAN 用户能够使用该VLAN,但不能删除它
2-1001	正常	用于以太网的VLAN 用户可以创建、使用和删除这些VLAN
1002-1005	正常	用于FDDI和令牌环的Cisco默认VLAN 用户不能删除这些VLAN
1006-1024	保留	仅限系统使用 用户不能查看和使用这些VLAN
1025-4094	扩展	仅用于以太网VLAN



静态VLAN的配置2-2

- 配置静态VLAN的步骤
 - 创建VLAN
 - 将交换机的端口加入到相应的VLAN中
 - 验证VLAN的配置



创建VLAN2-1

- 创建VLAN
 - -全局配置模式

添加一个VLAN

Switch(config)#vlan vlan-id

Switch(config-vlan)#name *vlan-name*

给VLAN命名, 此命令可选



创建VLAN2-2

- 创建VLAN示例
 - 全局配置模式创建VLAN

Switch(config)#vlan 2

Switch(config-vlan)#name test20

命名为test20(可选)



删除VLAN

- 删除VLAN
 - 使用no vlan vlan-id命令删除VLAN
 - 全局模式下删除VLAN

Switch# configure terminal

Switch(config)# no vlan 20



将端口加入VLAN

• 将端口加入VLAN

进入要配置的端口

Switch(config)# interface interface-id

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport access vlan vlan-id

Switch(config-if)# no switchport access vlan vlan-id

定义二层端口模式

将端口添加到VLAN中

将端口从某个VLAN中删除

- 同时将多个端口加入VLAN

Switch(config)# interface range f0/1 - 10

Switch(config-if-range)# switchport access vlan vlan-id

- 还原接口为默认配置状态

Switch(config)# default interface interface-id



验证VLAN的配置

• 查看所有VLAN的摘要信息

Switch# show vlan brief

• 查看指定VLAN信息

Switch# show vlan id vlan-id



VLAN配置实例

• 需求

— 创

- 如|

Switch	h#show vlan brief		
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
			Fa0/21, Fa0/22,Fa0/23, Fa0/24
10	VLAN0010	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
			Fa0/9, Fa0/10
20	VLAN0020	active	Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
			Fa0/15
30	caiwu	active	Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18,Fa0/19
			Fa0/20
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
400-	trnet-default	act/unsup	


Switch(config-if-range)#end



小结

• 请思考

-如下图所示,交换机连接4台电脑,连接到1、2、3、4端口上,分别属于VLAN1、2、3、4,请按照要求在交换机上做相应的配置。






Trunk



Trunk的作用2-1


- 如何实现交换机之间的VLAN通信
 - 为每一个VLAN提供一条链路?





Trunk的作用2-2


- · 如何实现 型海州的特殊 AN通信
 - 只使用文件链路,且通过标识来区分不同VLAN的数据





VLAN跨交换机通信过程

• 交换机给往其他交换机的数据帧打上VLAN标识





VLAN的标识

- 在以太网上实现中继,有两种封装类型
 - ISL(Cisco私有标准)
 - IEEE 802.1q



小结

- 请思考
 - 什么是Trunk Link,什么是Access Link?
 - 如果需要与其他厂家的交换机连接配置VLAN Trunk,需要使用哪种标记方式?
 - 带有VLAN标记的数据帧, 普通的主机能否正确读出?



Trunk的配置2-1

- 配置步骤与命令
 - 进入接口配置模式

Switch(config)#interface interface-id

- 选择封装类型

Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation { isl | dot1q}


- 配置trunk模式

Switch(config-if)# switchport mode



Trunk配置实例3-1

- 需求描述
 - -SW1和SW2各创建3个VLAN, VLAN 1、2、3;
 - 交换机端口分配: VLAN 1: F0/1~F0/3; VLAN 2: F0/4~F0/10;



THANKS!

以上内容均为敏感信息(盗卖将被追究法律责任)

千锋杨哥团队-史密斯