Arquitetura e Organização de Computadores

Universidade do Estado de Mato Grosso Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas

Prof Me. João Ricardo dos Santos Rosa joao.santos@unemat.br
2023/02

ASSEMBIY MIPS – PONTO FLUTUANTE

Números Reais

- Números representados com casas decimais
 - Float
 - 32bits
 - Um único registrador do coprocessador 1
 - Double
 - 64 bits
 - Dois registradores do coprocessador 1

Números Reais - float

Registers Cop	roc 1 Coproc 0		
Name	Float		Double
\$f0		0.0	0.0
\$fl		0.0	
\$f2		0.0	0.0
\$ f 3		0.0	
\$f4		0.0	0.0
\$ f 5		0.0	
\$f6		0.0	0.0
\$f7		0.0	
\$ f 8		0.0	0.0
\$ f 9		0.0	
\$f10		0.0	0.0
\$f11		0.0	
\$f12		0.0	0.0
\$f13		0.0	
\$f14		0.0	0.0
\$f15		0.0	
\$f16		0.0	0.0
\$f17		0.0	
\$f18		0.0	0.0
\$f19		0.0	
\$f20		0.0	0.0
\$f21		0.0	
\$f22		0.0	0.0
\$f23		0.0	
\$f24		0.0	0.0
\$f25		0.0	
\$f26		0.0	0.0
\$f27		0.0	
\$f28		0.0	0.0
\$f29		0.0	
\$f30		0.0	0.0
\$f31		0.0	

Impressão de Números Reais

- Para lermos um numero real precisamos declarar uma variável atribuindo um numero do tipo float.
- Sendo assim, em .data declaramos a variavel e seu tipo :
 - Usamos .float para definirmos uma variável do tipo float
 - Colocamos o numero 33.254 para ser atribuído a variavel
- Em .text:
 - •Realizamos a intrução \$v0,2 para imprimir um float
 - Vimos nas aulas passadas que:
 - \$v0,1 imprime um inteiro
 - \$v0,4 imprime uma string
 - \$v0,5 lê um numero inteiro
 - \$v0,8 lê uma string
- Ao dar o comando syscal o valor deve ficar armazenado em \$f12.

.data

num1 .float 33.254 # numero do tipo float atribuído a variável num1

.text

li \$v0,2 #Sistema, prepara par imprimi um float lwc1 \$f12, num1 #no caso dos float, os registradores estão no coprocessador 1 (cp1)

#Sempre devemos colocar o float em \$f12, ou o valor correto não é impresso
Syscall
li \$v0, 10 #comando para finalizar o programa
syscall

•Escreva um programa que imprima o peso de duas pessoas para o usuário

Caro usuário o peso da 1º pessoa é ______ E o peso da 2º pessoa é ______

.data msg1: .asciiz "Caro usuário o peso da 1° pessoa é: \n" num1: .float 75.6 msg2: .asciiz "Caro usuário o peso da 2° pessoa é: \n" num2: .float 75.6 .text li \$v0,4 #Sistema, prepara para imprimir uma string la \$a0, msg1 syscall li \$v0,2 #Sistema, prepara par imprimir um float lwc1 \$f12, num1 #no caso dos float, os registradores estão no co-processador 1 (cp1) syscall li \$v0,4 #Sistema, prepara par imprimie uma string la \$a0, msg2 syscall li \$v0,2 #Sistema, prepara par imprimie um float lwc1 \$f12, num2 #no caso dos float, os registradores estão no co-processador 1 (cp1) syscall

4

•Escreva um programa que leia o nome do corredor, depois imprima o nome do corredor e seu tempo de corrida.

Qual o nome do atleta? ______
O nome do atleta ___XXXX____
Seu tempo de corrida é de 1.53

```
.data
            msg: .asciiz "Qual o nome do atleta? "
             nome: .space 50
            msg2: .asciiz "O nome do atleta é "
            msg3: .asciiz "O tempo de corrida do atleta
é de "
            tempo: .float 1.53
.text
#imprimir msg
li $v0,4
la $a0, msg
syscall
#leitura do nome
li $v0,8 #comando para ler uma string
la $a0, nome
la $a1, 50
syscall
#imprimir msg2
li $v0,4
la $a0, msg2
syscall
#impressao do nome
li $v0,4
la $a0, nome
syscall
```

```
# imprimir msg 3
li $v0,4
la $a0, msg3
syscall

#Sistema, prepara par imprimir um float
li $v0,2
lwc1 $f12, tempo #no caso dos float, os registradores
estão no co-processador 1 (cp1)
syscall
```

Atividade

•Escreva um programa em MIPS que mostre o nome e o preço de 4 carnes no açougue

AÇOUGUE HOMER SIMPSOM

- O valor da carne moída é 22.90
- O valor do coxão mole é 33.80
- O valor da picanha é 62.40
- O valor da fraldinha é 45.50

Leitura de Números Reais

- Para lermos um numero real precisamos
 - Realizamos a intrução \$v0,6 para imprimir um float
 - Quando fizer uma chamada de sistema (syscall) O valor lido como float vai para \$f0.
 - Mas como vimos anteriormente para imprimirmos o numero real o valor precisa estar em \$f12
 - Sendo assim precisamos mover o conteúdo de \$f0 para \$f12. Para isso utilizamos a instrução mov.s

syscall

.data msg1: .asciiz "Digite um numero real " msg2: .asciiz "O numero real digitado foi " .text #impressao da msg1 li \$v0,4 la \$a0, msg1 syscall #leitura numero real; li \$v0,6 syscall #ao dar syscal o conteudo vai para \$f0 #impressao da msg2 li \$v0,4 la \$a0, msg2 syscall mov.s \$f12,\$f0 #movendo o conteudo de \$f0 para dentro de \$f12 li \$v0,2 #comando para imprimir um numero real syscall #impressao da msg li \$v0,10

•Escreva um programa que leia dois números decimais e depois realize a soma entre ambos

Digite o primeiro numero decimal______

Digite o segundo numero decimal ______

A soma dos números é _____

```
msg1: .asciiz "Forneça o 1° numero decimal\n"
             msg2: .asciiz " Forneça o segundo numero decimal\n"
              msg3: .asciiz " A soma dos numeros é\n "
             #imprimindo mensagem para o usuario
             li $v0, 4
             la $a0, msg1
             syscall
             #lendo o numero do tipo real
             li $v0,6
             syscall # o valor lido fica salvo em $f0
             # para imprimir um numero real esse numero precisa estar
em $f12
             # o comando mov $f12,$f0 da erro em COP1
             # temos que usar o comando mov.s
             mov.s $f3, $f0
             li $v0, 4
             la $a0, msg2
             syscall
             #lendo o numero do tipo real
             li $v0,6
             syscall
             mov.s $f4, $f0
             add.s $f12, $f3, $f4
             li $v0, 4
             la $a0, msg3
             syscall
```

.text

li \$v0,2 #comando para imprimir um numero real syscall #lendo o numero do tipo real ao imprimir sera impresso og estiver dentro do f12

li \$v0,10 syscall #comando para finalizar o programa

Atividade

•Escreva um programa o preço de uma compra, o valor dado pelo usuário e imprima o seu troco

Digite o valor da compra _____ Digite o valor entregue Seu troco é: _____

Números Reais Double

Double

- 64 bits
- Dois registradores do coprocessador 1
- Em double só trabalhamos com registradores pares. Sendo assim, precisamos atribuir sempre uma constante

Números Reais - double

Registers	Coproc	c 1	Coproc 0		
Name			Float		Double
\$ f 0				0.0	0.0
\$fl				0.0	
\$f2				0.0	0.0
\$f3				0.0	
\$f4				0.0	0.0
\$f5				0.0	
\$f6				0.0	0.0
\$f7				0.0	
\$ f 8				0.0	0.0
\$ f 9				0.0	
\$f10				0.0	0.0
\$f11				0.0	
\$f12				0.0	0.0
\$f13				0.0	
\$f14				0.0	0.0
\$f15				0.0	
\$f16				0.0	0.0
\$f17				0.0	
\$f18				0.0	0.0
\$f19				0.0	
\$f20				0.0	0.0
\$f21				0.0	
\$f22				0.0	0.0
\$f23				0.0	
\$f24				0.0	0.0
\$f25				0.0	
\$f26				0.0	0.0
\$f27				0.0	
\$f28				0.0	0.0
\$f29				0.0	
\$ f 30				0.0	0.0
\$f31				0.0	

Impressão de Números double

- Para lermos e imprimirmos um numero real do tipo double precisamos declarar uma constante do tipo double = 0
- Sendo assim, em .data declaramos a variavel e seu tipo :
 - Usamos .double para declarar uma variável constante
 - Para esta variável, atribuímos o valor 0,0
- Em .text:
 - Realizamos a intrução \$v0,3 para imprimir um double e
 \$v0,7 para ler um double
- Ao dar o comando syscal o valor deve ficar armazenado em \$f12.

•Escreva um programa em que o usuário forneça um numero decimal e em seguida o imprima na tela o numero fornecido

Forneça um numero decimal_____
O numero fornecido foi _____

```
data
msg: .asciiz "forneça um numero decimal:
msg2: .asciiz "o numero fornecido foi: "
zero: .double 0.0
.text
# Imprimindo a mensagem para o usuario
li $v0, 4
  la $a0, msg1
  syscall
  # Lendo o numero
  li $v0, 7
  syscall # o valor lido estará salvo em $f0
  ldc1 $f2, zero
  add.d $f12, $f2, $f0
# Imprimindo a mensagem para o usuario
li $v0, 4
  la $a0, msg1
  syscall
  # imprimindo o numero
  li $v0, 3
  syscall
```