# Virtuelna Mašina CppTss sistema

UDŽBENIK, STRANCE 88-109

#### Virtuelna mašina CppTss-A

- •Razvojna verzija konkurentne biblioteke CppTss sadrži virtuelnu mašinu koja za potrebe ostatka ove biblioteke:
- -emulira kontrolere tastature, ekrana i diska
- -emulira mehanizam prekida
- -podržava okončanje izvršavanja konkurentnog programa
- -podržava rukovanje pojedinim bitima memorijskih lokacija
- -podržava rukovanje numeričkim koprocesorom (Numeric Processor Extension NPX)
- -podržava rukovanje stekom

# Virtuelna mašina CppTss-A Sistemske biblioteke korišćene u emulaciji hardvera (datoteka includes.cpp):

```
#include <stdlib.h>
#include <strings.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <termios.h>
#include <signal.h>
#include <sys/time.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
```

¿Zahvaljujući emulaciji hardvera konkurentni program ne pristupa stvarnom, nego emuliranom hardveru, pa se izvršava kao običan (neprivilegovan) Linux proces. Zato, u slučaju grešaka, on ne može ugroziti funkcionisanje operativnog sistema u okviru koga se izvršava.

- •Emulacija mehanizma prekida se zasniva na:
- -uvođenju (emulirane) tabele prekida
- -uvođenju (emuliranog) bita prekida
- -obezbeđenju nezavisnosti (asinhronosti) između prekida i izvršavanja konkurentnog programa

- -Potrebe CppTss biblioteke su uzrokovale da (emulirana) tabela prekida sadrži **pet** elemenata.
- -Prvi od njih je namenjen za **vektor obrađivača hardverskog izuzetka** (FLOATING POINT EXCEPTION), a drugi je rezervisan za vektor obrađivača **prekida sata**.
- -Preostala tri su predviđena za vektore obrađivača prekida tastature, ekrana i diska.

```
-static const unsigned
-INTERRUPT_TABLE_VECTOR_COUNT = 5;
-enum Vector_numbers { FP_EXCEPTION, TIMER, KEYBOARD, DISPLAY, DISK };
```

- •Svrha (emuliranog) bita prekida je da označi da li je ili nije omogućena obrada prekida. Ovakav bit zaista postoji u FLAGS registru, recimo, x86 procesora i kontroliše se sa sti i cli instrukcijama.
- •Emulacija bita prekida je ostvarena pomoću promenljive interrupts\_enabled i funkcija ad\_\_disable\_interrupt() i ad\_\_restore\_interrupts().
- •Promenljiva interrupts\_enabled sadrži (emulirani) bit prekida. Njena vrednost određuje da li su (emulirani) prekidi omogućeni (konstanta true) ili ne.

- •Prva od njih, izmenom (emuliranog) bita prekida, **onemogućuje** (emulirane) prekide, a druga **poništava efekte prve**, vraćajući (emulirani) bit prekida u prethodno stanje.
- •Kada operacija ad\_\_restore\_interrupts() utvrdi da je došlo do odlaganja obrade (emuliranih) prekida (Interrupt::pending), ona pokreće prethodno odloženu emulaciju kontrolera pozivom operacije controller\_emulator() klase Interrupt.
- •Nakon toga se registruje da nema više odloženih obrada (emuliranih) prekida.

- •Nezavisnost (emuliranih) prekida od izvršavanja konkurentnog programa se ostvaruje pomoću **mehanizma signala** Linux-a.
- •Ovaj mehanizam omogućuje da se na **pojavu signala** reaguje izvršavanjem odabrane funkcije (**user level exception handling**).
- •Ova funkcija se naziva **obrađivač signala**.
- •Signali su unapred definisani, a svaki od njih je pridružen jednoj vrsti događaja, kao što je isticanje zadanog vremenskog intervala (SIGVTALRM) ili pojava hardverskog izuzetka (SIGFPE).

- •Kada se takav događaj desi mehanizam signala zaustavi izvršavanje programa (u toku koga se desio dotični događaj), radi pokretanja izvršavanja odgovarajućeg obrađivača signala.
- ·Nakon obrade dotičnog signala moguć je nastavak zaustavljenog izvršavanja programa.
- •Obrađivač signala je funkcija koja opisuje korisničku reakciju na pojavu odabranog signala.
- •Funkcija postaje obrađivač signala kada se poveže sa odgovarajućim signalom.

- •Pojava signala SIGVTALRM nije zavisna od izvršavanja konkurentnog programa.
- •Zadatak obrađivača signala SIGVTALRM je da pozove operaciju kontrolera i tako izazove obradu nekog od (emuliranih) prekida, a zadatak obrađivača signala SIGFPE je da izazove obradu izuzetka.
- •Za razliku od obrade izuzetaka, koja se uvek obavlja bez odlaganja, obrada (emuliranih) prekida se obavezno odlaže ako su (emulirani) prekidi onemogućeni.
- •Do obrade prethodno **onemogućenog** (emuliranog) prekida dolazi tek nakon **omogućenja** (emuliranih) prekida.

- •U slučaju konkurentnog programa, pojava signala podstakne mehanizam signala da zaustavi zatečenu aktivnost niti i pokrene odgovarajućeg obrađivača signala.
- •Ako u sklopu **obrade** (emuliranog) **prekida**, koju izazove ovaj obrađivač signala, dođe do **preključivanja** na drugu nit, započeta obrada signala će biti **završena** tek nakon ponovnog **preključivanja** na prethodno zaustavljenu nit.
- •Da bi se u međuvremenu mogli obraditi **novi** signali, neophodno je da se razna izvršavanja obrađivača signala mogu **preklapati**.
- Za takve obrađivače signala se kaže da su višeulazni (reentrant).

- Klasa Linux\_signals opisuje reakciju na Linux signale.
- •Njen konstruktor koristi njeno polje sa i sistemski poziv sigaction() da saopšti da njena operacija signal\_handler() ima ulogu obrađivača signala SIGVTALRM i SIGFPE.
- •Ovaj konstruktor koristi konstantu **SA\_NODEFER** (koju upisuje u polje sa.sa\_flags) da saopšti da **nema odlaganja obrada signala (da je obrađivač signala višeulazni**).
- Destruktor klase Linux\_signals poništava akcije njenog konstruktora.
- •Obrađivač signala Linux\_signals::signal\_handler() u slučaju signala SIGVTALRM pozove emulaciju prekida (Interrupt::emulation()), a u slučaju signala SIGFPE pozove obrađivača izuzetka (Interrupt::handler()) koji opslužuje hardverski izuzetak.

```
class Linux signals {
        struct sigaction sa; //struktura za definisanje signala
        static void signal handler(int signal);
        Linux signals(const Linux signals&);
        Linux signals& operator=(const Linux signals&);
public:
        Linux signals();
        ~Linux signals();
};
void Linux signals::signal handler(int signal) //override signala
        switch(signal) {
        case SIGVTALRM:
                 interrupt.emulation();
                break:
        case SIGFPE:
                 interrupt.handler(FP EXCEPTION);
                break;
```

```
Linux signals::Linux signals()
        sa.sa handler=signal handler;
        sigemptyset(&(sa.sa mask));    //Ne blokiramo nijedan signal
        sa.sa_flags=SA_NODEFER; //obrada bez odlaganja
        sigaction(SIGVTALRM, &sa, 0); //promena signala za
        sigaction(SIGFPE, &sa, 0); //SIGVTALRM i SIGFPE
Linux signals::~Linux signals()
        sa.sa handler = SIG DFL;
                                        //vracanje na default
        sigaction(SIGVTALRM, &sa, 0);
        sigaction(SIGFPE, &sa, 0);
Linux signals linux signals;
```

•Konstruktor klase Linux\_timer obezbedi da se signal SIGVTALRM dešava svakih 10 milisekundi.

```
Linux timer::Linux timer() //usec vreme se meri u mikrosekundama
        itimer.it interval.tv sec = 0; //tekuća vrednost
        itimer.it interval.tv usec = LINUX TIMER INTERVAL * 1000;
        itimer.it value.tv sec = 0; //vrednost kojom se resetuje
        itimer.it value.tv usec = LINUX TIMER INTERVAL * 1000;
        setitimer(ITIMER VIRTUAL, &itimer, 0);
Linux timer::~Linux timer()
        itimer.it value.tv sec = 0;
        itimer.it value.tv usec = 0;
        setitimer(ITIMER VIRTUAL, &itimer, 0); //user mode timer
static Linux timer linux timer;
```

- •Klasa Interrupt:
- -uvodi (emuliranu) tabelu prekida (sadržanu u nizu vector)
- -omogućuje registrovanje **odlaganja obrade** (emuliranog) prekida (polje **pending**)
- -reguliše redosled pozivanja obrađivača pojedinih (emuliranih) prekida (polja controller\_turn i timer turn)

- (Emulirana) tabela prekida se inicijalizuje tako da njeni elementi sadrže vektor podrazumevajućeg obrađivača prekida: default interrupt handler().
- Operacija handler () klase Interrupt posreduje u pozivu obrađivača (emuliranog) prekida.
- Operacija emulation () registruje odlaganje obrade prekida ili pokreće emulaciju kontrolera pozivom operacije controller emulator ().
- U svakoj parnoj emulaciji kontrolera poziva se obrađivač (emuliranog) prekida sata (sa brojem vektora **TIMER**).
- U svakoj neparnoj emulaciji kontrolera obavlja se, u kružnom redosladu, emulacija samo jednog od kontrolera (display\_controller.output(), keyboard\_controller.input() ili disk\_controller.transfer()).
- Operacija ad set vector () omogućuje izmenu vektora prekida.

```
class Interrupt {
        static void (*vector[INTERRUPT TABLE VECTOR COUNT])();
        bool pending;
        int controller turn;
        bool timer turn;
        Interrupt(const Interrupt&);
        Interrupt& operator=(const Interrupt&);
public:
        Interrupt();
        inline void handler(unsigned index);
        inline void emulation();
        inline void controller emulator();
        friend inline void ad restore interrupts (
                                 bool new interrupt status);
        friend inline void ad set vector(int index, void (*handler)());
};
```

```
void default_interrupt_handler()
{
}

void (*Interrupt::vector[INTERRUPT_TABLE_VECTOR_COUNT])()
= {default_interrupt_handler};

Interrupt::Interrupt()
: pending(false), controller_turn(0), timer_turn(true)
{
}

void Interrupt::handler(unsigned index)
{
          (vector[index])();
}
```

```
void Interrupt::emulation()
{
    if(!interrupts_enabled)
        interrupt.pending = true;
    else {
        interrupts_enabled = false;
        controller_emulator();
        interrupts_enabled = true;
    }
}
```

```
void Interrupt::controller emulator()
         bool interrupt emulated;
         int counter = 0;
         if(timer turn) {
                   timer turn = false;
                   handler (TIMER);
          } else {
                   timer turn = true;
                   do {
                   switch(controller turn) {
                        case 0:
                             interrupt emulated = display controller.output();
                             controller turn = 1;
                             break;
                        case 1:
                             interrupt emulated = keyboard controller.input();
                             controller turn = 2;
                             break;
                        case 2:
                             interrupt emulated = disk controller.transfer();
                             controller turn = 0;
                             break;
                     while(!interrupt emulated && ++counter < 3);</pre>
```

```
inline void ad__set_vector(int index, void (*handler)())
{
          Interrupt::vector[index] = handler;
}
Interrupt interrupt;
```

#### Emulacija kontrolera tastature

- Klasa **Keyboard\_controller** opisuje kontroler tastature.
- •Njeno polje data\_reg predstavlja registar podataka kontrolera, a njena operacija input() opisuje ponašanje kontrolera tastature.
- •Ako postoji znak za preuzimanje, on se preuzima u okviru operacije **input()** posredstvom odgovarajućeg **Linux sistemskog poziva**.
- Ujedno se poziva obrađivač prekida tastature posredstvom operacije handler():
- -interrupt.handler(KEYBOARD)
- klase Interrupt koja emulira **tabelu prekida**.
- Operacija input() se periodično poziva u toku emulacije kontrolera.

#### Emulacija kontrolera tastature

#### Emulacija kontrolera tastature

```
bool Keyboard controller::input()
      bool interrupt emulated = false;
      unsigned read count;
      char c;
      read count = read(STDIN FILENO, &c, 1); //sys call
      if(read count > 0) {
             data reg = c;
             interrupt.handler(KEYBOARD);
             interrupt emulated = true;
      return interrupt emulated;
Keyboard controller keyboard controller;
```

#### Emulacija kontrolera ekrana

- Klasa **Display\_controller** opisuje kontroler ekrana.
- Njena polja data\_reg i status\_reg predstavljaju registre podataka i stanja kontrolera, a njena operacija output() opisuje ponašanje kontrolera ekrana.
- •Ako postoji znak za prikazivanje, on se prikazuje u okviru operacije **output()** posredstvom odgovarajućeg **Linux sistemskog poziva**.
- Ujedno se poziva obrađivač prekida ekrana posredstvom operacije handler():
- -interrupt.handler(DISPLAY)
- klase Interrupt koja emulira tabelu prekida.
- Operacija output() se periodično poziva u toku emulacije kontrolera.

#### Emulacija kontrolera ekrana

```
enum Display status { DISPLAY READY, DISPLAY BUSY };
class Display controller {
      char data reg;
      Display status status reg;
      bool output();
      Display controller (const Display controller&);
      Display controller& operator=(
                                  const Display controller&);
public:
      Display controller() : status reg(DISPLAY READY) { };
      friend class Interrupt;
      friend class Display driver;
};
```

#### Emulacija kontrolera ekrana

```
bool Display controller::output()
      bool interrupt emulated = false;
      if(status reg == DISPLAY_BUSY) {
             write(STDOUT FILENO, &data_reg, 1); //sys call
             status reg = DISPLAY READY;
             interrupt.handler(DISPLAY);
             interrupt emulated = true;
      return interrupt emulated;
Display controller display controller;
```

- •Prethodne dve klase koriste tastaturu i ekran Linux terminala.
- •Za potrebe emulacije neophodno je isključiti **eho** (echo) Linux terminala, prevesti Linux terminala u režim rada bez linijskog editiranja (**raw mode**) i obezbediti da poziv čitanja znaka sa terminala bude **neblokirajući**.

- •Sve prethodno obezbeđuje klasa Linux\_terminal koji koristi polje ots ove klase da sačuva zatečeni režim rada Linux terminala, a ts polje da zada njegov novi režim rada.
- •Prethodno zatečeni režim rada Linux terminala ponovo uspostavlja **destruktor** klase **Linux\_terminal**.
- •Ovaj destruktor se poziva na kraju aktivnosti procesa i radi provere da li postoje niti za koje nije regularno da kraj njihove aktivnosti nastupi kao posledica kraja aktivnosti procesa kome one pripadaju i radi obaveštenja o prevremenom završetku ovakvih niti.

```
class Linux terminal {
        struct termios ts;
        struct termios ots;
       Linux terminal(const Linux terminal&);
       Linux terminal& operator=(const Linux terminal&);
public:
       Linux terminal();
        ~Linux terminal();
};
Linux terminal::Linux terminal()
       tcgetattr(STDIN FILENO, &ts); //preuzmi parametre terminala
        ots = ts;
       ts.c lflag &= ~ECHO; //zabrana eha na ekran
       ts.c_lflag &= ~ICANON;
                                               //flag nekanonskog moda
       ts.c cc[VTIME] = 0; //timeout u decisekunda za nekanonski read
       ts.c cc[VMIN] = 0; //minimalni broj karaktera za nekanonski read
       tcsetattr(STDIN FILENO, TCSANOW, &ts); //postavi parametre term
```

#### Emulacija kontrolera diska

- Klasa **Disk\_controller** opisuje ponašanje kontrolera diska.
- •Njena polja **operation\_reg**, **buffer\_reg**, **block\_reg** i **status\_reg** odgovaraju registrima smera prenosa, bafera, bloka i stanja kontrolera, a njena operacija **transfer()** opisuje ponašanje kontrolera diska.
- •Konstruktor klase Disk\_controller koristi sistemski poziv calloc() radi zauzimanja radne memorije, u kojoj se čuvaju blokovi emuliranog diska.

#### Emulacija kontrolera diska

- •Inercija diska se emulira brojanjem poziva operacije transfer().
- •Kada **broj poziva** ove operacije postane jednak procenjenom broju vremenskih jedinica, potrebnom za prenos bloka, tada se obavi prenos bloka u okviru ove operacije i ujedno se pozove obrađivač prekida diska posredstvom operacije **handler()**:
- -interrupt.handler(DISK)
- •klase Interrupt koja emulira tabelu prekida.
- •Operacija transfer() se periodično poziva u toku emulacije kontrolera.

## Emulacija kontrolera diska

```
enum Disk operations { DISK READ, DISK WRITE };
enum Disk status { DISK STARTED, DISK ACTIVE, DISK STOPPED };
const unsigned BLOCK SIZE = 512;
const unsigned DISK BLOCKS = 1000;
typedef char Disk block[BLOCK SIZE];
class Disk controller {
         Disk block* disk space;
        unsigned accessed last;
        unsigned transfer time;
         Disk operations operation reg;
         char* buffer reg;
        unsigned block reg;
         Disk status status reg;
         bool transfer();
         Disk controller(const Disk controller&);
         Disk controller& operator=(const Disk controller&);
public:
         Disk controller();
         ~Disk controller();
         friend class Interrupt;
         friend class Disk driver;
};
```

## Emulacija kontrolera diska

```
Disk_controller::Disk_controller()
: accessed_last(0), transfer_time(0), status_reg(DISK_STOPPED)
{
          disk_space = (Disk_block*) calloc(DISK_BLOCKS, sizeof(Disk_block));
}
Disk_controller::~Disk_controller()
{
          free(disk_space);
}
const int SECTORS_PER_TRACK = 10;
const int TRANSFER_TIME_AND_ROTATIONAL_DELAY = 2;
```

# Emulacija kontrolera diska

```
bool Disk controller::transfer()
         bool interrupt emulated = false;
         Disk block* block pointer;
         int block distance;
         if(status reg == DISK STARTED) { //deo simulacije inercije rotacije diska
                   status reg = DISK ACTIVE;
                   block distance = accessed last - block reg;
                   if(block distance < 0)</pre>
                             block distance = -block distance;
                   transfer time = TRANSFER TIME AND ROTATIONAL DELAY;
                   transfer time += block distance / SECTORS PER TRACK; //vreme rotacije
                   accessed last = block reg;
         if((status reg == DISK ACTIVE) && (--transfer time == 0)) {
                   block pointer = disk space + block reg;
                   if(operation reg == DISK WRITE)
                             bcopy(buffer reg, block pointer, BLOCK SIZE); //kopiraj bajte
                   else
                             bcopy(block pointer, buffer reg, BLOCK SIZE); //kopiraj bajte
                   status reg = DISK STOPPED;
                   interrupt.handler(DISK);
                   interrupt emulated = true;
         return interrupt emulated;
Disk controller disk controller;
```

# Okončanje izvršavanja konkurentnog programa

·Izvršavanje konkurentnog programa se okončava sistemskim pozivom exit(). To omogućuje funkcija ad report and finish()

### ASM direktiva

C/C++ standard podrazumeva postojanje ASM direktive koja omogućava da se u C/C++ kod umetne asemblerski kod date platforme.

Standard ne definiše u detalje kako tačno ova funkcija treba da radi.

Mi radimo sa GCC kompajlerom, te stoga koristimo sintaksu koju uvodi GCC.

#### Vrste GCC ASM direktive

U okviru GCC-a, postoje dve varijante ASM direktive:

Osnovna (basic) i

Proširena (extended)

Osnovna služi da se samo navedu ASM komande, jedna za drugom, i ništa preko toga.

Proširena, omogućava integraciju između ASM koda i C koda kroz ulazno/izlazne parametre.

### Osnovna ASM direktiva

```
asm asm-qualifiers ( AssemblerInstructions )
```

#### Gde asm-qualifiers može biti:

volatile — kaže kompajleru da ne optimizuje, podrazumevano za osnovni ASM kod

inline — kaže kompajleru da minimizuje procenjenu veličinu ASM koda

### AssemblerInstructions

Sastoje se od više linija od kojih je svaka u navodima i svaka se završava sa \n\t

#### Primer:

### ANSI standardan C

Ponekad, ako se želi držati strogog ANSI standarda, uzimajući u obzir nešto neobičnih osobina ASM direktive u GCC-u, može se mesto 'asm' koristiti '\_\_asm\_\_.' Nama to može trebati ako želimo da koristimo -std opciju zbog C++11 opcija

GCC tretira obe stvari apsolutno identično.

### Proširen ASM

Osnovni ASM nema jednostavan način da radi sa C kodom. Recimo, ako želite da u njemu modifikujete neku promenljivu iz C koda, to je nemoguće.

Stoga postoji proširen ASM koji to dozvoljava i čija se upotreba preporučuje.

Ograničenje u upotrebi ovakve ASM direktive jeste da se to *mora* činiti iz nekakve funkcije/metode.

# Sintaksa proširenog ASM-a bez naredbe skoka

# Sintaksa proširenog ASM-a sa naredbama skoka

## asm-qualifiers

- volatile isključuje stanovite optmizacije što je neophodno ako naš kod ima pobočne efekte,
   tj. ako radi nešto preko manipulacije ulaznih u izlazne vrednosti.
- inline kao ranije
- goto informišemo kompajler da asm kod može skočiti na neku od labela koje smo specificirali u 'GotoLabels' parametru. Ako je to *ikako* moguće, ovo valja izbeći.

## AssemblerTemplate

Ponaša se kao instrukcije kod osnovne ASM direktive uz dve ključne razlike:

Kada označavamo registre, umesto da kažemo %eax, recimo, moramo reći %%eax.

Možemo da mesto parametara asemblerskih instrukcija da stavimo %n gde n nekakav broj i asm će umesto te oznake umetnuti vrednost koju pod tim brojem prosleđujemo iz C koda kroz specifikacije koje se nalaze u OutputOperands i InputOperands

# OutputOperands/InputOperands

U oba slučaja su zarezima razdvojene liste koje smeju biti prazne.

U oba slučaja, takođe, elementi liste su oblika

"ograničenje" (izraz)

Gde je ograničenje string sa raznim simbolima koji definišu kako koristimo dati operand, dok je izraz nekakav C izraz (gotovo uvek promenljiva) koju umećemo u naš ASM kod.

# Ograničenja

Karakter	Značenje
r	Ovaj operand ide u neki registar opšte namene, ali ne specificiram koji.
а	Ovaj operand ide u, u zavisnosti od bitaže, %eax, %ax, %al
b	Ovaj operand ide u, u zavisnosti od bitaže, %ebx, %bx, %bl
С	Ovaj operand ide u, u zavisnosti od bitaže, %ecx, %cx, %cl
d	Ovaj operand ide u, u zavisnosti od bitaže, %edx, %dx, %dl
S	Ovaj operand ide u, u zavisnosti od bitaže, %esi, %si
D	Ovaj operand ide u, u zavisnosti od bitaže, %edi, %di

# Ograničenja

Karakter	Značenje
m	Ovaj operand je isključivo u nekoj memorijskoj lokaciji, bilo kojoj
0	Ovaj opreand je isključivo u memorijskoj lokaciji, i to nekoj koja je takva da dodavanje malog celog broja ravnoj širini tekuće reči u bajtovima i dalje proizvodi validnu adresu.
=	U ovaj operand samo pišemo, ne čitamo, uvek se stavlja za output operande.
broj	Ako stavimo broj kao ograničenje, onda to znači da istu promenljivu koristimo i za ulaz i za izlaz.
i	operand je konstantan celi broj čija se vrednost zna za vreme asembliranja
E/F	operand je konstantan floating point broj čija se vrednost zna za vreme asembliranja

### Clobbers

Ovo je lista stringova u duplim navodnicima razdvojenih zarezima, koja sadrži sve registre koji se menjaju kao *pobočni efekat* operacija koje izvršavamo.

To govori kompajleru da ne očekuje da te vrednosti ostanu iste što utiče na optimizaciju.

Osim što možemo staviti, npr, "eax" ili "ecx" ovde, može se navesti i "memory" što znači da se modifikuje sadržaj memorije na koji se ne referencira u output sekciji. Kod koji stavlja memory u clobber listu mora biti volatile.

# Rukovanje pojedinim bitima memorijskih lokacija

- •Emulacija hardvera je namenjena za platforme zasnovane na **i386** (i novijim) procesorima koji podržavaju asemblerske naredbe za:
- -dobijanje indeksa najznačajnijeg postavljenog bita u reči bsr
- -postavljanje datog bita reči bts
- -za njegovo čišćenje btr
- •Funkcije ad \_\_get\_index\_of\_most\_signifcant\_set\_bit(), ad \_\_set\_bit() i ad \_\_clear\_bit() posreduju u korišćenju ovih asemblerskih naredbi.

# Rukovanje pojedinim bitima memorijskih lokacija

```
inline static int
ad get index of most significant set bit (unsigned priority bits)
        int index;
                           //poziv asm bit scan reverse
        asm ("bsr %1, %0" //%1 indeks msb, %0 ulazni biti
               : "=r"(index) //uvek ide prvo izlazni operand
                : "r"(priority bits) //pa ulazni operand
        );
        return index;
inline static unsigned
ad set bit(unsigned priority bits, int index)
  //poziva asm bit test and set
        asm ("bts %1, %0" //%1 indeks bita, %ulazni biti
        : "=r" (priority bits) //ulazno izlazni operand pb
        : "r"(index), "0"(priority bits) //ulazni operand indeks i
        );//izlazni operand pb
       return priority bits;
```

# Rukovanje pojedinim bitima memorijskih lokacija


# Rukovanje numeričkim koprocesorom

- Preključivanje procesora sa jedne niti na drugu podrazumeva da se sačuva kontekst (sadržaj registara)
  prve niti i uspostavi kontekst druge niti.
- Kontekst se čuva na **steku niti** i obuhvata i **registre numeričkog koprocesora**.
- ·Klasa I387\_npx omogućuje pripremu i preuzimanje inicijalnog sadržaja registara numeričkog koprocesora.
- •Konstruktor klase I387\_npx inicijalizuje registre numeričkog koprocesora i smešta njihov inicijalni sadržaj u polje initial context ove klase pomoću asemblerskih naredbi fninit i fnsave.
- •Operacija initial\_context\_get() klase I387\_npx omogućuje preuzimanje inicijalnog sadržaja registara numeričkog koprocesora.

## Rukovanje numeričkim koprocesorom

```
const unsigned i387 SAVE REGION SIZE = 0x6c; //velicina FPU steka
class I387 npx {
        static char initial context[i387 SAVE REGION SIZE];
        I387 npx(const I387 npx&);
        1387 npx& operator=(const I387 npx&);
public:
        I387 npx();
        inline void initial context get (Stack item* stack top);
};
char I387 npx::initial context[i387 SAVE REGION SIZE] = {0};
1387 npx::I387 npx() {
        asm volatile ( //volatile indikacija kompajleru da ne optimizuje
        "fninit \n\t" //inicijalizacija FPU, status, tag, IP, DP
        "fnsavel %0 \n\t" //sacuvaj FPU state u initial context
        : "m" (*initial context)
        );
```


## Rukovanje numeričkim koprocesorom




- •Za uspeh preključivanja je neophodno da funkcija preključivanja na steku druge niti zatekne ispravan frejm (ako je nit već bila aktivna) ili ako ima spremljen inicijalni kontekst.
- •To je obezbeđeno kada se procesor preključuje na nit koja je već bila aktivna. Ali, ako se procesor prvi put preključuje na neku nit, on na njenom steku mora zateći frejm sa ranije pripremljenim njenim inicijalnim kontekstom.

- •Podrazumeva se da prvo preključivanje na neku nit dovodi do početka izvršavanja funkcije koja opisuje dotičnu nit.
- Da bi izvršavanje ove funkcije bilo moguće, neophodno je na **steku niti** pripremiti **frejm njenog** poziva sa odgovarajućom **povratnom adresom**.
- Kao povratna adresa služi adresa funkcije destroy().
- •Do izvršavanja funkcije koja opisuje nit dolazi nakon povratka iz **funkcije preključivanja**, ako se na steku niti pripremi i frejm poziva funkcije preključivanja u kome se kao povratna adresa koristi adresa funkcije koja opisuje nit.
- •Pomenuta dva frejma (frejm poziva funkcije koja opisuje nit i frejm poziva funkcije preključivanja) na steku stvarane niti pripremi funkcija ad\_\_stack\_init

```
const int INITIAL FLAGS = 0 \times 0200;
static inline void ad stack init (Stack item** stack top,
                                      unsigned thread function)
         *(--(*stack top)) = (Stack item) destroy;
         *(--(*stack top)) = (Stack item) thread function;
         *(--(*stack top)) = (Stack item) 0;
         *(--(*stack top)) = (Stack item) true;
         *(--(*stack top)) = (Stack item) INITIAL FLAGS;
         *(--(*stack top)) = (Stack item) 0;
         *stack top = (Stack item*)(((size t)(*stack top)) -
                                         i387 SAVE REGION SIZE);
         i387 npx.initial context get(*stack top);
extern "C"
void ad stack swap (Stack item** const old stack, const Stack item* new stack);
```





- Funkcija ad stack init na stek smesti:
- -Adresu funkcije destroy () kao povratnu adresu funkcije koja opisuje stvaranu nit
- -Adresu funkcije thread function() kao povratnu adresu funkcije preključivanja
- -Kontekst niti na koju se procesor prvi put preključuje:
- •Pokazivač prethodnog frejma (**0**) nema prethodnog frejma
- •Početno stanje emuliranog bita prekida (true)
- .Početno stanje status (flag) registra INITIAL\_FLAGS
- •Početni sadržaj registara procesora (za registre opšte namene **0**, za sadržaj koprocesora rezultat poziva operacije initial\_context\_get() klase i387\_npx

Rukovanje stekom (čuvanje steka u desktriptor niti koja je bila aktivna)

•Funkcija ad \_\_stack\_swap() ima ulogu funkcije preključivanja. Pošto je ona napisana asemblerskim jezikom, radi provere ispravnosti njenih poziva uvedena je njena C deklaracija.

```
.text
.aliqn 2
.globl ad stack swap
ad stack swap:
       pushl %ebp //cuvanje zatecenog pokazivaca stek frejma
       movl %esp, %ebp //postavljanje novog pokazivaca frejma
       movl 8(%ebp), %edx//adresa vrha steka iz deskriptora niti sa
                        // koje se procesor prekljucuje
       mov interrupts enabled, %eax //na stek aktivne niti se smesta
       push %eax //zateceno stanje bita prekida
                               //smestanje flags registra na stek
       pushf
       pusha
                                //smestanje svih registara opste namene na stek
        sub i387 SAVE REGION SIZE, %esp
        fnsavel (%esp) //smestanje sadrzaja reg koprocesora na stek
```

# Rukovanje stekom (prebacivanje desktiptora spremne niti u stek aktivne)

```
mov %esp, (%edx) //adresa vrha steka se smesti u deskriptor
                 //do tada aktivne niti (lokacija u %edx)
mov 12(%ebp), %esp//u pokazivac steka se prebaci adresa vrha
                //steka iz deskriptora novoaktivirane niti
frstorl (%esp) //sa novog steka se preuzmu novi sadrzaji
                         //registara numerickog koprocesora
add i387 SAVE REGION SIZE, %esp
                //sa novog steka se preuzima sadrzaj
popa
                //registara opste namene
                //sa novog steka se preuzima sadrzaj
popf
                 //status registara flags
pop %eax
mov %eax, interrupts enabled
                                 //sa novog steka se preuzme
                                 //sadrzaj bita prekida i frejm
                                  //pointera
popl %ebp
ret.
```

