

combit List & Label Beispiel für COBOL

Vorbemerkung

Die nachfolgenden Beispiele stellen keine fertig lauffähigen Quelltexte dar, es fehlen beispielsweise die Routinen zum Öffnen und Schließen eines List & Label Jobs, jegliche Fehlerbehandlung u.Ä. Sie dienen lediglich als Vorlage, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie man sich die Ansteuerung von List & Label unter COBOL vorstellen kann.

Die verwendeten List & Label Konstanten müssen aus dem C/C++ Headerfile "cmbtLL??" (?? steht für die List & Label Version, also bspw. 14, 15, ...) auf COBOL Syntax umgesetzt werden. Das Headerfile befindet sich im Visual C++ Unterverzeichnis und kann mit jedem Texteditor geöffnet werden.

Die darin enthaltenen Konstantendefinitionen der Art

```
#define LL_PROJECT_LABEL (1)
```

müssen auf COBOL-Syntax umgesetzt werden, also bspw. zu

```
78 LL-PROJECT-LABEL value 1.
```

Möglicherweise gibt es in der COBOL-Entwicklungsumgebung bereits ein Tool, das automatisch eine derartige Umsetzung vornehmen kann (Stichwort "H2CPY").

Aufruf des Designers

```
Dieses COBOL Beispiel startet den Designer von List & Label. Es
  werden 2 Felder angemeldet: 'Artikelnummer' und 'Bezeichnung'
  Copyright (c) combit GmbH
MOVE "LLDEMO.LBL" & X"00" TO PROJEKTNAME
  MOVE LL-PROJECT-LABEL TO PROJEKTTYP
  MOVE "Etiketten Designer" & X"00" TO FENSTERTITEL
* Melde alle verfügbaren Variablen an List & Label an
* (hier bspw. Artikelnummer + Bezeichnung):
* übergebe zum Design lediglich Beispielinhalte
  MOVE "Artikelnummer" TO VARIABLE-NAME
  MOVE "Beispielartikelnummer" TO VARIABLE-INHALT
  CALL WINAPI "LIDefineVariableA"
        USING BY VALUE JOB-HANDLE
           BY REFERENCE VARIABLE-NAME
           BY REFERENCE VARIABLE-INHALT
        RETURNING RC-INT
  END-CALL
  MOVE "Bezeichnung" TO VARIABLE-NAME
  MOVE "Beispielbezeichnung" TO VARIABLE-INHALT
  CALL WINAPI "LIDefineVariableA"
        USING BY VALUE JOB-HANDLE
           BY REFERENCE VARIABLE-NAME
           BY REFERENCE VARIABLE-INHALT
        RETURNING RC-INT
  END-CALL
* Starte Designer
  CALL WINAPI "LIDefineLayoutA"
    USING BY VALUE JOB-HANDLE
        BY VALUE WINDOW-HANDLE
        BY REFERENCE FENSTERTITEL
        BY VALUE PROJEKTTYP
        BY REFERENCE PROJEKTNAME
    RETURNING RC-INT
   END-CALL
```

Druck eines Etiketts

```
Dieses COBOL Beispiel druckt 1 Etikett mit List & Label. Die Daten-
   Felder werden in diesem Fall aus einem Array INHALT geholt
   (Normalerweise würde hier jeweils ein Datensatz-Zugriff erfolgen).
   Copyright (c) combit GmbH
[...]
* Starte Preview-Druck eines Etiketts "LLDEMO.LBL":
   MOVE "LLDEMO.LBL" & X"00" TO PROJEKTNAME
   MOVE LL-PRINT-PREVIEW TO DRUCKOPTIONEN
   MOVE LL-PROJECT-LABEL TO PROJEKTTYP
   MOVE LL-BOXTYPE-BRIDGEMETER TO BOXTYP
   MOVE "Etikettendruck" & X"00" TO FENSTERTITEL
   CALL WINAPI "LIPrintWithBoxStartA"
     USING BY VALUE JOB-HANDLE
         BY VALUE PROJEKTTYP
         BY REFERENCE PROJEKTNAME
         BY VALUE DRUCKOPTIONEN
         BY VALUE BOXTYP
         BY VALUE WINDOW-HANDLE
         BY REFERENCE FENSTERTITEL
     RETURNING RC-INT
   END-CALL
* Melde alle Variablen des zu druckenden Datensatzes an (hier bspw. Artikelnummer + Bezeichnung):
* hole dabei Feldinhalt aus Datenquelle (hier zum Test bspw. das Array INHALT)
   MOVE "Artikelnummer" TO VARIABLE-NAME
   MOVE INHALT(1) TO VARIABLE-INHALT
   CALL WINAPI "LIDefineVariableA"
         USING BY VALUE JOB-HANDLE
            BY REFERENCE VARIABLE-NAME
            BY REFERENCE VARIABLE-INHALT
         RETURNING RC-INT
   END-CALL
   MOVE "Bezeichnung" TO VARIABLE-NAME
   MOVE INHALT(2) TO VARIABLE-INHALT
   CALL WINAPI "LIDefineVariableA"
         USING BY VALUE JOB-HANDLE
            BY REFERENCE VARIABLE-NAME
            BY REFERENCE VARIABLE-INHALT
         RETURNING RC-INT
   END-CALL
* Drucke Etikett
   CALL WINAPI "LIPrint"
     USING BY VALUE JOB-HANDLE
     RETURNING RC-INT
   END-CALL
```

```
* Beende Ausdruck
   MOVE 0 TO PAGES
   CALL WINAPI "LIPrintEnd"
      USING BY VALUE JOB-HANDLE
         BY VALUE PAGES
      RETURNING RC-INT
   END-CALL
* Zeige Preview
   MOVE "." & X"00" TO PFAD.
   CALL WINAPI "LIPreviewDisplayA"
      USING BY VALUE JOB-HANDLE
         BY REFERENCE PROJEKTNAME
         BY REFERENCE PFAD
         BY VALUE WINDOW-HANDLE
      RETURNING RC-INT
    END-CALL
[...]
```