

AXO Architettura dei Calcolatori e Sistemi Operativi

device driver



Device driver - gestori delle periferiche

- Sono moduli software che realizzano l'interfacciamento e la gestione dei dispositivi periferici
- Interagiscono con il file system perchè tutte le periferiche vengono viste come file speciali
- Interagiscono con il nucleo del Sistema Operativo per gestire la sincronizzazione tra la periferica e il calcolatore e il trasferimento dati
- Sono la parte di Sistema Operativo che viene aggiornata con maggior frequenza



Tipi di periferiche

- In LINUX esiste un driver (gestore) per ogni tipo di periferica installata
- I tipi di periferiche sono divise in due classi
 - Periferiche a blocchi (block devices)
 - Periferiche a carattere (charcter devices)




Tipi di periferiche


- I dispositivi a blocchi vengono gestiti dal sistema come dispositivi di memorizzazione ad accesso casuale (es. dischi): un blocco può essere indirizzato, indipendentemente dagli altri, per un trasferimento.
 - Il trasferimento dei blocchi si appoggia ai buffer (gestore della memoria) che regolano il trasferimento dei dati con il file system.
 I blocchi sono individuabili prima e dopo il trasferimento
- I dispositivi a carattere (tutti gli altri dispositivi) sono quelli sequenziali nei quali l'indirizzamento di un blocco di byte non è significativo. Questi dispositivi interagiscono direttamente con il file system
 - In generale il trasferimento avviene carattere per carattere (es. terminali). Il trasferimento può anche avvenire a blocchi di byte (es. stampanti), ma i blocchi sono significativi solo durante il trasferimento stesso



Connessioni con il file system



hardware





File speciali e driver (1)

- I file speciali delle periferiche sono memorizzati nel direttorio /dev
- La visualizzazione del direttorio /dev è del tipo

brw	1 root	system	11, 65	rela
brw	1 root	system	11, 66	re1b
brw	1 root	system	11, 67	re1c
crw-rw-rw-	1 root	system	9, 5124	rmt0m
crw-rw-rw-	1 root	system	9, 5120	rmt01
crw	1 root	system	44, 6	rre0g



File speciali e driver (2)

- Ogni dispositivo ha associato un file speciale (blocco o carattere) ed è identificato da una coppia di numeri <major, minor>
- I file speciali possono venire creati solo dall'amministratore di sistema (root) tramite la funzione

mknod (pathname, type, major, minor)

- I valori del major e del minor sono contenuti all'interno dell'i-node che rappresenta il file speciale (l'i-node non contiene puntatori a blocchi di dati)
- Tutte le periferiche dello stesso tipo, cioè gestite dallo stesso driver hanno lo stesso major e quindi condividono gli stessi servizi
- L'accesso alle periferiche è attuato tramite le chiamate di accesso ai file (open, close, read, write...) con specificato il descrittore relativo al file speciale
- L'esecuzione del servizio richiesto è parametrizzata tramite il minor



Struttura del driver (1)

- Le principali funzioni di un driver di periferica sono
 - inizializzazione del dispositivo alla partenza del Sistema Operativo e gestione dello stato della periferica (in servizio/fuori servizio)
 - ricezione e/o trasmissione dati dalla periferica
 - gestione degli errori
 - gestione degli interrupt da periferica
- Ogni driver può essere visto come costituito da
 - una routine di inizializzazione che esegue delle operazioni di inizializzazione del driver
 - un insieme di routine che costituiscono i servizi eseguibili e implementati per quel tipo di periferica
 - la routine di risposta all'interrupt attivata dall'interrupt della periferica, il cui indirizzo viene inserito nel corrispondente vettore di interrupt



Struttura del driver (2)

 Ogni driver ha associata una "tabella delle operazioni", realizzata tramite la struct file_operations, che contiene i puntatori alle routine di servizio del driver stesso

```
int (*lseek) ();
int (*read) ();
int (*write) ();
...
int (*ioctl) ();
...
int (*open) ();
void (*release) ();
...}
```

La funzione di inizializzazione di ogni driver di periferica, al termine dell'operazione, restituisce al S.O. (nucleo) un puntatore alla propria tabella delle operazioni




Strutture dati del nucleo per i driver

- Alla partenza del S.O. viene attivata una funzione di inizializzazione per ogni gestore di periferica installato
- La funzione restituisce al nucleo il puntatore alla propria tabella delle operazioni
- L'interfaccia tra sistema operativo e driver è descritta da due tabelle:
 - Block device switch table tabella driver per i dispositivi a blocchi
 - Character device switch table tabella driver per i dispositivi a carattere
- Ogni tipo di dispositivo ha una riga, nella tabella appropriata, che indirizza al driver corrispondente (contiene quindi il puntatore della tabella delle operazioni passato al termine dell'inizializzazione)



Driver di periferica





Chiamate di sistema e driver

- Le chiamate di sistema fanno riferimento a un descrittore di file (o al nome) che consente, attraverso la tabelle dei file aperti, di identificare il corrispondente i-node
- L'i-node identifica il tipo (a carattere o a blocchi) di file speciale e indirizza alla riga corretta della tabella dei driver per dispositivi a blocchi o alla tabella per dispositivi a carattere attraverso un numero contenuto nell'i-node stesso (major number)
- Il servizio richiesto identifica la colonna della tabella delle operazioni associata al driver. Al servizio viene passato come parametro il numero di identificazione univoca del dispositivo (minor number), anch'esso contenuto nell'i-node

Indirizzamento di una routine di servizio di un driver

A livello di processo: invocazione di open (/dev/tty1, ...)

che si traduce in una SVC

A livello di S.O.:

- attivazione di open () nel File System
- ricerca tramite il nome del file dell' inode corrispondente

i-node del file speciale a car. /dev/tty1 major=4, minor=1




Tabella delle operazioni del driver 4

0	1	2	•••	•••	• • •
lseek	read	write	•••	open_	

Funzione open del driver 4

 lancio in esecuzione della routine open con il minor = 1



Principi di funzionamento per driver a carattere

Scrittura e lettura

- nel caso di periferiche gestite a interrupt,
 l'interruzione si verifica nel contesto di un processo diverso da quello che ha invocato il servizio della periferica
- le routine del driver possono memorizzare temporaneamente i dati che devono inviare (o devono ricevere) alla periferica in un buffer del driver allocato appositamente




Esempio di scrittura (1)

- 1. Il processo richiede un servizio di scrittura di N caratteri tramite una write (). Viene attivato il S.O. che attraverso il major, associato al dispositivo stampante, attiva la routine write del driver specificando il minor
- 2. La routine write del driver copia i dati dallo spazio utente nel buffer del driver. I dati copiabili sono pari alla dimensione B del buffer del driver
- 3. La routine write esegue la OUT del primo carattere da buffer a stampante
- 4. La routine write invoca la Sleep_on per sospendere il processo in attesa che la stampante sia pronta a ricevere il prossimo carattere da stampare. Un nuovo processo viene mandato in esecuzione
- 5. La stampante genera un interrupt, segnalando che è pronta a ricevere un nuovo dato
- 6. Viene attivata la routine di risposta all'interrupt associata al driver della stampante. Se nel buffer esistono altri caratteri da stampare, esegue una nuova OUT e termina. La routine di risposta all'interrupt viene attivata tante volte quanti sono i caratteri presenti nel buffer da stampare



Esempio di scrittura (2)

- 7. Quando il buffer è vuoto, la routine di risposta all'interrupt invoca la funzione wake_up che risveglia il processo nella routine write. Se esistono altri caratteri da stampare (N>B), la routine write copia i rimanenti caratteri nel buffer del driver ed esegue la prima OUT e pone il attesa il processo tramite una nuova Sleep_on
- 8. I caratteri vengono trasferiti dal buffer alla stampante tramite l'attivazione della routine di risposta all'interrupt, come visto prima. Quando il buffer è vuoto, la routine di risposta all'interrupt invoca la funzione wake_up che risveglia il processo nella routine write.
- 9. Se i caratteri da stampare sono terminati, la routine write torna al gestore di SVC e si esegue il ritorno al modo U del processo





Driver dei dispositivi a blocchi

- Nei driver dei dispositivi a blocchi, la lettura da disco di un blocco viene invocata dal gestore dei buffer di sistema (buffer cache) in funzione delle richieste del file system
- Il gestore dei buffer di sistema richiede al driver del disco la lettura o scrittura di un certo numero di settori del disco (corrispondenti ad un blocco). Il gestore dei buffer deve quindi fornire al driver del disco:
 - l'indirizzo del settore iniziale su disco
 - il numero di settori da trasferire
 - l'indirizzo del buffer di sistema per l'operazione
- Tali parametri costituiscono l'inizializzazione del DMA per il trasferimento di quel particolare blocco. Il gestore dei buffer accoda le richieste e procede nell'elaborazione
- L'interrupt di fine DMA viene utilizzato dal gestore dei buffer per considerare conclusa un'operazione di trasferimento di un blocco

Tabella driver dispositivi a blocchi

