

Architettura dei calcolatori e sistemi operativi

Architettura MIPS e set istruzioni Capitolo 2 P&H

Instruction Set Architecture – ISA

Linguaggio assemblatore e linguaggio macchina

ISA processore MIPS

- Modello di memoria
- Registri
- Istruzioni macchina e tipi di formati
- Modalità di indirizzamento

Instruction Set Architecture - ISA

E' la descrizione del calcolatore riferita al suo linguaggio macchina, cioè all'insieme delle istruzioni (*instruction set*) che possono essere interpretate direttamente dall'architettura del processore

programma in linguaggio macchina = rappresentazione del programma per essere eseguito su un processore

Ogni architettura di processore ha il suo linguaggio macchina

- Architettura definita dall'insieme delle istruzioni ISA (Instruction Set Architecture)
- Due processori con lo stesso linguaggio macchina hanno la stessa architettura anche se le implementazioni hardware possono essere diverse

Instruction Set Architecture – ISA (cont.)

E' necessario definire

- elementi a disposizione delle istruzioni macchina: modello della memoria e registri
- > insieme delle istruzioni macchina
 - formato e dimensione
- > riferimenti agli operandi
 - in memoria e/o nei registri del processore
 - tipi di indirizzamento
- > tipi di dati e dimensioni
- modalità operative

Linguaggio assemblatore e linguaggio macchina

Il linguaggio assemblatore è il linguaggio simbolico che consente di programmare un calcolatore utilizzando le istruzioni del linguaggio macchina

- ➤ le istruzioni del linguaggio assemblatore sono in corrispondenza (quasi) uno a uno con quelle linguaggio macchina
- ➤ la notazione simbolica consente di rappresentare istruzioni, registri, dati e riferimenti alla memoria

La questione delle *pseudo-istruzioni*

Useremo il linguaggio simbolico mettendo in evidenza le differenze tra linguaggio macchina e linguaggio assemblatore

Linguaggio assemblatore

Per poter essere eseguito un programma scritto in assembler deve essere tradotto in linguaggio macchina in modo da tradurre i codici mnemonici delle istruzioni in codici operativi, sostituire tutti i riferimenti simbolici degli indirizzi con la loro forma binaria e riservare spazio di memoria per le variabili

- ☐ l'operazione di traduzione viene eseguita dall'Assemblatore
- ☐ se nel codice sorgente sono presenti
 - riferimenti simbolici definiti in moduli (file) esterni a quello assemblato
 - riferimenti simbolici che dipendono dalla rilocazione del modulo
 - è necessario anche il LINKER

Linguaggio assembler: traduzione

Programma in linguaggio assembler (MIPS)

add \$2, \$4, \$2 add \$3, \$3,\$2 lw \$15, 4(\$2)

Assemblatore

Programma
in linguaggio

e Linker

0000001110001
0000001101010

macchina


Linguaggio C

Programma in linguaggio ad alto livello (C)

Programma in linguaggio assembler (MIPS)

assembler come linguaggio target della fase di compilazione

Programma in linguaggio macchina



Istruzioni e variabili in linguaggio macchina


istruzioni - costituite da

- codice operativo (opcode) che identifica in modo univoco l'istruzione e definisce l'operazione associata
- > riferimento/i all'operando/i su cui agisce l'istruzione. Il riferimento può essere
 - *implicito* nel codice operativo
 - direttamente il *valore numerico* dell'operando
 - un *registro* del processore
 - in modo diretto o indiretto una locazione di memoria.

variabili - accessibili dal processore


- riferimento rappresentato da un indirizzo di memoria (o di registro)
- valore contenuto nella parola di memoria associata all'indirizzo e rappresentato tramite codifica binaria opportuna

Architettura di riferimento dei calcolatori



Architettura di Von Neumann

Esecuzione di una istruzione in linguaggio macchina



Architettura del processore MIPS

Linguaggio assembler dell'architettura MIPS

Architettura MIPS appartiene alla famiglia delle architetture RISC (Reduced Instruction Set Computer) sviluppate dal 1980 in poi

 Esempi: Sun Sparc, HP PA-RISC, IBM Power PC, DEC Alpha, ARM

Principali obiettivi delle architetture RISC:

- Semplificare la progettazione dell'hardware e del compilatore
- Massimizzare le prestazioni
- Minimizzare i costi

Processore di tipo RISC

CPU RISC (Reduced Instruction Set Computer)

ispirata al principio di eseguire soltanto istruzioni semplici: le operazioni complesse vengono scomposte in una serie di istruzioni più semplici da eseguire in un ciclo base ridotto, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni ottenibili dalle *CPU CISC*

- > CPU caratterizzata da istruzioni molto semplificate
- > CPU relativamente semplice: si riducono i tempi di esecuzione delle singole istruzioni, che sono però meno potenti delle istruzioni CISC
 - massimizzazione della frequenza di completamento dell'esecuzione delle istruzioni
- Dimensione fissa delle istruzioni: più semplice la gestione della fase di prelievo (fetch) e della decodifica delle istruzioni da eseguire
- ➤ Gli operandi dell'*ALU* possono provenire dai registri ma *non* dalla memoria. Per il trasferimento dei dati da memoria ai registri e viceversa si utilizzano delle apposite operazioni di caricamento (*load*) e di memorizzazione (*store*): architetture load/store

Memoria – struttura e indirizzamento

Architettura MIPS

- > parole da 32 bit (4 byte), memoria indirizzabile a byte
- spazio di indirizzamento a byte 4 Gbyte (32 bit di indirizzo)
- > spazio di indirizzamento a parole 1 Gparola (30 bit di indirizzo)
 - vincolo di allineamento: gli indirizzi di parola sono multipli di 4
- Enumerazione dei byte nella parola (indirizzamento per byte)
 - big-endian: l'indirizzo del byte più significativo specifica l'indirizzo di parola (byte numerati da sinistra a destra, ad es CPU Sparc, Motorola, MIPS ..), quindi il byte meno significativo si trova all'indirizzo più alto
 - little-endian: l'indirizzo del byte meno significativo specifica l'indirizzo di parola (byte numerati da destra a sinistra, ad es. Intel), quindi il byte meno significativo si trova all'indirizzo più basso
 - La modalità di enumerazione dei byte nella parola è significativo nel caso di accesso alla parola byte a byte

Memoria: indirizzamento a byte e allineamento

Indirizzo di byte

Parola O

Parola 4

Parola 8

...

Parola 2k-4

| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| MS byte | | | LS byte |
| | | | |
| | | | |
| 2 ^k -4 | 2 ^k -3 | 2 ^k -2 | 2 ^k -1 |

big-endian alla parola viene assegnato lo stesso indirizzo del suo byte più significativo

Indirizzo di byte

Parola O

Parola 4

Parola 8

...

Parola 2k-4

| Individual by to | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 11 | 10 | 9 | 8 | |
| MS byte | | | LS byte | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 ^k -1 | 2 ^k -2 | 2 ^k -3 | 2 ^k -4 | |

little-endian alla parola viene assegnato lo stesso indirizzo del suo byte meno significativo

Registri

Sono elementi di memoria interni alla CPU: a livello ISA interessano tutti e soli i registri referenziabili nelle istruzioni macchina

Architettura MIPS

- ➢ 32 registri da 32 bit, accessibili anche a byte, organizzati in un banco di registri (Register File)
 - referenziabili con nome simbolico (preceduto da \$) nelle istruzioni assembler e associati univocamente a un «numero» tra 0 e 31
 - identificabili (indirizzabili) con 5 bit in linguaggio macchina
 - possono avere la loro specificità in termini di utilizzo, ma sono trattati in modo omogeneo
- > 3 registri da 32 bit non referenziabili in ISA e di uso specifico

Registri referenziabili



| Nome | Numero | Utilizzo |
|-----------|--------|---|
| \$0 | 0 | Costante 0 |
| \$at | 1 | Riservato all'assemblatore |
| \$v0-\$v1 | 2-3 | Valori restituiti da una funzione e risultati calcolo espressioni |
| \$a0-\$a3 | 4-7 | Argomenti |
| \$t0-\$t7 | 8-15 | Variabili temporanee |
| \$s0-\$s7 | 16-23 | Variabili da preservare |
| \$t8-\$t9 | 24-25 | Altre variabili temporanee |
| \$k0-\$k1 | 26-27 | Riservati al kernel del sistema operativo |
| \$gp | 28 | Global Pointer (puntatore area dati globali/statici) |
| \$sp | 29 | Stack Pointer (puntatore allo stack – prima piena) |
| \$fp | 30 | Frame Pointer (puntatore frame funzione) |
| \$ra | 31 | Return Address (utilizzato nelle chiamate a funzione) |

Non referenziabili

| Registri non referenziabili | | |
|-----------------------------|--|--|
| рс | Program Counter | |
| hi | Registro per moltiplicazioni e divisioni | |
| lo | Registro per moltiplicazioni e divisioni | |

Insieme delle istruzioni

Classi di istruzioni tipiche in linguaggio macchina:

- > aritmetico-logiche
- > trasferimento da e in memoria (e tra registri)
- > modifica del flusso di esecuzione:
 - salto condizionato, incondizionato
 - salto a sottoprogramma, ritorno da sottoprogramma
- trasferimento dati da e in periferica (istruzioni di I/O)
- istruzioni speciali (controllo)

Formato delle istruzioni MIPS

Tutte le *istruzioni macchina* MIPS hanno la **stessa** dimensione **(32 bit)** e quindi occupano una sola parola di memoria

I 32 bit hanno un significato diverso a seconda del formato (o tipo) di istruzione

- ➢ il tipo di istruzione è riconosciuto in base al codice operativo dell'istruzione (OPCODE): 6 bit più significativi dell'istruzione MIPS
 - OPCODE definisce non solo «che cosa fa» l'istruzione ma anche come «utilizzare» i bit rimanenti

Le istruzioni MIPS sono di 3 formati (tipi):

Tipo R (register)

Istruzioni aritmetico-logiche

Tipo I (immediate)

Istruzioni di accesso alla memoria o contenenti valori costanti

Tipo J (jump)

Istruzioni di salto (incondizionato)

Modalità di indirizzamento in MIPS

Le modalità di indirizzamento previste in linguaggio macchina MIPS sono:

- > Immediato
- > A registro
- > Con base e spiazzamento
- Relativo al Program Counter
- Pseudo-diretto (rispetto al Program Counter)

La modalità di indirizzamento è associata in modo univoco al formato dell'istruzione (cioè a come vengono interpretati i bit nell'istruzione in linguaggio macchina)

- Tipo R (register): a registro
- Tipo I (immediate): immediato, con base e spiazzamento, relativo al Program Counter
- Tipo J (jump): psuedo-diretto

Una singola istruzione «logica» può usare più di una modalità di indirizzamento, ad es. add e addi (che sono di due formati diversi, R e I rispettivamente e hanno anche due codici operativi diversi)

Modalità di indirizzamento in MIPS (2)

