

Architettura dei calcolatori e sistemi operativi

Set istruzioni e struttura del programma Direttive all'Assemblatore

Capitolo 2 P&H

Sommario

Istruzioni

Formati istruzioni

Struttura del programma e direttive all'assemblatore

Sottoinsieme del linguaggio assembler MIPS

Operandi MIPS

Nome	Esempio	Commenti
32 registri	\$s0-\$s7, \$t0-\$t9, \$zero, \$a0-\$a3, \$v0-\$v1, \$gp, \$fp, \$sp, \$ra, \$at	Accesso veloce ai dati. Nel MIPS gli operandi devono essere contenuti nei registri per potere eseguire delle operazioni. Il registro \$zero contiene sempre il valore 0, e il registro \$at viene riservato all'assemblatore per la gestione di costanti molto lunghe.
2 ³⁰ parole di memoria	Memoria[0], Memoria[4], Memoria[4294967292]	Alla memoria si accede solamente attraverso le istruzioni di trasferimento dati. Il MIPS utilizza l'indirizzamento al byte, perciò due parole consecutive hanno indirizzi in memoria a una distanza di 4. La memoria consente di memorizzare strutture dati, vettori, o il contenuto dei registri.

Linguaggio assembler MIPS

Tipo di istruzioni	Istruzioni	Esempio	Significato	Commenti
Aritmetiche	Somma	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3	Operandi in tre registri
	Sottrazione	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3	Operandi in tre registri
	Somma immediata	addi \$s1,\$s2,20	\$s1 = \$s2 + 20	Utilizzata per sommare delle costanti
Trasferimento dati	Lettura parola	lw \$s1,20(\$s2)	\$s1=Memoria[\$s2+20]	Trasferimento di una parola da memoria a registro
	Memorizzazione parola	sw \$s1,20(\$s2)	Memoria[\$s2+20]=\$s1	Trasferimento di una parola da registro a memoria
	Lettura mezza parola	1h \$s1,20(\$s2)	\$s1=Memoria[\$s2+20]	Trasferimento di una mezza parola da memoria a registro
	Lettura mezza parola, senza segno	1hu \$s1,20(\$s2)	\$s1=Memoria[\$s2+20]	Trasferimento di una mezza parola da memoria a registro
	Memorizzazione mezza parola	sh \$s1,20(\$s2)	Memoria[\$s2+20]=\$s1	Trasferimento di una mezza parola da registro a memoria
	Lettura byte	lb \$s1,20(\$s2)	\$s1=Memoria[\$s2+20]	Trasferimento di un byte da memoria a registro
	Lettura byte senza segno	lbu \$s1,20(\$s2)	\$s1=Memoria[\$s2+20]	Trasferimento di un byte da memoria a registro
	Memorizzazione byte	sb \$s1,20(\$s2)	Memoria[\$s2+20]=\$s1	Trasferimento di un byte da registro a memoria
	Lettura di una parola e blocco	11 \$s1,20(\$s2)	\$s1=Memoria[\$s2+20]	Caricamento di una parola come prima fase di un'operazione atomica
	Memorizzazione condizionata di una parola	sc \$s1,20(\$s2)	Memoria[\$s2+20]=\$s1; \$s1=0 oppure 1	Memorizzazione di una parola come seconda fase di un'operazione atomica
	Caricamento costante nella mezza parola superiore	lui \$s1,20	\$s1 = 20 * 2 ¹⁶	Caricamento di una costante nei 16 bit più significativi
Logiche	And	and \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 & \$s3	Operandi in tre registri; AND bit a bit
	Or	or \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 \$s3	Operandi in tre registri; OR bit a bit
	Nor	nor \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = ~(\$s2 \$s3)	Operandi in tre registri; NOR bit a bit

Tipo di istruzioni	Istruzioni	Esempio	Significato	Commenti
Logiche (segue)	And immediato	andi \$s1,\$s2,20	\$s1 = \$s2 & 20	And bit a bit tra un operando in registro e una costante
	Or immediato	ori \$s1,\$s2,20	\$s1 = \$s2 20	OR bit a bit tra un operando in registro e una costante
	Scorrimento logico a sinistra	sll \$s1,\$s2,10	\$s1 = \$s2 << 10	Spostamento a sinistra del numero di bit specificato dalla costante
_	Scorrimento logico a destra	srl \$s1,\$s2,10	\$s1 = \$s2 >> 10	Spostamento a destra del numero di bit specificato dalla costante
Salti condizionati	Salta se uguale	beq \$s1,\$s2,25	Se (\$s1==\$s2) vai a PC+4+100	Test di uguaglianza; salto relativo al PC
	Salta se non è uguale	bne \$s1,\$s2,25	Se (\$s1!=\$s2) vai a PC+4+100	Test di disuguaglianza; salto relativo al PC
	Poni uguale a 1 se minore	slt \$s1,\$s2,\$s3	Se (\$s2 < \$s3) \$s1 = 1; altrimenti \$s1 = 0	Comparazione di minoranza; utilizzata con bne e beq
	Poni uguale a uno se minore, numeri senza segno	sltu \$s1,\$s2,\$s3	Se (\$s2 < \$s3) \$s1 = 1; altrimenti \$s1 = 0	Comparazione di minoranza su numeri senza segno
	Poni uguale a uno se minore, immediato	slti \$s1,\$s2,20	Se (\$s2 < 20) \$s1 = 1; altrimenti \$s1 = 0	Comparazione di minoranza con una costante
	Poni uguale a uno se minore, immediato e senza segno	sltiu \$s1,\$s2,20	Se (\$s2 < 20) \$s1 = 1; altrimenti \$s1 = 0	Comparazione di minoranza con una costante, con numeri senza segno
Salti incondizionati	Salto incondizionato	j 2500	Vai a 10000	Salto all'indirizzo della costant
	Salto indiretto	jr \$ra	Vai all'indirizzo contenuto in \$ra	Salto all'indirizzo contenuto ne registro, utilizzato per il ritorno da procedura e per i costrutti switch
	Salta e collega	jal 2500	\$ra = PC+4; vai a 10000	Chiamata a procedura

Istruzioni aritmetico-logiche

In MIPS, un'istruzione aritmetico-logica ha tre operandi

- ➤ due *registri sorgente* contenenti i valori da elaborare
- > un *registro destinazione* contenente il risultato

È quindi di tipo R e l'ordine degli operandi è fisso

☐ In assemblatore il formato istruzione è

OPCODE DEST, SORG1, SORG2

dove **DEST**, **SORG1**, **SORG2** sono registri referenziabili del MIPS

Istruzioni aritmetico-logiche (2)

Istruzioni di somma e sottrazione

```
add rd, rs, rt \# rd \leftarrow rs + rt sub rd, rs, rt \# rd \leftarrow rs - rt
```

addu e subu lavorano in modo analogo su operandi senza segno (indirizzi) e non generano segnalazione di traboccamento (overlfow)

```
Istruzioni logiche and, or e nor lavorano in modo analogo
  or rd, rs, rt # rd ← rs or rt (OR bit a bit)
```

Istruzioni di scorrimento logico

```
sll rd, rs, 10 # rd \leftarrow rs << 10 srl rd, rs, 10 # rd \leftarrow rs >> 10
```

Varianti con operando immediato (costante)

```
addi rd, rs, imm # rd \leftarrow rs + imm addiu rd, rs, imm # rd \leftarrow rs + imm (no overflow)
```

Qualche esempio

Codice C: R = A + B

Codice MIPS: add \$s0, \$s1, \$s2

nella traduzione da C a linguaggio assemblatore le variabili sono state associate ai registri dal compilatore

Il fatto che ogni istruzione aritmetica abbia tre operandi sempre nella stessa posizione consente di semplificare lo HW, ma complica alcune cose...

Codice C:
$$A = B + C + D$$

$$E = F - A$$

A	\$s0	
В	\$s1	
С	\$s2	
D	\$s3	
Е	\$s4	
F	\$s5	

Qualche esempio (2)

Espressioni con un numero di operandi maggiore di tre possono essere effettuate scomponendole in operazioni più semplici

Per esempio

Codice C:
$$A = B + C + D + E$$

Istruzioni di trasferimento dati: Load / Store

MIPS fornisce due operazioni base per il trasferimento dei dati:

- Iw (load word) per trasferire una parola di memoria in un registro
- > sw (store word) per trasferire il contenuto di un registro in una parola di memoria

lw e sw hanno due operandi

- il registro destinazione (lw) o sorgente (sw) del trasferimento dei dati
- la parola di memoria coinvolta nel trasferimento (identificata dal suo indirizzo)

Istruzioni di trasferimento dati: Load / Store (2)

In linguaggio macchina MIPS l'indirizzo della parola di memoria coinvolta nel trasferimento viene sempre specificato secondo la modalità

offset(registro_base) dove

- offset è intendersi come spiazzamento su 16 bit e
- l'indirizzo della parola di memoria è dato dalla somma tra il valore immediato offset e il contenuto del registro base

In linguaggio macchina le istruzioni lw / sw hanno quindi tre argomenti

- registro coinvolto nel trasferimento
- **offset** valore immediato (su 16 bit) che rappresenta lo spiazzamento rispetto al registro base, e può valere anche 0
- registro base

Istruzioni di trasferimento dati: Load / Store (3)

In *linguaggio assemblatore* MIPS l'indirizzo della parola di memoria coinvolta nel trasferimento può essere espresso in modo più *flessibile* come somma di

identificatore + *espressione* + *registro*

dove ciascuna parte può essere omessa e

- l'identificatore è costituito da un simbolo rilocabile che si riferisce all'area dati che contiene le variabili globali del programma; se è l'identificatore simbolico di una variabile scalare globale, la parte di indirizzo che deriva dell'identificatore è calcolata come (\$gp) + offset della variabile in area dati globale; il valore dell'offset è calcolato dal collegatore (linker)
- l'espressione può essere anche una costante con segno (offset)
- il registro è il registro base

```
lw $t0, ($a0)  # $t0 \leftarrow M[$a0 + 0]
lw $t0, 20($a0)  # $t0 \leftarrow M[$a0 + 20]
lw $t0, var1  # $t0 \leftarrow M[$gp + offset di var1 area dati globale]
```

Qualche esempio

```
lw $s1, 100($s2) # $s1 \leftarrow M[$s2 + 100]
sw $s1, 100($s2) # M[$s2 + 100] \leftarrow $s1
```

Codice C:
$$A[12] = h + A[8];$$

- variabile h associata al registro \$s2
- indirizzo del primo elemento dell'array **A** (base address) contenuto nel registro \$s3

Codice MIPS:

```
lw $t0, 32($s3) # $t0 \leftarrow M[$s3 + 32] add $t0, $s2, $t0 # $t0 \leftarrow $s2 + $t0 sw $t0, 48($s3) # M[$s3 + 48] \leftarrow $t0
```

Ancora sugli array (vettori)

Sia A un array di 100 interi su 32 bit Istruzione C: g = h + A[i]

- ▶ le variabili g, h, i siano associate rispettivamente ai registri \$s1, \$s2, ed \$s4
- l'indirizzo del primo elemento dell'array (base address) sia contenuto nel registro \$s3
- l'elemento i-esimo di un array si troverà nella locazione base_address + 4 × i
 - il fattore 4 dipende dall'indirizzamento al byte della memoria nel MIPS

Ancora sugli array (cont.)

L'elemento *i-esimo* dell'array si trova nella locazione di memoria di indirizzo $(\$s3 + 4 \times i)$

• indirizzo di A[i] nel registro temporaneo \$t1

```
add $t1, $s4, $s4 # St1 \leftarrow 2 \times i
add $t1, $t1, $t1 # $t1 \leftarrow 4 \times i
add $t1, $t1, $s3 # $t1 \leftarrow add. of A[i]
# that is ($s3 + 4 \times i)
```

Oppure

```
sll $t1, $s4, 2 # $t1 \leftarrow 4 \times i add $t1, $t1, $s3
```

• A[i] nel registro temporaneo \$t0

```
lw $t0, 0($t1) # $t0 \leftarrow A[i]
```

• somma di h e A[i] e risultato in g

```
add $s1, $s2, $t0 # g = h + A[i]
```

Costrutti di controllo e istruzioni di salto

Istruzioni di salto condizionato / incondizionato

- alterano l'ordine di esecuzione delle istruzioni la prossima istruzione da eseguire non è necessariamente l'istruzione successiva all'istruzione corrente, ma quella individuata dalla destinazione del salto
- permettono di realizzare i costrutti di controllo condizionali e ciclici

Istruzioni di salto

In linguaggio assembler si specifica l'indirizzo dell'istruzione destinazione di salto tramite un *nome simbolico* che è costituito da un'*etichetta* (*label*) associata appunto all'istruzione destinazione

In linguaggio macchina MIPS

- le istruzioni di salto condizionato sono di tipo /: la modalità di indirizzamento è quella relativa al PC (new_PC = PC + offset) con spiazzamento (offeset) di 16 bit
- le istruzioni di salto incondizionato sono di tipo J: la modalità di indirizzamento è quella pseudo-diretta

Quindi partendo da *etichetta* l'operazione di traduzione in linguaggio macchina dell'indirizzo destinazione sarà diversa nei due casi

Istruzioni di salto condizionato

Istruzioni di *salto condizionato (conditional branch)*: il salto viene eseguito solo se una certa condizione risulta soddisfatta

```
beq (branch on equal)
bne (branch on not equal)
```

```
beq r1, r2, label_1  # go to label_1 if (r1 == r2)
bne r1, r2, label_1  # go to label_1 if (r1 != r2)
```

È possibile utilizzarle insieme ad altre istruzioni per realizzare salti condizionati su esito di maggioranza o minoranza (vedi più avanti)

Istruzioni di salto incondizionato

Istruzioni di *salto incondizionato (unconditional jump):* il salto viene sempre eseguito

```
j (jump)
jr (jump register - ritorno da sottoprogramma)
jal (jump and link - chiamata di sottoprogramma)

j L1  # go to L1
jr $ra  # go to address contained in $ra
```

go to L1. Save add. of next

jal L1

Esempio if ... then ... else

Si suppone che le variabili f, g, h, i e j siano associate rispettivamente ai registri \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4

Codice MIPS:

```
bne $s3, $s4, Else # go to ELSE if i≠j
add $s0, $s1, $s2 # f=g+h (skipped if i ≠ j)
j END_IF # go to END_IF

ELSE: sub $s0, $s1, $s2 # f=g-h (skipped if i = j)
END_IF: ...
```

Condizioni di salto

registro \$zero

spesso la verifica di uguaglianza richiede il confronto con il valore o per rendere più veloce il confronto, in MIPS il registro \$zero contiene il valore o e non può mai essere utilizzato per contenere altri valori

Il processore tiene traccia di alcune informazioni sui risultati di operazioni per usarle nelle condizioni di successive istruzioni di salto condizionato

- queste informazioni sono memorizzate in bit o flag denominati codici di condizione
- il registro di stato o registro dei codici di condizione contiene i flag dei codici di condizione

I codici di condizione più usati sono:

Ancora sulle istruzioni di salto condizionato

Spesso è utile condizionare l'esecuzione di una istruzione al fatto che una variabile sia minore di una altra

assegna il valore 1 a \$s1 se \$s2 < \$s3; altrimenti assegna il valore 0

Con slt, beq e bne si possono realizzare i test sui valori di due variabili (=, !=, <, <=, >,>=)

Esempio

```
if (i < j) k = i + j;
else k = i - j;</pre>
```

```
#$s0 ed $s1 contengono i e j
#$s2 contiene k

slt $t0, $s0, $s1
  beq $t0, $zero, ELSE
  add $s2, $s0, $s1
  j EXIT

ELSE: sub $s2, $s0, $s1
  EXIT:
```



Pseudo-istruzioni

Per semplificare la programmazione, MIPS fornisce un insieme di *pseudo-istruzioni*

- le pseudoistruzioni sono un modo compatto e intuitivo di specificare un insieme di istruzioni
- la traduzione della pseudo-istruzione nelle istruzioni equivalenti è attuata automaticamente dall'assemblatore

ARITMETICA

add	\$s1, \$s1, \$s3	s1 := s2 + s3	addizione
addu	\$s1, \$s1, \$s3	s1 := s2 + s3	addizione naturale
addi	\$s1, \$s2, cost	s1 := s2 + cost	addizione di costante
addiu	\$s1, \$s2, cost	s1 := s2 + cost	addizione naturale di costante
sub	\$s1, \$s2, \$s3	s1 := s2 - s3	sottrazione
subu	\$s1, \$s2, \$s3	s1 := s2 - s3	sottrazione naturale

ARITMETICA – pseudoistruzioni

subi	\$s1, \$s2, cost	s1 := s2 - cost	sottrazione di costante
subiu	\$s1, \$s2, cost	s1 := s2 - cost	sottrazione naturale di costante
neg	\$s1, \$s2	s1 := -s2	negazione aritmetica

CONFRONTO

slt	\$s1, \$s2, \$s3	if $s2 < s3$ then $s1 := 1$ else $s1 := 0$	poni a 1 se minore stretto
sltu	\$s1, \$s2, \$s3	if $s2 < s3$ then $s1 := 1$ else $s1 := 0$	poni a 1 se minore str. nat.
slti	\$s1, \$s2, cost	if $s2 < cost$ then $s1 := 1$ else $s1 := 0$	poni a 1 se minore str. cost.
sltiu	\$s1, \$s2, cost	if $s2 < cost$ then $s1 := 1$ else $s1 := 0$	poni a 1 se min. str. cost. nat.

LOGICA

or	\$s1, \$s2, \$s3	s1 := s2 or s3	somma logica bit a bit
and	\$s1, \$s2, \$s3	s1:= s2 and s3	prodotto logico bit a bit
ori	\$s1, \$s2, cost	s1:= s2 or cost	somma logica bit a bit costante
andi	\$s1, \$s2, cost	s1:= s2 or cost	prodotto logico bit a bit costante
nor	\$s1, \$s2, \$s3	s1:= s2 nor s3	somma logica negata bit a bit
sll	U	s1:= s2 << cost	scorrimento a sinistra (left) del n°
SII	\$s1, \$s2, cost	S1.= S2 << COSt	di bit specificato da cost
srl \$s	\$s1, \$s2, cost	s1:= s2 >> cost	scorrimento a destra (right) del n°
	\$\$1, \$\$2, COSt		di bit specificato da cost

LOGICA – pseudoistruzioni

not	\$s1, \$s2	s1 = not s2	(p) negazione logica
-----	------------	--------------------	----------------------

SALTO INCONDIZIONATO E CON COLLEGAMENTO

j	indir	PC := cost (28 bit)	salto incondizionato assoluto
jr	\$r	PC := r (32 bit)	salto indiretto da registro
jal	indir	PC := cost (28 bit) e collega \$ra	salto assoluto e collegamento

SALTO CONDIZIONATO

beq	\$s1, \$s2, spi	if s2 = s1 salta rel. a PC	salto cond. di uguaglianza
bne	\$s1, \$s2, spi	if s2 ≠ s1 salta rel. a PC	salto cond. di disuguaglianza

SALTO CONDIZIONATO - pseudoistruzioni

blt	\$s1, \$s2, spi	if s2 < s1 salta rel. a PC	salta se minore stretto
bgt	\$s1, \$s2, spi	if s2 > s1 salta rel. a PC	salta se maggiore stretto
ble	\$s1, \$s2, spi	if s2 ≤ s1 salta rel. a PC	salta se minore o uguale
bge	\$s1, \$s2, spi	if s2≥s1 salta rel. a PC	salta se maggiore o uguale

TRASFERIMENTO MEMORIA

lw	\$s1, spi (\$s2)	s1 := mem (s2 + spi)	carica parola (a 32 bit)
SW	\$s1, spi (\$s2)	mem (s2 + spi) := s1	memorizza parola (a 32 bit)
Ih, Ihu	\$s1, spi (\$s2)	s1:= mem (s2 + spi)	carica mezza parola (a 16 bit)
sh	\$s1, spi (\$s2)	mem (s2 + spi) := s1	memor. mezza parola (a 32 bit)
lb, lbu	\$s1, spi (\$s2)	s1:= mem (s2 + spi)	carica byte (a 8 bit)
sb	\$s1, spi (\$s2)	mem (s2 + spi) := s1	memorizza byte (a 8 bit)

TRASFERIMENTO in registro di COSTANTE

	lι	ıi	\$s1, cost	s1 (16 bit più signif.) := cost	carica cost (in 16 bit più signifi)
--	----	----	------------	---------------------------------	-------------------------------------

TRASFERIMENTI tra REGISTRI e di COSTANTI/INDIRIZZI – pseudo istruzioni

move	\$d, \$s	d := s	copia registro
la	\$d, indir	d := indir (32 bit)	carica indirizzo a 32 bit
li	\$d, cost	d := cost (32 bit)	carica costante a 32 bit

REGISTRI

REGISTRI REFERENZIABILI

0	0	costante 0
1	at	uso riservato all'assembler-linker
2-3	v0 - v1	valore restituito da funzione
4-7	a0-a3	argomenti in ingresso a funzione
8-15	t0-t7	registri per valori temporanei
16-23	s0-s7	registri
24-25	t8-t9	registri per valori temporanei (in aggiunta a t0-t7), come i precedenti t
26-27	k0-k1	registri riservati per il nucleo del SO
28	gp	global pointer (puntatore all'area dati globale)
29	sp	stack pointer (puntatore alla pila)
30	fp	frame pointer (puntatore area di attivazione)
31	ra	registro return address

REGISTRI NON REFERENZIABILI

 рс	Program Counter
hi	Registro per risultato moltiplicazioni e divisioni
lo	Registro per risultato moltiplicazioni e divisioni

FORMATI ISTRUZIONE

Formato istruzioni di tipo R - aritmetiche

Formato usato per istruzioni aritmetico-logiche

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit

Ai vari campi sono stati assegnati dei nomi mnemonici:

- op: (opcode) identifica il tipo di istruzione (0)
- rs: registro contenente il primo operando sorgente
- rt: registro contenente il secondo operando sorgente
- rd: registro destinazione contenente il risultato
- shamt: shift amount (scorrimento)
- funct: indica la variante specifica dell'operazione


Istruzioni di tipo R: esempi

add \$s1, \$s2, \$s3

Nome campo	ор	rs	rť	rd	shamt	funct
Dimensione	6-bit	5-bit	5-bit	5-bit	5-bit	6-bit
add \$s1, \$s2, \$s3	000000	10010	10011	10001	00000	100000

Nome campo	ор	rs	rt	rd	shamt	funct
Dimensione	6-bit	5-bit	5-bit	5-bit	5-bit	6-bit
sub \$s1, \$s2, \$s3	000000	10010	10011	10001	00000	100010

Formato istruzioni di tipo I – lw/sw



Nel caso di istruzioni load/store, i campi hanno il seguente significato:

- op (opcode) identifica il tipo di istruzione; (35 o 43)
- rs indica il registro base;
- rt indica il registro destinazione dell'istruzione load o il registro sorgente dell'istruzione store;
- indirizzo riporta lo spiazzamento (offset)

Con questo formato, un'istruzione **lw (sw)** può indirizzare parole nell'intervallo **-2**¹⁵ **+2**¹⁵-1 rispetto all'indirizzo base

Istruzioni di tipo I: esempi lw e sw

lw \$t0, 32(\$s3)

Nome campo	ор	rs	rt		indi	rizzo	
Dimensione	6-bit	5-bit	5-bit		16	-bit	
lw \$t0, 32 (\$s3)	100011	10011	01000	0000	0000	0010	0000

Nome campo	ор	rs	rt	indirizzo
Dimensione	6-bit	5-bit	5-bit	16-bit
sw \$t0, 32 (\$s3)	101011	10011	01000	0000 0000 0010 0000

Formato istruzioni di tipo I – con immediato

ор	rs	rt	indirizzo
6 bit	5 bit	5 bit	16 bit

Nel caso di istruzioni con immediati, i campi hanno il seguente significato:

- op (opcode) identifica il tipo di istruzione;
- rs indica il registro sorgente;
- rt indica il registro destinazione;
- indirizzo contiene il valore dell'operando immediato

Con questo formato, un'istruzione con immediato può contenere costanti nell'intervallo **-2**¹⁵ **+2**¹⁵-1

Istruzioni di tipo I: esempi con operando immediato

addi \$s1, \$s1, 4

Nome campo	ор	rs	rt	indirizzo
Dimensione	6-bit	5-bit	5-bit	16-bit
addi \$s1, \$s1, 4	001000	10001	10001	0000 0000 0000 0100

Nome campo	ор	rs	rt	indirizzo			
Dimensione	6-bit	5-bit	5-b t	16-bit			
slti \$t0, \$s2, 8	001010	10010	01000	0000	0000	0000	1000

\$t0 =1 if \$s2 < 8

slti \$t0, \$s2, 8

Formato istruzioni di tipo I - branch

ор	rs	rt	indirizzo
6 bit	5 bit	5 bit	16 bit

Nel caso di salti condizionati, i campi hanno il seguente significato:

- op (opcode) identifica il tipo di istruzione (4 = beq)
- rs indica il primo registro;
- rt indica il secondo registro;
- indirizzo riporta lo spiazzamento (offset)

Per l'offset si hanno a disposizione solo 16-bit del campo indirizzo \Rightarrow rappresentano un indirizzo di parola relativo al PC (PC-relative word address)

Istruzioni di salto condizionato (tipo I)

I 16-bit del campo indirizzo esprimono **l'offset** rispetto al PC rappresentato in complemento a due per permettere salti in avanti e all'indietro

L'offset varia tra -215 e +215-1


Esempio: bne \$s0, \$s1, L1

L'assemblatore sostituisce l'etichetta L1 con l'offset *di parola* relativo a PC: (L1- PC)/4

- PC contiene già l'indirizzo dell'istruzione successiva al salto
- La divisione per 4 serve per calcolare l'offset di parola

Il valore del campo indirizzo può essere negativo (salti all'indietro)

Istruzioni di tipo I: esempio



Formato istruzioni di tipo J

È il formato usato per le istruzioni di salto incondizionato (jump), per esempio j L1

ор	indirizzo
6 bit	26 bit

In questo caso, i campi hanno il seguente significato:

- op (opcode) indica il tipo di operazione (2)
- indirizzo (composto da 26-bit) riporta una parte (26 bit su 32)
 dell'indirizzo assoluto di destinazione del salto

I 26-bit del campo indirizzo rappresentano un indirizzo di parola (word address)

Istruzioni di salto incondizionato (tipo J)

L'assemblatore sostituisce l'etichetta L1 con i 28 bit meno significativi traslati a destra di 2 (divisione per 4 per calcolare l'indirizzo di parola) per ottenere 26-bit

- in pratica elimina i due 0 finali
- si amplia lo spazio di salto:
 - si salta tra 0 e 2²⁸ byte (2 ²⁶ word)

I 26-bit di indirizzo nelle jump rappresentano un indirizzo di parola (word address) ⇒ corrispondono ad un indirizzo di byte (byte address) composto da 28 bit.

Poiché il registro PC è composto da 32 bit ⇒ l'istruzione jump rimpiazza solo i 28 bit meno significativi del PC, lasciando inalterati i rimanenti 4 bit più significativi.

PC[31:28] L1/4 (26 bit) 00

Istruzioni di tipo J: esempio

Nome campo	ор			indirizzo		
Dimensione	6-bit			26-bit		
j 32	000010	00 0000	0000	0000 0000	0000	1000
		1				,

8


Gestione costanti su 32 bit

Le istruzioni di **tipo I** consentono di rappresentare costanti esprimibili in 16 bit (valore massimo 65535 unsigned)

Se si hanno costanti da 32, l'assemblatore (o il compilatore) deve fare due passi per caricarla, suddividendo il valore della costante in due parti da 16 bit che vengono trattate separatamente come due *immediati* in due istruzioni successive:

- si utilizza l'istruzione lui (load upper immediate) per caricare il primo immediato (che rappresenta i 16 bit più significativi della costante) nei 16 bit più significativi di un registro; i rimanenti 16 bit meno significativi del registro sono posti a 0
- una successiva istruzione (ad esempio ori o anche addi) specifica tramite il secondo immediato i 16 bit meno significativi della costante

Istruzioni di tipo I: istruzione lui



Esempio

Per caricare in \$t0 il valore

0000 0000 1111 1111 0000 1001 0000 0000

lui \$t0, 255
ori \$t0, \$t0, 2034

 $255 ext{ (dec)} = 0000 ext{ 0000 } 1111 ext{ 1111}$

2034 (dec) = 0000 1001 0000 0000

La versione in linguaggio macchina di lui \$t0, 255 # \$t0 è il registro 8:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	001111	00000	01000	0000 0000 1111 1111

Il contenuto del registro \$t0 dopo avere eseguito lui \$t0, 255:

0000 0000 1111 1111	0000 0000 0000 0000

Pseudoistruzione li

Consideriamo la costante a 32 bit: 118345₁₀ (0x1CE49)

0000 0000 0000 0001 1100 1110 0100 1001

```
16 bit più significativi 16 bit meno significativi corrispondenti al valore 1_{10} corrispondenti al valore 52809_{10}
```

La pseudoistruzione *load immediate* consente di caricarla nel registro

li \$t1, 118345 # \$t1 ← 118345

Pseudoistruzione li: esempio

L'assemblatore sostituisce la pseudoistruzione *li* con le seguenti istruzioni:

Pseudoistruzione la

Per caricare in un registro il valore dell'indirizzo di una variabile

è disponibile la pseudoistruzione load address che lavora in modo simile alla li vista prima

la \$t1, ADDR
$$\#$$
 \$t1 \leftarrow ADDR

L'indirizzo su 32 può essere visto come la giustapposizione di due parti da 16 bit ciascuna

L'assemblatore e il collegatore espandono in modo opportuno (e più complicato ... rispetto a *li*) la pseudo-istruzione sopra in un modo simile al seguente

ori esegue senza estensione di segno così come addiu



Struttura del programma e direttive all'assemblatore

Come definiamo la struttura del programma

- Seguiamo uno schema di compilazione, ispirato a GCC, per tradurre da linguaggio sorgente C a linguaggio macchina MIPS
- Presuppone di conoscere MIPS: banco di registri, classi d'istruzioni, modi d'indirizzamento e organizzazione del sottoprogramma (chiamata rientro e passaggio parametri)
- Consiste in vari insiemi di convenzioni e regole per
 - segmentare il programma
 - dichiarare le variabili
 - usare (leggere e scrivere) le variabili
 - rendere le strutture di controllo
- > Non attua necessariamente la traduzione più efficiente
- Sono possibili varie ottimizzazioni "ad hoc" del codice

Come definiamo la struttura del programma

- dobbiamo definire un modello di architettura "run-time" per memoria e processore
- > le convenzioni del modello run-time comprendono
 - collocazione e ingombro delle diverse classi di variabile
 - destinazione di uso dei registri
- ➢ il modello di architettura run-time consente interoperabilità tra
 porzioni di codice di provenienza differente, come per esempio
 codice utente e librerie standard precompilate
- > esempio tipico in linguaggio C è la libreria standard di IO

Struttura del programma e modello di memoria

- un programma in esecuzione (processo per il SO) ha tre segmenti essenziali
 - codice main e funzioni utente
 - dati variabili globali e dinamiche
 - pila aree di attivazione con indirizzi, parametri,
 - registri salvati e variabili locali
- codice e dati sono segmenti dichiarati nel programma
- ☐ il segmento di pila viene creato al lancio del processo

Si possono avere anche

- due o più segmenti codice o dati
- segmenti di dati condivisi
- segmenti di libreria dinamica
- e altre peculiarità ...

questo modello di memoria è valido in generale



Dichiarare i segmenti

gli indirizzi di impianto dei segmenti sono virtuali (non fisici)

```
// var. glob.
...
// funzioni
...
// tar globali e dati
// var globali e dinamiche
main (...) {
    // corpo
    ...
    // indir. iniziale codice
    // cindir. iniziale codice 0x 0040 0000
    ...
}

main: ... // codice programma
```

non occorre dichiarare esplicitamente il segmento di pila implicitamente esso inizia all'indirizzo 0x 7FFF FFFF e cresce verso gli indirizzi minori (ossia verso 0)

Direttive dell'assemblatore

Sono direttive inserite nel *file sorgente* che vengono interpretate dall'assemblatore per generare il *file oggetto* e danno indicazioni su:

- variabili e strutture dati da allocare (eventualmente inizializzati) nel segmento dati del modulo (file) di programma (data segment – parte globale/statica) da assemblare
- istruzioni da allocare nel segmento codice (text segment) del modulo da assemblare
- indicazione di simboli globali definiti nel modulo, cioè referenziabili anche da altri moduli
- **>**

Convenzioni per le variabili

- ☐ in generale le variabili del programma sono collocate
 - globali in memoria a indirizzo fissato (assoluto)
 - locali, e parametri, nei registri del processore o nell'area di attivazione in pila (da precisare in seguito)
 - dinamiche in memoria (qui non sono considerate)
- ☐ le istruzioni aritmetico-logiche operano su registri
- ☐ dunque per operare sulla variabile (glob loc din)
 - 1. prima caricala in un registro libero (*load*)
 - 2. poi elaborala nel registro (confronto e aritmetica-logica)
 - 3. infine riscrivila in memoria (store)

Se variabile <u>locale</u> allocata in <u>registro</u> \Rightarrow salta (1) e (3)

Come dichiarare le diverse classi di variabili

- ☐ in C la variabile è un oggetto formale e ha
 - nome per identificarla e farne uso
 - tipo per stabilirne gli usi ammissibili
- ☐ in MIPS la variabile è un elemento di memoria (byte parola o regione di mem) e ha una "collocazione" con
 - nome per identificarla
 - modo per indirizzarla
- ☐ in MIPS la variabile viene manipolata tramite indirizzo simbolico o nome di registro

occorre però distinguere tra diverse classi di variabile (var globale – parametro – var locale)

Variabile globale nominale

- ➤ la variabile globale è collocata in memoria a indirizzo fisso stabilito dall'assemblatore e dal linker
- per comodità l'indirizzo simbolico della variabile globale coincide con il nome della variabile
- gli ordini di dichiarazione e disposizione in memoria delle variabili globali coincidono

Variabili globali e partizione della memoria

le variabili globali sono allocate a partire dall'indirizzo:

0x 1000 0000

per puntare al segmento dati statici si può usare il registro global pointer: **\$gp**


il registro **\$gp** è inizializzato all'indirizzo:

0x 1000 8000

con un *offset* di 16 bit rispetto al **\$gp** si indirizzano 64kbyte gp + 32kbyte e gp - 32kbyte

Area riservata al Sistema
Operativo

7fff fffchex



Stack segment

Data segment

Text segment

Esempio di dichiarazione di variabili globali

intero ordinario e corto a 32 e 16 bit rispettivamente

```
char c = `@`
int a = 1
short int B
int vet [10]
int * punt1
char * punt2
```

```
.data
C: .byte 64 // @ valore iniziale
A: .word 1 // 1 valore iniziale
B: .half // non inizializzato
VET: .space 40 // 10 elem × 4 byte)
PUNT1: .word 0 // iniz. a NULL
PUNT2: .word // non inizializzato
il valore iniziale è facoltativo
il puntatore è sempre una parola a 32 bit,
indipendentemente dal tipo di oggetto puntato
```

Direttive - 1

.data <addr>

Gli elementi successivi sono memorizzati nel segmento dati a partire dall'indirizzo addr

.asciiz ''str''

Memorizza la stringa str terminandola con il carattere Null

.ascii ''str''

ha lo stesso effetto, ma non aggiunge alla fine il carattere Null

.byte b1,...,bn

Memorizza gli **n** valori **b1**, .., **bn** in byte consecutivi di memoria

.word w1, ...,wn

Memorizza gli n valori su 32-bit w1, ..., wn in parole consecutive di memoria

.half h1, ...,hn

Memorizza gli **n** valori su 16-bit **h1**, ..., **hn** in halfword (mezze parole) consecutive di memoria

.space n

Alloca uno spazio pari ad n byte nel segmento dati

Direttive - 2

.text <addr>

Memorizza gli elementi successivi nel segmento testo dell'utente a partire dall'indirizzo

.globl sym

Dichiara sym come etichetta globale (ad essa è possibile fare riferimento da altri file)

.align n

Allinea il dato successivo a blocchi di **2**ⁿ byte: ad esempio

- .align 2 = .word allinea alla parola (indirizzo multiplo di 4) il valore successivo
- .align 1 = .half allinea alla mezza parola il valore successivo
- .align 0 elimina l'allineamento automatico delle direttive .half, .word,
- .float, e .double fino a quando compare la successiva direttiva .data

.eqv

Sostituisce il secondo operando al primo. Il primo operando è un simbolo, mentre il secondo è un'espressione (direttiva #define del C)

Tutte le direttive che memorizzano valori o allocano spazio di memoria sono precedute da un'etichetta simbolica che rappresenta l'indirizzo iniziale

Direttive: esempio

```
# Somma valori in un array
      .data
array: .word 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 # dichiarazione array
      .text
      .globl main
main:
      li $s0,10
                     # $s0 ← numero elementi
      la $s1,array # $s1 ← registro base per array
      li $s2,0
                      # azzero $s2 contatore cicli
      li $t2,0  # azzero $t2 accumulatore
loop: lw $t1,0($s1) # accesso all'array
      add $t2,$t1,$t2 # calcolo risultato nell'acc. $t2
      addi $s1,$s1,4
                        # $s1 ← ind. del prossimo
                        # elemento dell'array
      addi $s2,$s2,1 # incremento $s2 contatore cicli
      bne $s2,$s0,loop # test terminazione
```

Parametri in ingresso a una funzione e valore restituito

i primi quattro parametri vanno passati nei registri a0 (primo nella testata), a1, a2 e a3 (quarto)

- se sono di tipo scalare o puntatore (a 32 bit)
- il nome di vettore è considerato puntatore (al primo elem.)
- per passare una struct si veda la ABI del compilatore*

gli eventuali parametri rimanenti vanno impilati a cura del chiamante, sempre come valori a 32 bit

è raro che una funzione abbia più di quattro parametri

il valore in uscita (a 32 bit) va restituito nel registro v0

- se è di tipo scalare o puntatore
- il nome di vettore è considerato puntatore (al primo elem.)
- per restituire una struct si veda la ABI del compilatore*
 se il valore in uscita è di tipo double, si usa anche v1

^{*} la ABI di gcc impone di passare l'indirizzo dell'inizio della struct



Variabile locale nominale

la variabile locale può essere gestita in vari modi, secondo il tipo di variabile e il grado di ottimizzazione del codice, e anche in dipendenza di come la variabile viene utilizzata

variabile di tipo scalare o puntatore – due modi

- in un registro del blocco s0 s7, se per altro motivo non deve avere un indirizzo di memoria – vedi precisazioni sotto
- altrimenti nell'area di attivazione della funzione

variabile di tipo scalare, ma che viene anche acceduta tramite un puntatore – un solo modo

nell'area di attivazione della funzione, perché deve avere un indirizzo

variabile di tipo *array* (o *struct*) – un solo modo

sempre nell'area di attivazione della funzione

Convenzioni

Come usare le diverse classi di variabili scalari Come rendere le strutture di controllo Come usare una variabile strutturata

Vedi Come tradurre da C a MIPS

Attenzione alle convenzioni ACSO: per esempio

- Array (vettori)
 - indirizzo base (= nome array) caricato in un registro
 - indirizzo effettivo di un generico elemento calcolato tramite il registro
- Variabili locali
 - vedi prima

Vettore – scansione sequenziale con indice

```
V: .space 20 // 20 byte per v
A: .word // mem per a
    // assegna a = 2 già visto
FOR: li $t0, 5 // inizializza $t0
    lw $t1, A // carica a
    bgt $t1, $t0, END // se .. va' a END
    li $t0, 6 // inizializza $t0
    \textbf{la} \quad \$\texttt{t1, V} \qquad // \text{ ind. iniz. di v}
    lw $t2, A // carica a
    sll $t2, $t2, 2 // allinea indice
    addu $t1, $t1, $t2 // indir. di v[a]
    lw $t3, 0($t1) // carica v[a]
    add $t3, $t3, $t0 // v[a] + 6
    sw $t3, 0($t1) // memorizza v[a]
    // aggiorna a++ già visto
        FOR // torna a FOR
END: ...
              // sequito ciclo
ottimizzazioni possibili trattando costanti e aritmetica
```

Approfondimento – System Call

System Call

Sono disponibili delle **chiamate di sistema (system call)** predefinite che implementano particolari servizi (per esempio: stampa a video)

Ogni system call ha:

- un codice
- degli argomenti (opzionali)
- dei valori di ritorno (opzionali)

System Call: qualche esempio

- print_int: stampa sulla console il numero intero che le viene passato
 come argomento;
- print_string: stampa sulla console la stringa che le è stata passata come argomento terminandola con il carattere Null;
- read_int: legge una linea in ingresso fino al carattere a capo incluso (i caratteri che seguono il numero sono ignorati);
- read_string: legge una stringa di caratteri di lunghezza \$a1 da una linea in ingresso scrivendoli in un buffer (\$a0) e terminando la stringa con il carattere Null (se ci sono meno caratteri sulla linea corrente, li legge fino al carattere a capo incluso e termina la stringa con il carattere Null);

sbrk restituisce il puntatore (indirizzo) ad un blocco di memoria; **exit** interrompe l'esecuzione di un programma;

E anche altre ...

System Call

Nome	Codice	Argomenti	Risultato
print_int	1	\$aO	
print_float	2	\$f12	
print_double	3	\$f12	
print_string	4	\$aO	
read_int	5		\$v0
read_float	6		\$f0
read_double	7		\$f0
read_string	8	\$a0,\$a1	
sbrk	9	\$aO	\$v0
exit	10		

System Call

Per richiedere un servizio a una chiamata di sistema (syscall) occorre:

- caricare il **codice** della **syscall** nel registro \$v0
- caricare gli argomenti nei registri \$a0 \$a3 (oppure nei registri \$f12 \$f15 nel caso di valori in virgola mobile)
- eseguire syscall
- l'eventuale valore di ritorno è caricato nel registro \$v0
 (\$£0)

Esempio

```
#Programma che stampa: la risposta è 5
      .data
      .asciiz "la risposta è"
str:
      .text
      li $v0, 4
                       # $v0 ← codice della print string
      la $a0, str
                          # $a0 ← indirizzo della stringa
      syscall
                          # stampa della stringa
      li $v0, 1
                          # $v0 ← codice della print integer
      li $a0, 5
                          # $a0 ← intero da stampare
      syscall
                          # stampa dell'intero
                        # $v0 \leftarrow codice della exit
      li $v0, 10
      syscall
                          # esce dal programma
```

Esempio

```
#Programma che stampa "Dammi un intero: "
# e che legge un intero
      .data
prompt:.asciiz "Dammi un intero: "
      .text
      .globl main
main:
      li $v0, 4  # $v0 ← codice della print_string
      la $a0, prompt # $a0 ← indirizzo della stringa
      syscall # stampa la stringa
      li $v0, 5 \# $v0 \leftarrow codice della read int
      syscall
                     # legge un intero e lo carica in $v0
      li $v0, 10 # $v0 \leftarrow codice della exit
      syscall
                     # esce dal programma
```