

Architettura dei calcolatori e sistemi operativi

Sottoprogramma e MIPS

Capitolo 2 P&H

Sommario

Modello di chiamata

Area di attivazione

Sottoprogramma

Nei linguaggi di alto livello, per esempio in linguaggio C, la *chiamata* a sottoprogramma ha come effetto la creazione di un'area (o record) di attivazione sulla pila (stack).

A ogni chiamata di sottoprogramma viene creata un'area di attivazione.

Quando il sottoprogramma termina l'area viene rilasciata dalla pila.

Con sottoprogrammi annidati le aree vengono tutte messe sulla pila e l'ultima messa (ossia quella in cima all apila) corrisponde al sottoprogramma correntemente in esecuzione.

L'area di attivazione di *main* è la prima ad essere creata quando il programma viene lanciato e l'ultima a essere rilasciata (deallocata).

Sottoprogramma (continua)

L'area di attivazione del sottoprogramma è associata in modo opportuno alle informazioni seguenti:

- i parametri formali (e I loro valori) passati al sottoprogramma
- l'indirizzo di ritorno al (sotto)programma chiamante
- informazioni per gestire lo spazio allocato per l'area di attivazione
- le variabili locali del sottoprogramma
- > il valore restituito al (sotto)programma chiamante

Sottoprogramma e ISA

A livello ISA la chiamata a sottoprogramma di alto livello deve essere espansa in più istruzioni macchina, eseguite in ambiti diversi:

- il **chiamante** (*caller*) gestisce la parte relativa al passaggio dei parametri
- il chiamante attiva il sottoprogramma tramite l'istruzione di chiamata ISA
- l'esecuzione dell'istruzione di chiamata ISA gestisce la parte relativa al salvataggio dell'indirizzo di ritorno (PC) e attiva il sottoprogramma
- il chiamato (callee) gestisce l'allocazione delle variabili locali e del valore restituito

Modello di chiamata a sottoprogramma

La chiamata a sottoprogramma segue sempre l'espansione vista, però il **modello di chiamata a sottoprogramma** non è identico in tutti i processori.

A livello ISA:

- per vari aspetti, è necessario tenere conto anche dei registri del processore
- in generale è sempre possibile una certa flessibilità (il modello di chiamata non è totalmente vincolato)

Per esempio:

- Valori dei parametri attuali, valore restituito: registri o stack?
- Indirizzo di ritorno: registro o stack?
- Salvataggio dei registri usati nel modello di chiamata e nel sottoprogramma: chi li salva?
- Come si definisce l'area di attivazione e come si gestiscono le variabili locali ?

Modello di chiamata a sottoprogramma in MIPS

L'architettura ISA di MIPS:

- vincola in modo forte il salvataggio dell'indirizzo di ritorno (è fatto hardware) tramite l'istruzione di chiamata (e quella di ritorno) da sottoprogramma
- definisce delle convenzioni sempre adottate per il passaggio dei parametri e per il valore restituito
- > caratterizza i *gruppi di registri* in base al fatto che i valori corrispondenti siano o meno da considerare preservati dal chiamato
- > se un registro è definito "preservato dal chiamato", allora sarà compito del chiamato salvarne i valori per poi restituirlo integro al chiamante (*callee-saved registers*)

Istruzione di chiamata e ritorno da sottoprogramma in MIPS

Chiamata a sottoprogramma

```
jal label (jump and link) # $ra \leftarrow PC + 4 # PC \leftarrow i.e. label
```

L'etichetta *label* è il riferimento simbolico all'indirizzo della prima istruzione del sottoprogramma. Verrà tradotta in indirizzo effettivo (i.e.) dall'assemblatore e dal collegatore (linker).

Ritorno da sottoprogramma

Convenzioni per il passaggio dei parametri e per il valore restituito

Passaggio dei parametri

- i primi quattro parametri (argument), numerati da sx a dx nella testata, vengono passati nei registri \$a0-\$a3
 - se di tipo scalare o puntatore (a 32 bit)
 - il nome di vettore è considerato puntatore (al primo elemento)
- i parametri rimanenti, se presenti, sono passati sulla pila se un sottoprogramma ha 6 parametri i valori di arg5 e arg6 sono passati sulla pila

Valore restituito

- il valore restituito viene salvato nel registro \$v0
 - se di tipo scalare o puntatore (a 32 bit)
 - il nome di vettore è considerato puntatore (al primo elemento)
- se di tipo double (numero reale in vigola mobile) si usa anche \$v1

Convenzioni per il salvataggio dei registri

- ➤ L'esecuzione di un sottoprogramma non deve interferire con l'ambiente del (sotto)programma chiamante.
- ➤ I registri usati dal chiamato devono essere ripristinabili al rientro.

Convenzioni adottate da MIPS

- Per ottimizzare gli accessi alla memoria, il chiamante e il chiamato salvano (eventualmente) sulla pila soltanto un particolare gruppo di registri.
- ➤ Il chiamato può usare la pila per le strutture dati locali (p. es. array, strutture) e le variabili locali.

Preservato dal callee (registri callee-saved)	Non preservato dal callee (registri caller-saved)
registri saved: \$s0-\$7	registri temporanei: \$t0-\$t9
registro frame pointer: \$fp	registri argomento: \$a0-\$a3
registro return address: \$ra	registri di ritorno: \$v0-\$v1

La gestione della pila in MIPS

La pila cresce da indirizzi di memoria alti verso indirizzi di memoria bassi e il registro stack pointer **\$sp** punta alla prima parola piena della pila.

L'inserimento di un dato nella pila (operazione di **push**) avviene decrementando il registro **\$sp** per allocare lo spazio, ed eseguendo l'istruzione **sw** per inserire il dato.

Esempio: salvare il registro \$s0 sulla pila

Il prelevamento di un dato nella pila (operazione di **pop**) avviene eseguendo l'istruzione **lw** e incrementando il registro **\$sp** (per eliminare il dato), riducendo così la dimensione della pila.

Esempio: prelevare la cima della pila e salvarla nel registro \$s0

```
lw $s0, 0($sp)
addiu $sp, $sp, 4
```

Nota: 0 (\$sp) si può abbreviare in (\$sp), intendendo che lo spiazzamento sia 0.


Passi del modello di chiamata in MIPS

- ➤ La chiamata a funzione comporta queste fasi in successione:
 - prologo del chiamante
 - salto a chiamato
 - prologo del chiamato
 - corpo elaborativo del chiamato
 - epilogo del chiamato
 - rientro a chiamante
 - epilogo del chiamante
- Alcuni passaggi possono ridursi a poco, secondo le convenzioni o la situazione specifica.
- Relativamente alla pila:
- il prologo del chiamante può comportare passaggio di parametri e salvataggio di registri
- il prologo del chiamato può comportare il salvataggio di registri e l'allocazione di variabili locali
- è necessario calcolare la dimensione in byte dell'area richiesta: quest'area è l'area (o record o frame) di attivazione della funzione


Convenzioni (ulteriori) adottate in ACSO

- ➤ Il salvataggio dei registri nella pila viene fatto seguendo il numero d'ordine crescente all'interno di ciascun gruppo: t0, t1 ...t9 ecc.
 - per l'ordine di salvataggio dei «gruppi» si veda il dettaglio dell'area di attivazione
- > Il salvataggio di un qualsiasi registro viene fatto solo se necessario. Per esempio:
 - fp è salvato solo se lo si usa per referenziare parole di memoria in pila
 - ra non viene salvato in procedure foglia (che non ne chiamano altre)
- Gli argomenti di un sottoprogramma vengono passati in ordine di elencazione:
 - primi quattro nei registri a0 a3
 - poi in pila (p. es. arg5 e arg6)

Nota bene: alcune convenzioni ACSO possono differire da quelle del libro di testo.



Area di attivazione



caller-saved registers

È mostrato:

- il caso più generale di salvataggio dei registri conforme alle convenzioni stabilite
- l'ordine di salvataggio dei «gruppi» di registri

Convenzioni di chiamata caller (1)

prologo del chiamante

- > scrive nei registri a0 a3 i paramenti in ingresso alla funzione
 - trascuriamo il caso di più di quattro parametri
- > salva sulla pila i registri t0 − t9 che si vogliono riavere inalterati quando la funzione sarà rientrata (idem per i registri v0 − v1)
- > se occorre preservarli, salva sulla pila gli argomenti a0 a3
 - per ottimizzare un po', possiamo limitarci a salvare in pila, tra i
 parametri passati al chiamato, solo quelli che il chiamante non usa
 più a valle della chiamata, e che dunque esso non ha bisogno di
 riavere inalterati qualora il chiamato li avesse modificati (ma non è
 un errore salvarli sempre tutti)

salto a chiamato

Convenzioni di chiamata callee (1)

prologo del chiamato

crea area di attivazione:

```
addiu $sp, $sp, -dim. area in byte
```

- > se il registro \$fp è in uso:
 - viene salvato sulla pila (salva \$fp precedente)
 - viene aggiornato in modo da puntare alla cima dell'area di attivazione,
 cioè alla parola di pila che contiene il valore di \$fp appena salvato
- > se la funzione chiamata non è foglia:
 - il registro \$*ra* viene salvato sulla pila poiché sarà usato (e dunque sovrascritto) in chiamata annidata
- ➤ salva sulla pila i registri s0 s7 assegnati a variabili locali

corpo elaborativo del chiamato

Convenzioni di chiamata callee (2)

epilogo del chiamato

- > scrive nel registro *v*0 il valore di uscita
- > se il registro \$fp è in uso, lo ripristina dalla pila
- > se la funzione non è foglia, ripristina dalla pila il registro \$ra
- elimina area di attivazione:

addiu \$sp, \$sp, dim. area in byte

rientro a chiamante

> jr \$ra

Convenzioni di chiamata caller (2)

epilogo del chiamante

- ripristina dalla pila i registri t0 t9 che erano stati preservati per il rientro dalla funzione chiamata (idem per i reg. v0 v1)
- > trova nel registro v0 il valore di uscita dalla funzione chiamata

Esempio 1

varloc a allocata in registro s0 (senza fp)

```
int f (int n) {
   int a
   ...
   a = a + n
   // chiama funz.
   ...
   return a
} /* f */

area di attivazione (dim. 8 byte)
       ra salvato 4($sp)
sp-> s0 salvato 0($sp)
```

```
F: addiu $sp, $sp, -8  // crea area
sw  $ra, 4($sp)  // salva ra
sw  $s0, 0($sp)  // salva s0
...
add $s0, $s0, $a0  // calcola a = a + n
// chiama un'altra funzione
...
move $v0, $s0  // valore uscita
lw $s0, 0($sp)  // ripristina s0
lw $ra, 4($sp)  // ripristina ra
addiu $sp, $sp, 8  // elimina area
jr $ra  // rientra
```

Esempio 2

varloc a allocata in pila (senza fp)

```
int f (int n) {
   int a
    ...
   a = a + n
   // chiama funz.
   ...
   return a
} /* f */
area di attivazione (dim. 8 byte)
        ra salvato 4($sp)
sp-> varloc a 0($sp)
```

```
addiu $sp, $sp, -8 // crea area
   .eqv RA, 4 // spiazzamento in pila di ra
   .eqv A, 0 // spiazzamento in pila di a
   sw $ra, RA($sp) // salva ra
   lw $t0, A($sp) // carica a
   add $t0, $t0, $a0 // calcola a = a + n
   sw $t0, A($sp) // memorizza a
   // chiama un'altra funzione
   lw $v0, A($sp) // valore uscita
   lw $ra, RA($sp) // ripristina ra
   addiu $sp, $sp, 8 // elimina area
         $ra // rientra
   jr
similmente se ci sono più variabili locali
```

Esempio 3

```
int f (int n) {
   int a
    . . .
   a = a + n
   // chiama funz.
   return a
} /* f */
area di attivaz. (dim. 12 byte)
con spiazzamenti riferiti a $sp
fp-> fp salvato 8($sp)
     ra salvato 4($sp)
sp-> varloc a
               0($sp)
area di attivaz. (dim. 12 byte)
con spiazzamenti riferiti a $fp
fp-> fp salvato 0($fp)
     ra salvato -4($fp)
sp-> varloc a -8($fp)
```

```
addiu $sp, $sp, -12 // crea area
       $fp, 8($sp) // salva fp precedente
    SW
    addiu $fp, $sp, 8 // sposta fp corrente
       $ra, -4($fp) // salva ra
    SW
    lw $t0, -8($fp) // carica a
    add $t0, $t0, $a0 // calcola a = a + n
    sw $t0, -8($fp) // memorizza a
    // chiama un'altra funzione
    lw $ra, -4($fp) // ripristina ra
    lw $fp, 8($sp) // ripristina fp
    addiu $sp, $sp, 12 // elimina area
          $ra // rientra
    jr
ora $sp potrebbe anche cambiare durante l'esecuzione
attenzione: spiazzamenti di $ra e varloc a riferiti a $fp
similmente con le combinazioni viste prima e/o con .eav
```