

#### Técnicas de Programación Concurrente I Redes de Petri

Ing. Pablo A. Deymonnaz pdeymon@fi.uba.ar

Facultad de Ingeniería Universidad de Buenos Aires

## Índice

- 1. Red Ordinaria de Petri
- Redes Generales de Petri
- Ejemplos

#### Red Ordinaria de Petri

Es un grafo dirigido bipartito que cumple con:

$$PN = (T,P,A)$$


#### donde:

- $T = t_1, t_2, ..., t_n$  es un conjunto de nodos llamado transiciones
- $P = p_1, p_2, ..., p_n$  es un conjunto de nodos llamado lugares
- $ightharpoonup A \subset (T \times P) \cup (P \times T)$  es un conjunto de arcos



## Red Ordinaria de Petri (cont.)

#### Ejemplo:



#### donde:

- p<sub>i</sub> son los estados del sistema
- t<sub>i</sub> son los eventos que ocasionan los cambios de estado

#### Función de Marca

Se define como:

$$M: P \rightarrow N \cup 0$$


Cuando el token está en el lugar  $p_1$ , entonces  $M(p_1) = 1$  y  $M(p_2) = 0$ . Por lo tanto  $M_0 = (1, 0)$ 

## Funciones de Entrada y Salida


Sea  $t \in PN = (T, P, A)$  una transición tSe definen las funciones:

- $I(t) = p/p \in P/(p, t) \in A \subset P$  es la entrada o input de la transición t
- $\triangleright$   $O(t) = p/p \in P/(t,p) \in A \subset P$  es la salida o output de la transición t


# Ejemplo 1




# Ejemplo 1 - Grafo de Alcance



# Ejemplo 2



# Ejemplo 2 - Grafo de Alcance



8/1



## Algunas interpretaciones

Lugares de entrada	Transiciones	Lugares de salida
Precondiciones	Eventos	Postcondiciones
Datos de entrada	Cómputos	Datos de salida
Señales de entrada	Procesamiento de Señales	Señales de salida
Bufferes de entrada	Procesador	Bufferes de salida

### Índice

- 1. Red Ordinaria de Petri
- 2. Redes Generales de Petri
- Ejemplos

#### Red General de Petri


Es un grafo dirigido bipartito que cumple con:

$$PN = (T, P, A, W, M_0)$$

#### donde:

- $T = t_1, t_2, ..., t_n$  es un conjunto de nodos llamado transiciones
- $ightharpoonup P = p_1, p_2, ..., p_n$  es un conjunto de nodos llamado *lugares*
- $ightharpoonup A \subseteq (T \times P) \cup (P \times T)$  es un conjunto de arcos
- $\triangleright$  W : A  $\rightarrow$   $\mathbb{N}$  es la función de peso
- ▶  $M_0: P \rightarrow N \cup \{0\}$  es la función de marca inicial

# Ejemplo






## Reglas Generales de Disparo de

#### **Transiciones**


- La transició t está habilitada si y sólo si  $M(p) \geq W(p, t) : \forall p \in I(t)$
- Cuando t se dispara:
  - $\forall p \in I(t) : M(p) \leftarrow M(p) W(p, t)$
  - $\forall p' \in O(t) : M(p') \leftarrow M(p') + W(p', t)$



### Índice


- 1. Red Ordinaria de Petri
- Redes Generales de Petri
- 3. Ejemplos

# Ejemplo






### Productor Consumidor con Bufer Infinito






## Productor Consumidor con Bufer Acotado



#### Cliente - Servidor





# Bibliografía

► Apunte de Redes de Petri.