
#### CAPA DE RED - ENRUTAMIENTO

**PRINCIPIOS** 

# Diseño de la capa de RED



#### Servicios a la capa de transporte

- Los servicios deben ser independientes de la tecnología del enrutador.
- La capa de transporte es independiente de la cantidad, tipo y topología de los enrutadores.
- Las direcciones de red disponibles para la capa de transporte deben seguir un plan de numeración uniforme.

#### Servicio no orientado a la conexión




Tabla de A


inicialmente posteriormente

A B B
C C
D B
E C
E B
B
Inicialmente:
Para llegar al router "E" se envía el paquete por el router "C"
Posteriormente:
Para llegar al router "E" se envía el paquete por el router "B"

destino línea


#### Algoritmos de Enrutamiento


- Diferenciar <u>enrutamiento</u> (tomar decisión de qué ruta utilizar) con <u>reenvío</u> (acción que se toma cuando llega un paquete y se conmuta hacía una línea de salida).
- Los algoritmos de enrutamiento pueden agruparse en dos clases principales: <u>adaptativos y no adaptativos</u>.
- Los algoritmos NO adaptativos, las decisiones de las rutas a usarse se toma por adelantado. Es conocido como enrutamiento estático.
- Los algoritmos adaptativos, cambian sus decisiones de enrutamiento según los cambios de topología y de tráfico. Conocido como enrutamiento dinámico.




Algoritmos basados en Dijkstra.


 Como ejemplo consideremos el grafo ponderado no dirigido, donde las ponderaciones representan "distancia".
 Se desea calcular la ruta más corta de A a D.






- Se etiquetan las distancias en los nodos adyacentes al nodo A, los demás nodos al conocer la ruta se marca con "∞".
- Se hace permanente el nodo con la etiqueta menor.






Se examina el nodo **B**, y sus adyacencias; y se obtiene al nodo **E** como permanente

El nuevo nodo de trabajo es **E**; por lo que se analizan sus adyacencias, el de menor etiqueta se declara como nodo permanente, en este caso **G** 









Se examina el nodo **G**, y sus adyacencias; en este caso solo el nodo **H**, pero su valor es mayor al del nodo **F**, por lo que este último se declara permanente.

Se examina el nodo **F**, y sus adyacencias; el nodo **H**, tiene la etiqueta de menor valor, y se declara permanente.







Se examina el nodo **H**, y sus adyacencias; el nodo **C**, tiene la etiqueta de menor valor, y se declara permanente.

Se examina el nodo **C**, y sus adyacencias; el nodo **F** no se considera porque ya fue evaluado.

La etiqueta hacia **D** que pasa por **C** es mayor a la etiqueta evaluada con le nodo **H**; por lo tanto prevalece el menor.






- Ruta mas corta: A-B-E-F-H-D
- Distancia total: 10

- Cada router mantiene una tabla (<u>vector</u>), que da la mejor <u>distancia</u> conocida a cada destino.
- Las tablas se actualizan intercambiando información con los routers vecinos.
- También conocido como algoritmo de enrutamiento
   Bellman-Ford distribuido, y el algoritmo Ford-Fulkerson.
- Algoritmo usado en ARPANET y se usa en Internet con RIP.
- La métrica usada podría ser <u>cantidad de saltos</u>, <u>retardo</u>, <u>número total de paquete encolados</u>, etc.

Proceso de actualización de una tabla de enrutamiento por vector distancia.



Calcular la tabla de enrutamiento de J

	Α	I	Н	K
Α	0	24	20	21
В	12	36	31	28
С	25	18	19	36
D	40	27	8	24
Ε	14	7	30	22
F	23	20	19	40
G	18	31	6	31
Н	17	20	0	19
I	21	0	14	22
J	9	П	7	10
K	24	22	22	0
L	29	33	9	9

- Retardo JA es de 8.
- Retardo JI es de 10.
- Retardo JH es de 12.
- Retardo JK es de 6.


Vectores recibidos de los cuatro vecinos de **J** (métrica: retardo en mseg.)

	Α	I	Н	K
Α	0	24	20	21
В	12	36	31	28
С	25	18	19	36
D	40	27	8	24
Ε	14	7	30	22
F	23	20	19	<del>4</del> 0
G	18	31	6	31
Н	17	20	0	19
I	21	0	14	22
J	9	=	7	10
Κ	24	22	22	0
L	29	33	9	9


- Retardo JA es de 8.
- Retardo JI es de 10.
- Retardo JH es de 12.
- Retardo JK es de 6.

Vectores recibidos de los cuatro vecinos de J

- Para calcular la ruta de J hacia
   G, el compara los retardos totales relativos:
  - Para llegar a G por el router A, se sabe que se demorará
     26 mseg. (de J-A 8, y de A a G 18)
  - Para llegar a G por el router l, se demorará 41 mseg.
  - Para llegar a G por el router H, se demorará 18 mseg.
  - Para llegar a G por el router K, se demorará **37 mseg.**
- Por lo tanto la ruta para llegar a G será por el router H con un retardo de 18 mseg.; y está será la entrada en la tabla de enrutamiento de J.



Vectores recibidos de los cuatro vecinos de J



para J

8


20

Línea de salida o siguiente salto

- Retardo JA es de 8.
- Retardo JI es de 10.
- ▶ Retardo JH es de 12.
- Retardo JK es de 6.


#### El problema de la cuenta al infinito

Inicialmente A está desactivado y todos los demás routers saben eso, declarando la métrica en infinito. Luego se activa y se propaga la información por medio de intercambios entre los routers.



#### El problema de la cuenta al infinito

▶ Ahora el router A se desactiva, o pierde el enlace con B.



# Enrutamiento por Estado de Enlace

- ARPANET utilizó el enrutamiento vector-distancia hasta 1979, siendo reemplazado por el enrutamiento por estado de enlace.
- Supera los problemas de tiempo de convergencia.
- Se basa en:
  - Descubrir vecinos y conocer sus direcciones de red.
  - Medir retardo o costo para cada uno de sus vecinos.
  - Construir un paquete que indique todo lo que acaba de aprender.
  - Enviar el paquete a todos los demás enrutadores.
  - Calcular la ruta mas corta a todos los demás enrutadores.

# Enrutamiento por Estado de Enlace

#### Conocimiento de vecinos

- Se realiza enviando un paquete HELLO por cada línea de salida activa.
- Se espera que el otro enrutador responda.
- Medición del costo de la línea.
  - Se envía un paquete ECHO para medir el retardo.
  - Se pueden hacerse varios envíos y promediar los resultados.
  - Se debe ignorar la carga y considerar solo el ancho de banda para evitar oscilaciones sin control en la red, debido a los cálculos erráticos producto de la carga.